AIDE-MÉMOIRE · CCNA 1

Cisco IOS : les commandes *essentielles*

Les modes, la configuration de base, la sécurisation et les commandes de vérification à connaître par cœur pour les TP et l'examen.

Préparé par Urbain Sedami LANDJIDE · portfolio-urbain.vercel.app

1 Naviguer entre les modes

```
R1> enable  ! mode utilisateur → privilégié
R1# configure terminal  ! → configuration globale
R1(config)# interface g0/0  ! → configuration d'interface
R1(config-if)# exit  ! remonte d'un niveau
R1(config-if)# end  ! retour direct au mode #
R1(config)# do show ip int brief ! show depuis config
```

2 Configuration de base

```
hostname R1
no ip domain-lookup  ! évite l'attente sur faute de frappe
banner motd # Accès réservé au personnel autorisé #
clock set 10:00:00 14 Nov 2026 ! (mode #)
line console 0
 logging synchronous  ! les messages ne coupent plus la saisie
 exec-timeout 5 0
```

3 Sécuriser l'équipement

```
enable secret Cl@sse2026  ! chiffré (type 9/5), jamais enable password
service password-encryption  ! masque les mots de passe type 7
security passwords min-length 10
login block-for 120 attempts 3 within 60
line console 0
 password C0nsole!
 login
line vty 0 4
 password Vty!2026
 login
```

4 Activer SSH (v2)

```
ip domain-name entreprise.local
username admin secret Adm!n2026
crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
ip ssh version 2
line vty 0 4
 login local  ! utilise la base locale
 transport input ssh  ! refuse Telnet
```

> Le hostname et le domain-name sont obligatoires avant de générer les clés RSA.

5 Interfaces

```
interface g0/0
 description Vers LAN Comptabilité
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:acad:10::1/64
 ipv6 address fe80::1 link-local
 no shutdown  ! les interfaces routeur sont éteintes par défaut
ipv6 unicast-routing  ! (global) pour router l'IPv6
! Switch : adresse de gestion sur une SVI
interface vlan 99
 ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
 no shutdown
ip default-gateway 192.168.99.1
```

6 Sauvegarder et restaurer

```
copy running-config startup-config  ! ou : write memory
show startup-config
erase startup-config + reload  ! remise à zéro
copy running-config tftp:  ! sauvegarde vers un serveur
```

7 Vérifier : les show à connaître

COMMANDE	CE QU'ELLE MONTRE
`show ip interface brief`	IP et état (up/down) de chaque interface
`show running-config`	Configuration en cours
`show interfaces g0/0`	Erreurs, duplex, vitesse, compteurs
`show ip route`	Table de routage (C, L, S, O…)
`show ipv6 interface brief`	Adresses IPv6 par interface
`show cdp neighbors detail`	Voisins directs, leur IP et modèle
`show version`	IOS, uptime, registre de config
`show mac address-table`	Table MAC d'un switch
`show arp`	Correspondances IP ↔ MAC
`show ssh` · `show users`	Sessions ouvertes

8 Lire l'état d'une interface

STATUS / PROTOCOL	SIGNIFICATION
up / up	Tout fonctionne
administratively down / down	Il manque `no shutdown`
down / down	Câble absent ou voisin éteint
up / down	Couche 2 : encapsulation, clock rate…

9 Raccourcis utiles

`?`	Aide contextuelle
`Tab`	Complète la commande
`Ctrl+Shift+6`	Interrompt un ping / traceroute
`Ctrl+Z`	Retour au mode #
`| include` · `| section`	Filtre une sortie : `show run | section line`
`no …`	Annule une commande