



Τ






用 "原语" 实现 如何实现进程控制?


用户
应用程序(软件)
非内核功能(如GUI)
进程管理、存储器管理、设备管理等功能
时钟管理 中断处理 原语(设备驱动、CPU切换等)
裸机(纯硬件)
计算机系统的层次结构

正道考研/CSKAOYAN.COM



如何实现原语的"原子性"?

原语的执行具有原子性,即执行过程只能一气呵成,期间不允许被中断。 可以用 "关中断指令"和 "开中断指令"这两个特权指令实现原子性




正常情况: CPU每执行完一条指令都会例 行检查是否有中断信号需要处理,如果有,则暂停运行当前这段程序,转而执行相应的中断处理程序。

王道考研/CSKAOYAN.COM

王道考研/CSKAOYAN.COM


6





进程控制相关的原语 申请空白PCB 为新进程分配所需资源 创建原语 初始化PCB 将PCB插入就绪队列 进程的创建 0 分时系统中, 用户登录成功, 系统会建立为其建立一个新的进程 用户登录 作业调度 0 多道批处理系统中, 有新的作业放入内存时, 会为其建立一个新的进程 引起进程创建的事件 Θ 用户向操作系统提出某些请求时, 会新建一个进程处理该请求 提供服务 应用请求 Θ 由用户进程主动请求创建一个子进程 王道考研/CSKAOYAN.COM



进程控制相关的原语 找到要阻塞的进程对应的PCB 阻塞原语 🖯 保护进程运行现场,将PCB状态信息设置为"阻塞态",暂时停止进程运行 将PCB插入相应事件的等待队列 进程的阻塞 需要等待系统分配某种资源 引起进程阻塞的事件 需要等待相互合作的其他进程完成工作 进程的阻塞和唤醒 在事件等待队列中找到PCB 唤醒原语 将PCB从等待队列移除,设置进程为就绪态 进程的唤醒 将PCB插入就绪队列,等待被调度 因何事阻塞,就应由 何事唤醒 引起进程唤醒的事件 等待的事件发生 王道考研/CSKAOYAN.COM





































进程控制相关的原语

学习技巧: 进程控制会导致进程状态的转换。无论哪个进程控制原语,要做的无非三类事情:

- 1. 更新PCB中的信息
  - a. 所有的进程控制原语一定都会修改进程状态标志
  - b. 剥夺当前运行进程的CPU使用权必然需要保存其运行环境
  - c. 某进程开始运行前必然要恢复期运行环境
- 2. 将PCB插入合适的队列
- 3. 分配/回收资源

王道考研/CSKAOYAN.COM

