Algoritmos y Estructuras de Datos

Primer cuatrimestre - 2025

Departamento de Computación - FCEyN - UBA

Tipos Abstractos de Datos

Tipos abstractos de datos ¿Qué son los TADs?

Anatomía de un TAD Observadores

Operaciones Fiemplos de especifica

- ► TAD quiere decir Tipo Abstracto de Datos
- ▶ ¿Qué es un Tipo Abstracto de Datos?

- ► TAD quiere decir Tipo Abstracto de Datos
- ▶ ¿Qué es un Tipo Abstracto de Datos?
 - Es un tipo de datos porque define un conjunto de valores y las operaciones que se pueden realizar sobre ellos

- ► TAD quiere decir Tipo Abstracto de Datos
- ▶ ¿Qué es un Tipo Abstracto de Datos?
 - Es un tipo de datos porque define un conjunto de valores y las operaciones que se pueden realizar sobre ellos
 - Es abstracto ya que para utilizarlos, no se necesita conocer los detalles de la representación interna ni cómo están implementadas sus operaciones.

- ► TAD quiere decir Tipo Abstracto de Datos
- ▶ ¿Qué es un Tipo Abstracto de Datos?
 - Es un tipo de datos porque define un conjunto de valores y las operaciones que se pueden realizar sobre ellos
 - Es abstracto ya que para utilizarlos, no se necesita conocer los detalles de la representación interna ni cómo están implementadas sus operaciones.
 - ▶ No conocemos "la forma" de los valores

- ► TAD quiere decir Tipo Abstracto de Datos
- ▶ ¿Qué es un Tipo Abstracto de Datos?
 - Es un tipo de datos porque define un conjunto de valores y las operaciones que se pueden realizar sobre ellos
 - Es abstracto ya que para utilizarlos, no se necesita conocer los detalles de la representación interna ni cómo están implementadas sus operaciones.
 - ▶ No conocemos "la forma" de los valores
 - Describe el "qué" y no el "cómo"

- ► TAD quiere decir Tipo Abstracto de Datos
- ▶ ¿Qué es un Tipo Abstracto de Datos?
 - Es un tipo de datos porque define un conjunto de valores y las operaciones que se pueden realizar sobre ellos
 - Es abstracto ya que para utilizarlos, no se necesita conocer los detalles de la representación interna ni cómo están implementadas sus operaciones.
 - No conocemos "la forma" de los valores
 - Describe el "qué" y no el "cómo"
 - Son una forma de modularizar a nivel de los datos

- ► TAD quiere decir Tipo Abstracto de Datos
- ▶ ¿Qué es un Tipo Abstracto de Datos?
 - Es un tipo de datos porque define un conjunto de valores y las operaciones que se pueden realizar sobre ellos
 - Es abstracto ya que para utilizarlos, no se necesita conocer los detalles de la representación interna ni cómo están implementadas sus operaciones.
 - ▶ No conocemos "la forma" de los valores
 - Describe el "qué" y no el "cómo"
 - Son una forma de modularizar a nivel de los datos
- ▶ ¿Qué TADs recuerdan de IP?

- ► TAD quiere decir Tipo Abstracto de Datos
- ▶ ¿Qué es un Tipo Abstracto de Datos?
 - Es un tipo de datos porque define un conjunto de valores y las operaciones que se pueden realizar sobre ellos
 - Es abstracto ya que para utilizarlos, no se necesita conocer los detalles de la representación interna ni cómo están implementadas sus operaciones.
 - No conocemos "la forma" de los valores
 - Describe el "qué" y no el "cómo"
 - Son una forma de modularizar a nivel de los datos
- ▶ ¿Qué TADs recuerdan de IP?
 - Diccionario
 - Pila
 - Cola

¿Qué es un TAD? Ejemplo - Pila

- Una pila es una lista de elementos de la cual se puede extraer el último elemento insertado.
- ► Operaciones básicas
 - apilar: ingresa un elemento a la pila
 - desapilar: saca el último elemento insertado
 - **tope:** devuelve (sin sacar) el último elemento insertado
 - vacía: retorna verdadero si está vacía

- Una pila es una lista de elementos de la cual se puede extraer el último elemento insertado.
- ► Operaciones básicas
 - apilar: ingresa un elemento a la pila
 - desapilar: saca el último elemento insertado
 - **tope:** devuelve (sin sacar) el último elemento insertado
 - vacía: retorna verdadero si está vacía
- ► Todo esto es lo que ya sabemos (de IP), pero ...
 - ▶ ¿Qué hacen exactamente estas operaciones.
 - ¿Y si tuvieramos que demostrar un programa que usa una Pila?
 - Vamos a tener que especificar estas operaciones.

¿Qué es un TAD? Ejemplo - Conjunto

► El TAD conjunto es una abstracción de un conjunto matemático, que "contiene" "cosas" (todas del mismo tipo), sus "elementos".

¿Qué es un TAD? Ejemplo - Conjunto

- ► El TAD conjunto es una abstracción de un conjunto matemático, que "contiene" "cosas" (todas del mismo tipo), sus "elementos".
- ► Hay operaciones para **agregar** y **sacar** elementos y para ver si algo está o no (**pertenece**). Se puede saber cuántos elementos tiene.

¿Qué es un TAD? Ejemplo - Conjunto

- ► El TAD conjunto es una abstracción de un conjunto matemático, que "contiene" "cosas" (todas del mismo tipo), sus "elementos".
- Hay operaciones para agregar y sacar elementos y para ver si algo está o no (pertenece). Se puede saber cuántos elementos tiene.
- ► El conjunto no tiene en cuenta repetidos: si en un conjunto de números agregamos el 1, el 5 y otra vez el 1, la cantidad de elementos será 2.

¿Qué es un TAD? Ejemplo - Punto 2D

- ► El TAD punto 2D es una abstracción de un punto en el plano cartesiano.
- ► Se puede describir a partir de sus coordenadas cartesianas (x, y) o polares (ρ,θ) .
- ► Tiene operaciones para moverlo, rotarlo sobre el eje o alejarlo del centro, etc

Tipos abstractos de datos

¿Qué son los TADs?

Anatomía de un TAD

Observadores

Operacione:

Ejemplos de especificaciones

¿Qué caracteriza a un TAD?

► Instancias: que pertenecen a su conjunto de valores

¿Qué caracteriza a un TAD?

► Instancias: que pertenecen a su conjunto de valores

▶ Operaciones:

- para crear una nueva instancia
- para calcular valores a partir de una instancia
- para modificar

¿Qué caracteriza a un TAD?

► Instancias: que pertenecen a su conjunto de valores

▶ Operaciones:

- para crear una nueva instancia
- para calcular valores a partir de una instancia
- para modificar

Observadores:

- El estado de una instancia de un TAD lo describimos a través de variables o funciones de estado llamadas observadores
- Podemos usar todos los tipos de datos del lenguaje de especificación (\mathbb{Z} , \mathbb{R} , seq < T >, conj < T >, etc.)
- ► En un instante de tiempo, el estado de una instancia del TAD estará dado por el estado de todos sus observadores

Tipos abstractos de datos

¿Qué son los TADs? Anatomía de un TAD

Observadores

Operaciones Ejemplos de especificaciones

Ejemplo: Pila

▶ ¿Qué tipo básico del lenguaje de especificación nos puede ayudar para especificar las operaciones de una pila?

Ejemplo: Pila

- ▶ ¿Qué tipo básico del lenguaje de especificación nos puede ayudar para especificar las operaciones de una pila?
- ► Una secuencia:

obs s: seq<T>

La pila vacía es una secuencia vacía

Ejemplo: Pila

- ► ¿Qué tipo básico del lenguaje de especificación nos puede ayudar para especificar las operaciones de una pila?
- ► Una secuencia:

obs s: seq<T>

- La pila vacía es una secuencia vacía
- Cuando apilamos le agregamos un elemento a la secuencia (¿Cuál?)

Ejemplo: Pila

- ► ¿Qué tipo básico del lenguaje de especificación nos puede ayudar para especificar las operaciones de una pila?
- ► Una secuencia:

obs s: seq<T>

- La pila vacía es una secuencia vacía
- Cuando apilamos le agregamos un elemento a la secuencia (¿Cuál?)
- Cuando desapilamos le sacamos un elemento a la secuencia (¿Cuál?)

Ejemplo: Pila

- ► ¿Qué tipo básico del lenguaje de especificación nos puede ayudar para especificar las operaciones de una pila?
- ► Una secuencia:

obs s: seq<T>

- La pila vacía es una secuencia vacía
- Cuando apilamos le agregamos un elemento a la secuencia (¿Cuál?)
- Cuando desapilamos le sacamos un elemento a la secuencia (¿Cuál?)
- Cuando querramos ver el elemento de arriba, miramos un elemento de la secuencia (¿Cuál?)

Ejemplo: TAD punto 2D

- ► El estado del TAD punto 2D puede ser dado por:
 - variables de estado para las coordenadas cartesianas

obs x: \mathbb{R} obs y: \mathbb{R}

Ejemplo: TAD punto 2D

- ► El estado del TAD punto 2D puede ser dado por:
 - variables de estado para las coordenadas cartesianas

obs x: \mathbb{R}

obs y: ${\mathbb R}$

o, variables de estado para las coordenadas polares

obs rho: ${\mathbb R}$

obs theta: ${\mathbb R}$

¡Pero no ambas!

Ejemplo: TAD punto 2D

- ► El estado del TAD punto 2D puede ser dado por:
 - variables de estado para las coordenadas cartesianas

obs x: \mathbb{R} obs y: \mathbb{R}

o, variables de estado para las coordenadas polares

obs rho: \mathbb{R} obs theta: \mathbb{R}

- ¡Pero no ambas!
- ▶ ¿Podríamos tener un solo observador real (por ejemplo, una sola coordenada)?

Ejemplo: TAD punto 2D

- ► El estado del TAD punto 2D puede ser dado por:
 - variables de estado para las coordenadas cartesianas

obs x: \mathbb{R} obs y: \mathbb{R}

o, variables de estado para las coordenadas polares

obs rho: \mathbb{R} obs theta: \mathbb{R}

- ¡Pero no ambas!
- ▶ ¿Podríamos tener un solo observador real (por ejemplo, una sola coordenada)?
 - No nos serviría, porque no se puede describir un punto del plano mediante una sola coordenada. No nos alcanza.

Ejemplo: TAD conjunto

- ► El estado del TAD conjunto puede ser:
 - una variable de tipo conj < T > (el conjunto de nuestro lenguaje de especificación)

Ejemplo: TAD conjunto

- ► El estado del TAD conjunto puede ser:
 - una variable de tipo conj < T > (el conjunto de nuestro lenguaje de especificación)

obs elems: conj<T>

Ejemplo: TAD conjunto

- ► El estado del TAD conjunto puede ser:
 - una variable de tipo conj < T > (el conjunto de nuestro lenguaje de especificación)

```
obs elems: conj<T>
```

Nota: Formalmente, las variables de estado pueden considerarse también funciones como

```
obs elems(c: Conjunto<T>): conj<T>
```

Ejemplo: TAD conjunto

- ► El estado del TAD conjunto puede ser:
 - una variable de tipo conj < T > (el conjunto de nuestro lenguaje de especificación)

```
obs elems: conj<T>
```

Nota: Formalmente, las variables de estado pueden considerarse también funciones como

```
obs elems(c: Conjunto<T>): conj<T>
```

 O, una función que, dado un elemento, indique si está o no está presente en el conjunto y otra que nos indique la cantidad de elementos

```
obs esta(e: T): Bool
```

► El conjunto de observadores tiene que ser completo. Tenemos que poder observar todas las características que nos interesan de las instancias.

- ► El conjunto de observadores tiene que ser completo. Tenemos que poder observar todas las características que nos interesan de las instancias.
- ► A partir de los observadores se tiene que poder distinguir si dos instancias son distintas

Observadores

- ► El conjunto de observadores tiene que ser completo. Tenemos que poder observar todas las características que nos interesan de las instancias.
- ► A partir de los observadores se tiene que poder distinguir si dos instancias son distintas
- ► Todas las operaciones tienen que poder ser descriptas a partir de los observadores

Observadores

- ► El conjunto de observadores tiene que ser completo. Tenemos que poder observar todas las características que nos interesan de las instancias.
- ► A partir de los observadores se tiene que poder distinguir si dos instancias son distintas
- ► Todas las operaciones tienen que poder ser descriptas a partir de los observadores
- OJO Si usamos funciones como observadores, estas son funciones auxiliares de nuestro lenguaje de especificación, y por lo tanto:
 - no pueden tener efectos colaterales ni modificar los parámetros
 - pueden usar tipos de nuestro lenguaje de especificación
 - NO pueden usar otros TADs

Tipos abstractos de datos

¿Qué son los TADs? Anatomía de un TAD Observadores

Operaciones

Ejemplos de especificaciones

► Las operaciones del TAD indican qué se puede hacer con una instancia de un TAD

- ► Las operaciones del TAD indican qué se puede hacer con una instancia de un TAD
- Las especificamos con nuestro lenguaje de especificación

- ► Las operaciones del TAD indican qué se puede hacer con una instancia de un TAD
- Las especificamos con nuestro lenguaje de especificación
- Para indicar qué hacen, usamos precondiciones y postcondiciones (requiere y asegura)

```
proc agregar(inout c: Conjunto< T >, in e: T) requiere \{\ldots\} asegura \{\ldots\}
```

- ► Las operaciones del TAD indican qué se puede hacer con una instancia de un TAD
- Las especificamos con nuestro lenguaje de especificación
- Para indicar qué hacen, usamos precondiciones y postcondiciones (requiere y asegura)

```
proc agregar(inout c: Conjunto< T >, in e: T)
requiere \{...\}
asegura \{...\}
```

► Para eso hablaremos del estado del TAD (o sea, del valor de sus observadores) antes y después de aplicar la operación

Tipos abstractos de datos

¿Qué son los TADs? Anatomía de un TAD Observadores

Operaciones

Ejemplos de especificaciones

```
TAD Pila<T> {
      proc pilaVacía(): Pila<T>
      proc vacía(in p: Pila<T>): bool
      proc apilar(inout p: Pila<T>, in e: T)
      proc desapilar(inout p: Pila<T>): T
      proc tope(in p: Pila<T>): T
```

```
TAD Pila<T> {
      obs s: seq<T>
      proc pilaVacía(): Pila<T>
      proc vacía(in p: Pila<T>): bool
      proc apilar(inout p: Pila<T>, in e: T)
      proc desapilar(inout p: Pila<T>): T
      proc tope(in p: Pila<T>): T
```

```
Ejemplo - Pila
```

```
TAD Pila<T> {
       obs s: seq<T>
       proc pilaVacía(): Pila<T>
              asegura \{res.s = \langle \rangle \}
       proc vacía(in p: Pila<T>): bool
       proc apilar(inout p: Pila<T>, in e: T)
       proc desapilar(inout p: Pila<T>): T
       proc tope(in p: Pila<T>): T
```

```
Ejemplo - Pila
```

```
TAD Pila<T> {
        obs s: seq<T>
        proc pilaVacía(): Pila<T>
                asegura \{res.s = \langle \rangle \}
        proc vacía(in p: Pila<T>): bool
                asegura \{res = true \leftrightarrow p.s = \langle \rangle \}
        proc apilar(inout p: Pila<T>, in e: T)
        proc desapilar(inout p: Pila<T>): T
        proc tope(in p: Pila<T>): T
```

```
Ejemplo - Pila
```

```
TAD Pila<T> {
        obs s: seq<T>
        proc pilaVacía(): Pila<T>
                asegura \{res.s = \langle \rangle \}
        proc vacía(in p: Pila<T>): bool
                asegura \{res = true \leftrightarrow p.s = \langle \rangle \}
        proc apilar(inout p: Pila<T>, in e: T)
                requiere \{p = P_0\}
        proc desapilar(inout p: Pila<T>): T
        proc tope(in p: Pila<T>): T
```

```
Ejemplo - Pila
```

```
TAD Pila<T> {
        obs s: seq<T>
        proc pilaVacía(): Pila<T>
                 asegura \{res.s = \langle \rangle \}
        proc vacía(in p: Pila<T>): bool
                 asegura \{res = true \leftrightarrow p.s = \langle \rangle \}
        proc apilar(inout p: Pila<T>, in e: T)
                 requiere \{p = P_0\}
                 asegura \{p.s = concat(P_0.s, \langle e \rangle)\}
        proc desapilar(inout p: Pila<T>): T
        proc tope(in p: Pila<T>): T
```

```
TAD Pila<T> {
        obs s: seq<T>
        proc pilaVacía(): Pila<T>
                 asegura \{res.s = \langle \rangle \}
        proc vacía(in p: Pila<T>): bool
                 asegura \{res = true \leftrightarrow p.s = \langle \rangle \}
        proc apilar(inout p: Pila<T>, in e: T)
                 requiere \{p = P_0\}
                 asegura \{p.s = concat(P_0.s, \langle e \rangle)\}
        proc desapilar(inout p: Pila<T>): T
                 requiere \{p = P_0\}
        proc tope(in p: Pila<T>): T
```

```
TAD Pila<T> {
        obs s: seq<T>
        proc pilaVacía(): Pila<T>
                 asegura \{res.s = \langle \rangle \}
        proc vacía(in p: Pila<T>): bool
                 asegura \{res = true \leftrightarrow p.s = \langle \rangle \}
        proc apilar(inout p: Pila<T>, in e: T)
                 requiere \{p = P_0\}
                 asegura \{p.s = concat(P_0.s, \langle e \rangle)\}
        proc desapilar(inout p: Pila<T>): T
                 requiere \{p = P_0\}
                 requiere \{p.s \neq \langle \rangle \}
        proc tope(in p: Pila<T>): T
```

```
TAD Pila<T> {
        obs s: seq<T>
        proc pilaVacía(): Pila<T>
                 asegura \{res.s = \langle \rangle \}
        proc vacía(in p: Pila<T>): bool
                 asegura \{res = true \leftrightarrow p.s = \langle \rangle \}
        proc apilar(inout p: Pila<T>, in e: T)
                 requiere \{p = P_0\}
                 asegura \{p.s = concat(P_0.s, \langle e \rangle)\}
        proc desapilar(inout p: Pila<T>): T
                 requiere \{p = P_0\}
                 requiere \{p.s \neq \langle \rangle \}
                 asegura \{p.s = subseq(P_0.s, 0, |P_0.s| - 1)\}
        proc tope(in p: Pila<T>): T
```

```
TAD Pila<T> {
        obs s: seq<T>
        proc pilaVacía(): Pila<T>
                 asegura \{res.s = \langle \rangle \}
        proc vacía(in p: Pila<T>): bool
                 asegura \{res = true \leftrightarrow p.s = \langle \rangle \}
        proc apilar(inout p: Pila<T>, in e: T)
                 requiere \{p = P_0\}
                 asegura \{p.s = concat(P_0.s, \langle e \rangle)\}
        proc desapilar(inout p: Pila<T>): T
                 requiere \{p = P_0\}
                 requiere \{p.s \neq \langle \rangle \}
                 asegura \{p.s = subseq(P_0.s, 0, |P_0.s| - 1)\}
                 asegura \{res = P_0.s[|P_0.s| - 1]\}
        proc tope(in p: Pila<T>): T
```

```
TAD Pila<T> {
         obs s: seq<T>
         proc pilaVacía(): Pila<T>
                  asegura \{res.s = \langle \rangle \}
         proc vacía(in p: Pila<T>): bool
                  asegura \{res = true \leftrightarrow p.s = \langle \rangle \}
         proc apilar(inout p: Pila<T>, in e: T)
                  requiere \{p = P_0\}
                  asegura \{p.s = concat(P_0.s, \langle e \rangle)\}
         proc desapilar(inout p: Pila<T>): T
                  requiere \{p = P_0\}
                  requiere \{p.s \neq \langle \rangle \}
                  asegura \{p.s = subseq(P_0.s, 0, |P_0.s| - 1)\}
                  asegura \{res = P_0.s[|P_0.s| - 1]\}
         proc tope(in p: Pila<T>): T
                  requiere \{p.s \neq \langle \rangle \}
```

```
TAD Pila<T> {
         obs s: seq<T>
         proc pilaVacía(): Pila<T>
                  asegura \{res.s = \langle \rangle \}
         proc vacía(in p: Pila<T>): bool
                  asegura \{res = true \leftrightarrow p.s = \langle \rangle \}
         proc apilar(inout p: Pila<T>, in e: T)
                  requiere \{p = P_0\}
                  asegura \{p.s = concat(P_0.s, \langle e \rangle)\}
         proc desapilar(inout p: Pila<T>): T
                  requiere \{p = P_0\}
                  requiere \{p.s \neq \langle \rangle \}
                  asegura \{p.s = subseq(P_0.s, 0, |P_0.s| - 1)\}
                  asegura \{res = P_0.s[|P_0.s| - 1]\}
         proc tope(in p: Pila<T>): T
                  requiere \{p.s \neq \langle \rangle \}
```

```
TAD Pila<T> {
         obs s: seq<T>
         proc pilaVacía(): Pila<T>
                  asegura \{res.s = \langle \rangle \}
         proc vacía(in p: Pila<T>): bool
                  asegura \{res = true \leftrightarrow p.s = \langle \rangle \}
         proc apilar(inout p: Pila<T>, in e: T)
                  requiere \{p = P_0\}
                  asegura \{p.s = concat(P_0.s, \langle e \rangle)\}
         proc desapilar(inout p: Pila<T>): T
                  requiere \{p = P_0\}
                  requiere \{p.s \neq \langle \rangle \}
                  asegura \{p.s = subseq(P_0.s, 0, |P_0.s| - 1)\}
                  asegura \{res = P_0.s[|P_0.s| - 1]\}
         proc tope(in p: Pila<T>): T
                  requiere \{p.s \neq \langle \rangle \}
                  asegura \{res = p.s[|p.s|-1]\}
```

```
TAD Conjunto<T> {
      proc conjVacio(): Conjunto<T>
      proc pertenece(in c: Conjunto<T>, in e: T): bool
      proc agregar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
      proc sacar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
      proc unir(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
      proc restar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
      proc intersecar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
      proc agregarRápido(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
      proc tamaño(in c: Conjunto<T>): \mathbb{Z}
```

```
TAD Conjunto<T> {
      obs elems: conj<T>
      proc conjVacio(): Conjunto<T>
      proc pertenece(in c: Conjunto<T>, in e: T): bool
      proc agregar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
      proc sacar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
      proc unir(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
      proc restar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
      proc intersecar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
      proc agregarRápido(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
      proc tamaño(in c: Conjunto<T>): \mathbb{Z}
```

```
TAD Conjunto<T> {
       obs elems: conj<T>
       proc conjVacio(): Conjunto<T>
              asegura \{res.elems = \langle \rangle \}
       proc pertenece(in c: Conjunto<T>, in e: T): bool
       proc agregar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
       proc sacar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
       proc unir(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
       proc restar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
       proc intersecar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
       proc agregarRápido(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
       proc tamaño(in c: Conjunto<T>): \mathbb{Z}
```

```
TAD Conjunto<T> {
       obs elems: conj<T>
       proc conjVacio(): Conjunto<T>
               asegura \{res.elems = \langle \rangle \}
       proc pertenece(in c: Conjunto<T>, in e: T): bool
               asegura \{res = true \leftrightarrow e \in c.elems\}
       proc agregar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
       proc sacar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
       proc unir(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
       proc restar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
       proc intersecar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
       proc agregarRápido(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
       proc tamaño(in c: Conjunto<T>): \mathbb{Z}
```

```
TAD Conjunto<T> {
       obs elems: conj<T>
       proc conjVacio(): Conjunto<T>
               asegura \{res.elems = \langle \rangle \}
       proc pertenece(in c: Conjunto<T>, in e: T): bool
               asegura \{res = true \leftrightarrow e \in c.elems\}
       proc agregar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
              requiere \{c = C_0\}
       proc sacar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
       proc unir(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
       proc restar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
       proc intersecar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
       proc agregarRápido(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
       proc tamaño(in c: Conjunto<T>): \mathbb{Z}
```

```
TAD Conjunto<T> {
       obs elems: conj<T>
       proc conjVacio(): Conjunto<T>
               asegura \{res.elems = \langle \rangle \}
       proc pertenece(in c: Conjunto<T>, in e: T): bool
               asegura \{res = true \leftrightarrow e \in c.elems\}
       proc agregar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
               requiere \{c = C_0\}
               asegura \{c.elems = C_0.elems \cup \langle e \rangle\}
       proc sacar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
       proc unir(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
       proc restar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
       proc intersecar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
       proc agregarRápido(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
       proc tamaño(in c: Conjunto<T>): \mathbb{Z}
```

```
TAD Conjunto<T> {
       obs elems: conj<T>
       proc conjVacio(): Conjunto<T>
               asegura \{res.elems = \langle \rangle \}
       proc pertenece(in c: Conjunto<T>, in e: T): bool
               asegura \{res = true \leftrightarrow e \in c.elems\}
       proc agregar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
               requiere \{c = C_0\}
               asegura \{c.elems = C_0.elems \cup \langle e \rangle\}
       proc sacar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
               requiere \{c = C_0\}
       proc unir(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
       proc restar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
       proc intersecar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
       proc agregarRápido(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
       proc tamaño(in c: Conjunto<T>): \mathbb{Z}
```

```
TAD Conjunto<T> {
       obs elems: conj<T>
       proc conjVacio(): Conjunto<T>
               asegura \{res.elems = \langle \rangle \}
       proc pertenece(in c: Conjunto<T>, in e: T): bool
               asegura \{res = true \leftrightarrow e \in c.elems\}
       proc agregar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
               requiere \{c = C_0\}
               asegura \{c.elems = C_0.elems \cup \langle e \rangle\}
       proc sacar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
               requiere \{c = C_0\}
               asegura \{c.elems = C_0.elems - \langle e \rangle\}
       proc unir(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
       proc restar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
       proc intersecar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>)
       proc agregarRápido(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
       proc tamaño(in c: Conjunto<T>): \mathbb{Z}
```

```
TAD Conjunto<T> {
       obs elems: conj<T>
       proc conjVacio(): Conjunto<T>
               asegura \{res.elems = \langle \rangle \}
       proc pertenece(in c: Conjunto<T>, in e: T): bool
               asegura \{res = true \leftrightarrow e \in c.elems\}
       proc agregar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
               requiere \{c = C_0\}
               asegura \{c.elems = C_0.elems \cup \langle e \rangle\}
       proc sacar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
               requiere \{c = C_0\}
               asegura \{c.elems = C_0.elems - \langle e \rangle\}
       proc unir(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>):TAREA
       proc restar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>):TAREA
       proc intersecar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>):TAREA
       proc agregarRápido(inout c: Conjunto<T>, in e: T):TAREA
       proc tamaño(in c: Conjunto<T>): Z:TAREA
```

```
Ejemplo - Punto 2D

TAD Punto {
```

```
proc nuevoPunto(in x: \mathbb{R}, in y: \mathbb{R}): Punto
proc coordX(in p: Punto): \mathbb{R}
proc coordY(in p: Punto): R
proc coordTheta(in p: Punto): \mathbb{R}
proc coordRho(in p: Punto): \mathbb{R}
proc mover(inout p: Punto, in deltaX: \mathbb{R}, in deltaY: \mathbb{R})
```

```
Ejemplo - Punto 2D
     TAD Punto {
             obs x: R
             obs y: R
             proc nuevoPunto(in x: \mathbb{R}, in y: \mathbb{R}): Punto
             proc coordX(in p: Punto): \mathbb{R}
             proc coordY(in p: Punto): R
             proc coordTheta(in p: Punto): \mathbb{R}
             proc coordRho(in p: Punto): \mathbb{R}
             proc mover(inout p: Punto, in deltaX: \mathbb{R}, in deltaY: \mathbb{R})
```

```
Ejemplo - Punto 2D
     TAD Punto {
             obs x: R
             obs y: R
             proc nuevoPunto(in x: \mathbb{R}, in y: \mathbb{R}): Punto
                     asegura {res.x = x}
                     asegura {res.v = v}
             proc coordX(in p: Punto): \mathbb{R}
             proc coordY(in p: Punto): R
             proc coordTheta(in p: Punto): \mathbb{R}
             proc coordRho(in p: Punto): \mathbb{R}
             proc mover(inout p: Punto, in deltaX: \mathbb{R}, in deltaY: \mathbb{R})
```

```
Ejemplo - Punto 2D
     TAD Punto {
             obs x: R
             obs y: R
             proc nuevoPunto(in x: \mathbb{R}, in y: \mathbb{R}): Punto
                     asegura \{res.x = x\}
                     asegura {res.y = y}
             proc coordX(in p: Punto): \mathbb{R}
                     asegura {res = p.x}
             proc coordY(in p: Punto): \mathbb{R}
             proc coordTheta(in p: Punto): \mathbb{R}
             proc coordRho(in p: Punto): R
             proc mover(inout p: Punto, in deltaX: \mathbb{R}, in deltaY: \mathbb{R})
```

```
Ejemplo - Punto 2D
     TAD Punto {
              obs x: R
              obs v \colon \mathbb{R}
             proc nuevoPunto(in x: \mathbb{R}, in y: \mathbb{R}): Punto
                      asegura \{res.x = x\}
                      asegura {res.v = v}
              proc coordX(in p: Punto): \mathbb{R}
                      asegura {res = p.x}
              proc coordY(in p: Punto): \mathbb{R}
                      asegura {res = p.y}
              proc coordTheta(in p: Punto): \mathbb{R}
             proc coordRho(in p: Punto): R
             proc mover(inout p: Punto, in deltaX: \mathbb{R}, in deltaY: \mathbb{R})
```

```
Ejemplo - Punto 2D
     TAD Punto {
             obs x: R
             obs v \colon \mathbb{R}
             proc nuevoPunto(in x: \mathbb{R}, in y: \mathbb{R}): Punto
                     asegura \{res.x = x\}
                     asegura {res.v = v}
             proc coordX(in p: Punto): R
                     asegura {res = p.x}
             proc coordY(in p: Punto): \mathbb{R}
                     asegura {res = p.y}
             proc coordTheta(in p: Punto): \mathbb{R}
                     asegura {res = safearctan(p.x, p.y)}
             proc coordRho(in p: Punto): R
             proc mover(inout p: Punto, in deltaX: \mathbb{R}, in deltaY: \mathbb{R})
```

```
Ejemplo - Punto 2D
     TAD Punto {
             obs x: R
             obs v \colon \mathbb{R}
             proc nuevoPunto(in x: \mathbb{R}, in y: \mathbb{R}): Punto
                     asegura \{res.x = x\}
                     asegura {res.v = v}
             proc coordX(in p: Punto): R
                     asegura {res = p.x}
             proc coordY(in p: Punto): \mathbb{R}
                     asegura {res = p.y}
             proc coordTheta(in p: Punto): \mathbb{R}
                     asegura {res = safearctan(p.x, p.y)}
             proc coordRho(in p: Punto): R
                     asegura {res = sqrt(p.x ** 2 + p.y ** 2)}
             proc mover(inout p: Punto, in deltaX: \mathbb{R}, in deltaY: \mathbb{R})
```

```
Ejemplo - Punto 2D
     TAD Punto {
             obs x: R
             obs v \colon \mathbb{R}
             proc nuevoPunto(in x: \mathbb{R}, in y: \mathbb{R}): Punto
                     asegura \{res.x = x\}
                     asegura {res.v = v}
             proc coordX(in p: Punto): R
                     asegura {res = p.x}
             proc coordY(in p: Punto): \mathbb{R}
                     asegura {res = p.y}
             proc coordTheta(in p: Punto): \mathbb{R}
                     asegura {res = safearctan(p.x, p.y)}
             proc coordRho(in p: Punto): R
                     asegura \{ res = sqrt(p.x ** 2 + p.y ** 2) \}
             proc mover(inout p: Punto, in deltaX: \mathbb{R}, in deltaY: \mathbb{R})
                     requiere \{p = P_0\}
```

```
Ejemplo - Punto 2D
     TAD Punto {
             obs x: R
             obs v \colon \mathbb{R}
             proc nuevoPunto(in x: \mathbb{R}, in y: \mathbb{R}): Punto
                     asegura \{res.x = x\}
                     asegura {res.v = v}
             proc coordX(in p: Punto): R
                     asegura {res = p.x}
             proc coordY(in p: Punto): \mathbb{R}
                     asegura {res = p.y}
             proc coordTheta(in p: Punto): \mathbb{R}
                     asegura {res = safearctan(p.x, p.y)}
             proc coordRho(in p: Punto): R
                     asegura {res = sqrt(p.x ** 2 + p.y ** 2)}
             proc mover(inout p: Punto, in deltaX: \mathbb{R}, in deltaY: \mathbb{R})
                    requiere \{p = P_0\}
                     asegura \{p.x = P_0.x + deltaX\}
                     asegura \{p.y = P_0.y + deltaY\}
```

```
Ejemplo - Punto 2D
```

```
TAD Punto {
        obs x: R
        obs v \colon \mathbb{R}
       proc nuevoPunto(in x: \mathbb{R}, in y: \mathbb{R}): Punto
                asegura \{res.x = x\}
                asegura {res.v = v}
        proc coordX(in p: Punto): R
                asegura {res = p.x}
        proc coordY(in p: Punto): \mathbb{R}
                asegura {res = p.y}
        proc coordTheta(in p: Punto): \mathbb{R}
                asegura {res = safearctan(p.x, p.y)}
        proc coordRho(in p: Punto): R
                asegura {res = sqrt(p.x ** 2 + p.y ** 2)}
        proc mover(inout p: Punto, in deltaX: \mathbb{R}, in deltaY: \mathbb{R})
               requiere \{p = P_0\}
                asegura \{p.x = P_0.x + deltaX\}
                asegura \{p.y = P_0.y + deltaY\}
        aux safearctan(x: \mathbb{R}, y: \mathbb{R}) = ifThenElseFi(x == 0,
\pi/2*signo(y),arctan(y/x))
```