2025/03/17 21:33 1/12 dhcp

ISC-DHCP-SERVER

Installation de ISC DHCP

Tout d'abord on crée un conteneur dhcp1-priv puis on lui attribue l'adresse ip suivante : 10.31.192.67

L'ISC DHCP est un serveur open-source qui attribue automatiquement des adresses IP et des paramètres réseau (comme le DNS et la passerelle) aux appareils sur un réseau via le protocole DHCP.

Commande pour installer :

```
apt-get install isc-dhcp-server
```

• Le serveur DHCP devra répondre aux requêtes des réseaux privé et public • Les plages définies au niveau du serveur devront permettre d'adresser au moins 25 machines

Dans ce cas nous ouvrons le fichier dhcpd.conf dans le chemin /etc/dhcp/dhcpd.conf

Nous avons configuré le fichier ainsi :

```
root@dhcp1-priv:~# cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
# dhcpd.conf
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
authoritative:
# Options générales
option domain-name "www.gsb.org";
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
default-lease-time 86400; # 24 heures
max-lease-time 86400;
                            # 24 heures
# Sous-réseau 1 - LAN
subnet 10.31.192.0 netmask 255.255.252.0 {
    range 10.31.193.1 10.31.193.254; # Plage d'adresses
   option routers 10.31.195.254;
    option domain-name-servers 10.31.192.53, 10.31.192.54;
    range 10.31.193.1 10.31.193.254; # Plage d'adresses
   host priv-db1 {
        hardware ethernet bc:24:11:5d:59:d5;
                                              # Remplacez par l'adresse MAC
        fixed-address 10.31.192.33;
```

```
}
    host priv-db2 {
        hardware ethernet bc:24:11:fe:2f:d5; # Remplacez par l'adresse MAC
        fixed-address 10.31.192.34;
    }
}
# Sous-réseau 2 - DMZ
subnet 10.31.200.0 netmask 255.255.252.0 {
    option routers 10.31.203.254;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
    range 10.31.201.1 10.31.201.254; # Plage d'adresses
    # Réservations d'adresses IP
    host DMZ-TEST1 {
        hardware ethernet bc:24:11:eb:ef:a5; # Remplacez par l'adresse MAC
        fixed-address 10.31.201.3;
    }
}
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "www.gsb.org";
option domain-name-servers nsl.gsb.org, ns2.gsb.org;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
```

- On a créé un sous-réseau LAN de réseau 10.31.192.1
- De plage d'adressage IP 10.31.193.1-10.31.193.254
- Et de gw par défaut : 10.31.195.254

Création et configuration des fichiers de logs

2025/03/17 21:33 3/12 dhcp

```
root@dhcp1-priv:~ (0.017s)
touch /var/log/isc-dhcpd.log
root@dhcp1-priv ~ (0.019s)
ls /var/log/
                                                                                     private
                    apt
                                 btmp
                                            cron.log.1
                                                        faillog
                                                                        lastlog
                                                                                              syslog.1
                                           dpkg.log
alternatives.log
                    auth.log
                                 btmp.1
                                                        isc-dhcpd.log
                                                                                              user.log
                                                                        mail.log
alternatives.log.1
                    auth.log.1
                                 cron.log dpkg.log.1
                                                                        mail.log.1
                                                        journal
                                                                                    syslog
root@dhcp1-priv ~ (0.021s)
cat /var/log/isc-dhcpd.log
root@dhcp1-priv ~ (0.051s)
chown root:adm /var/log/isc-dhcpd.log
root@dhcp1-priv:~ (0.017s)
chmod 0640 /var/log/isc-dhcpd.log
root@dhcp1-priv ~ (0.017s)
ls -l --color /var/log/isc-dhcpd.log
 rw-r---- 1 root adm 0 Oct 4 11:01 /var/log/isc-dhcpd.log
```

Explications

1. touch /var/log/isc-dhcpd.log

 Cette commande crée un fichier vide nommé isc-dhcpd.log dans le répertoire /var/log si celui-ci n'existe pas déjà. Si le fichier existe déjà, la commande met simplement à jour son horodatage d'accès ou de modification.

2. chown root:adm /var/log/isc-dhcpd.log

- o Cette commande change le propriétaire et le groupe du fichier isc-dhcpd.log.
- o root devient le propriétaire (utilisateur) du fichier.
- adm devient le groupe propriétaire du fichier.

3. chmod 0640 /var/log/isc-dhcpd.log

- Cette commande modifie les permissions du fichier isc-dhcpd.log.
- Le propriétaire (root) a les droits de lecture et d'écriture (6)
- Les membres du groupe (adm) ont les droits de lecture uniquement (4).
- Les autres utilisateurs n'ont aucun droit sur ce fichier (0).

On a aussi ajouté cette ligne local7.* /var/log/isc-dhcpd.log ligne dans le fichier **isc-dhcp.log**

L'ajout de la ligne **local7.*** /var/log/isc-dhcpd.log dans le fichier /etc/rsyslog.d/50-default.conf permet de configurer rsyslog (le système de gestion des logs sous Linux) pour rediriger certains types de logs vers un fichier spécifique, ici /var/log/isc-dhcpd.log.

jout de la ligne *.*;auth,authpriv.none;local7.none -/var/log/syslog

Ceci a pour but d'empêcher la journalisation des logs de la facility local7 (utilisée par le serveur DHCP) dans le fichier /var/log/syslog.

Explication du local7

Les logs <u>local7</u> font partie d'un ensemble de "<u>facilities</u> (allant de local0 à local7)" dans les systèmes Unix/Linux qui permettent de catégoriser les messages de log émis par différents services ou applications.

- Les "<u>facilities</u>" sont des <u>catégories de logs</u> utilisées par les programmes pour envoyer leurs messages de journalisation au système de gestion des logs (comme rsyslog).
- Il existe des facilities prédéfinies comme auth (pour l'authentification), mail (pour les services de messagerie), ou encore kern (pour les messages du noyau).
- En plus de ces categories prédéfinies, il existe des facilities "local", qui sont numérotées de local0 à local7. Ces facilities sont réservées pour un usage personnalisé par les administrateurs système ou les applications. Cela permet à des programmes ou des services qui ne rentrent pas dans les catégories prédéfinies de générer des logs dans une facility spécifique.

local7 est simplement la dernière des facilities locales disponibles (local0 à local7). En résumé, local7 est simplement une <u>catégorie de logs personnalisée</u> qui peut être utilisée par des services comme <u>DHCP</u> pour isoler et gérer leurs messages de journalisation dans des fichiers spécifiques.

ISC-DHCP-RELAY

Introduction

Configurer un <u>relai DHCP</u> avec **ISC DHCP Relay** (isc-dhcp-relay) permet de <u>relayer les requêtes DHCP</u> <u>entre les clients et le serveur DHCP</u> lorsqu'ils se trouvent dans des sous-réseaux différents.

Le serveur DHCP relay est situé dans le réseau publique de Europe GSB l'adresse ip de cette dernière est: **10.31.200.68**

Voici les étapes pour configurer un relai DHCP avec ISC DHCP Relay :

<u>Installation</u>

```
apt-get update
apt-get install isc-dhcp-relay
```

Configuration

nano /etc/default/isc-dhcp-relay

2025/03/17 21:33 5/12 dhcp

```
#
#
# This is a POSIX shell fragment
# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="10.31.192.67 10.31.200.68"
# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES="eth0"
# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS=""
```


Vérifications

dhclient -r eth0

• Commande pour retirer service DHCP actuel

dhclient -r eth0

Commande pour faire une requête DHCP



DHCP - Failover

Explications

Un **DHCP Failover** est essentiel pour garantir la **disponibilité** du service réseau en court terme un DHCP Failover est une solution immédiate pour éviter tout blocage du réseau en cas de défaillance, particulièrement dans des environnement ou la disponibilité réseau est crucial

Nous allons configurer le serveur DHCP secondaire dhcp2-pub le failover dans le chemin /etc/dhcpd.conf

Declaration d'un failover dans dhcpd.conf

```
root@dhcp2-pub:~# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#

<fs medium><fc #dda0dd>__Déclaration d'un __</fc></fs>
failover peer "GSB" {
    #Déclare ce serveur comme secondaire
```

2025/03/17 21:33 7/12 dhcp

```
secondary;
# Adresse du serveur secondaire
address 10.31.192.68;
# Port d' ecoute du serveur secondaire.
port 847;
# Adresse du serveur primaire.
peer address 10.31.192.67;
# Port d'écoute du serveur primaire.
peer port 647;
# Temps de non reponse en secondes.
max-response-delay 60;
max-unacked-updates 10;
load balance max seconds 3;
}
```

Ici on déclare un serveur secondaire avec pour IP 10.31.192.68 et PORT 847 et bas on déclare le serveur primaire IP 10.31.192.67 pour PORT 647

Configuration

Declaration d'un failover dans dhcpd.conf

```
root@dhcp2-pub:~# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
```

Déclaration d'un serveur DHCP secondaire

```
failover peer "GSB" {
    #Déclare ce serveur comme secondaire
    secondary;
    # Adresse du serveur secondaire
    address 10.31.192.68;
    # Port d' ecoute du serveur secondaire.
    port 847;
    # Adresse du serveur primaire.
    peer address 10.31.192.67;
    # Port d'écoute du serveur primaire.
    peer port 647;
```

```
# Temps de non reponse en secondes.
max-response-delay 60;
max-unacked-updates 10;
load balance max seconds 3;
}
```

• Ici on déclare un serveur secondaire avec pour IP 10.31.192.68 et PORT 847 et bas on déclare le serveur primaire IP 10.31.192.67 pour PORT 647

```
# Configuration du DHCP
option domain-name "www.gsb.org";
option domain-name-servers 10.31.200.53, 10.31.200.54;
ddns-update-style none;
log-facility local7;
default-lease-time 86400;
max-lease-time 604400;

# Options générales
option domain-name "www.gsb.org";
option domain-name-servers 10.31.200.53, 10.31.200.54;
default-lease-time 86400;
# 24 heures
max-lease-time 86400;
```

• Ici on declare le nom de domaine www.gsb.org et l'adresse ip des serveurs DNS 10.31.200.53 et10.31.200.54

Déclaration d'une plage d'adressage au LAN

```
# Sous-réseau 1 - LAN
subnet 10.31.192.0 netmask 255.255.252.0 {
    #range 10.31.193.1 10.31.193.254; # Plage d'adresses
    option routers 10.31.195.254;
    option domain-name-servers 10.31.200.53, 10.31.200.54;

pool {
        failover peer "GSB";
            range 10.31.193.1 10.31.193.254;
            # Plage d'adresses
}

host priv-db1 {
        hardware ethernet bc:24:11:5d:59:d5;
        # Remplacez par l'adresse MAC
        fixed-address 10.31.192.33;
```

2025/03/17 21:33 9/12 dhcp

```
}
        host priv-db2 {
                hardware ethernet bc:24:11:fe:2f:d5;
                # Remplacez par l'adresse MAC
                fixed-address 10.31.192.34;
        }
        host Europe-web-lan {
                hardware ethernet bc:24:11:ba:97:f3;
                fixed-address 10.31.192.80;
        }
        host smb-priv {
                hardware ethernet bc:24:11:ec:06:0a;
                fixed-address 10.31.192.13;
        }
        host backup-01 {
                hardware ethernet bc:24:11:ec:06:0a;
                fixed-address 10.31.192.73;
        }
}
```

- Ici on a déclaré la plage d'adresse IP au niveau du LAN(10.31.192.0) soit 10.31.193.1 -10.31.193.254
- On a réservé des adresses IP fixes aux machines du LAN

Déclaration d'une plage d'adressage a la DMZ

```
# Sous-réseau 2 - DMZ
subnet 10.31.200.0 netmask 255.255.252.0 {
        option routers 10.31.203.254;
        option domain-name-servers 10.31.200.53, 10.31.200.54;
        pool {
                failover peer "GSB";
                range 10.31.201.1 10.31.201.254;
                # Plage d'adresses
        }
                # Réservations d'adresses IP
        host DMZ-TEST1 {
                hardware ethernet bc:24:11:eb:ef:a5;
                #Remplacez par l'adresse MAC
                fixed-address 10.31.201.3;
        }
        host ns1-pub {
                hardware ethernet bc:24:11:b9:78:5c;
```

```
fixed-address 10.31.200.53;
}
host ns2-pub {
    hardware ethernet bc:24:11:3d:07:0a;
    fixed-address 10.31.200.54;
}
host Europe-web {
    hardware ethernet bc:24:11:20:11:d8;
    fixed-address 10.31.200.80;
}
host ftp-pub {
    hardware ethernet bc:24:11:ba:93:66;
    fixed-address 10.31.200.20;
}
```

 Ici on a déclaré la plage d'adresse IP au niveau du LAN(10.31.200.0) soit 10.31.201.1 -10.31.201.254




Redémarrer et verifier le service :

- systemctl restart isc-dhcp-server.service
- systemctl status isc-dhcp-server.service


Verification

D'abord, on stoppe le le serveur primaire,


2025/03/17 21:33 11/12 dhcp



Ensuite on supprime l'ancien client DHCP dans la machine test,



Et enfin on fais une requête DHCP



La requête fonctionne et le serveur qui a attribué l'adresse IP est la 10.31.192.68 celle du DHCP secondaire



Le DHCP relay doit fonctionner

From

https://sisr2.beaupeyrat.com/ - Documentations SIO2 option SISR

Permanent link:

https://sisr2.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr2-europe:dhcp

Last update: 2025/03/17 21:33

