4.28. Мотивировка умных указателей. Класс unique_ptr, его идея и реализация основных методов. Особенности поведения unique_ptr при попытке его скопировать. Функция make_unique, её реализация, пример использования, преимущество перед обычным конструктором unique_ptr

Умный указатель - инструмент, который позволяет автоматически освободждать динмаически выделенные ресурсы. std::unique_ptr u std::shared_ptr решают проблему автоматического очищения памяти при выходе указателя из области видимости (так как можно легко потерять delete, соответствующий какому-то new, например, если между new и delete бросится исключение и delete не вызовется, давайте вспомним про RAII и исключения в конструкторах, функциях).

unique_ptr должен использоваться, когда ресурс памяти не должен быть разделяемым (у этого указателя нет к-ра копирования), но он может быть передан другому unique ptr.

unique_ptr нельзя копировать, соответствующий конструктор и оператор у них удалены, но зато можно мувать (поэтому вектор из UP корректен - для этого же нужны поехсерt'ы (они не обязательны, но нужны, чтобы вектор гарантировал безопасность исключений)). Присвоить значение этому указателю можно только в момент объявления (т.е. инициализация умного указателя должна быть в момент объявления).

```
1 template < typename T, typename Deleter = std::default_delete < T >>
class unique_ptr {
   private:
   T* pointer;
  public:
    unique_ptr() {
      pointer = nullptr;
8
9
    explicit unique_ptr(T* ptr): pointer(ptr) {}
11
    unique_ptr(const unique_ptr<T>& other) = delete;
12
13
    unique_ptr<T>& operator=(const unique_ptr<T>& other) = delete;
14
15
    unique_ptr(unique_ptr<T>&& other) noexcept {
16
      pointer = std::move(other.pointer);
17
      other.pointer = nullptr;
18
19
20
    unique_ptr& operator=(unique_ptr<T>&& other) noexcept {
21
      delete pointer;
22
      pointer = std::move(other.pointer);
23
      other.pointer = nullptr;
24
25
26
    ~unique_ptr() {
27
      delete pointer;
28
29
30
    T& operator*() const {
31
      return *pointer;
32
33
34
```

35 **}**;

На самом деле, unique_ptr принимает два шаблонных параметра: второй—это typename Deleter, у которого определен оператор () и он вызывается (как функция) в деструкторе (дефолтный Deleter вызывает delete). Unique_ptr - легковесный, быстрый; первый пример класса, который мувать можно, но копировать нельзя.

make unique

Какие у нас есть проблемы с unique_ptr?

- 1. Мы не можем полностью избавиться от использования new (см. сравнение).
- 2. Нужно явно перечислять аргументы типа шаблона.
- 3. Exception safety: см. код.

```
1 // Сравнение make_unique и unique_ptr
2 std::make_unique <int > (1);
std::unique_ptr<int>(new int(1));
  // Применение make_unique
7 class Fraction
8 {
  private:
9
   int m_numerator = 0;
    int m_denominator = 1;
11
   public:
13
   Fraction(int numerator = 0, int denominator = 1) :
14
             m_numerator(numerator), m_denominator(denominator)
15
16
    }
17
    friend std::ostream& operator << (std::ostream& out, const Fraction &f1)</pre>
19
20
      out << f1.m_numerator << "/" << f1.m_denominator;</pre>
21
22
      return out;
23
24 };
26 // exception safety:
void function(std::unique_ptr <A>(new A()), std::unique_ptr <B>(new B())) {
      ...}
void function(std::make_unique <A>(), std::make_unique <B>()) { ... }
31 // если В() создаёт исключение, а A - нет, то стандарт с++ не требует, чтобы
32 // первый объект был уничтожен; во втором же случае у нас временные объекты
33 // и стандарт с++ обязывает их уничтожить
34
35 int main()
36 {
    // Создаем объект с динамически выделенным Fraction c numerator = 7 и denominator = 9
37
    std::unique_ptr<Fraction> f1 = std::make_unique<Fraction>(7, 9);
38
    std::cout << *f1 << '\n'; // вывод: 7/9
    // Создаем объект с динамически выделенным массивом Fraction длиной 5.
41
    // Используем автоматическое определение типа данных с помощью ключевого слова auto
42
    auto f2 = std::make_unique < Fraction[] > (5);
43
    std::cout << f2[0] << '\n'; // вывод: 0/1
45
    return 0;
46
47 }
```

4.29. Идея реализации класса shared_ptr (без поддержки weak_ptr, без поддержки нестандартных аллокаторов и deleter'oв): конструкторы, деструктор, операторы присваивания. Функция make_shared, ее реализация, пример использования, преимущества перед обычным конструктором shared_ptr.

Если нам нужно иметь несколько указателей на один и тот же объект, то для этого воспользуемся **std::shared_ptr**. Внутри shared_ptr есть счетчик, который показывается, сколько копий у этого указателя существуют и указывают на то же что и он (решает проблему многократного удаления по одному и тому же указателю).

В этом случае оба умных указателя в равной мере управляют обычным указателем. Освобождение памяти произойдет в момент, когда последний shared_ptr, обладающий общим ресурсом, покинет область видимости. Оператор и конструктор копирования разрешены. shared_ptr предоставляет больше возможностей, но увеличивается и расход памяти, и время доступа.

```
1 template < typename T>
class shared_ptr {
3 private:
    // на самом деле, не очень эффективно хранить ptr и counter как 2 отдельных указателя
    // отсюда ускорение при использовании make_shared, так как
    // при его использовании эти два указателя будут лежать рядом
   T* ptr = nullptr;
   size_t* counter = nullptr;
   public:
    // shared_ptr(T* ptr): ptr(ptr)
10
    // shared_ptr(shared_ptr other): ptr(other.ptr), count(++other.count)
11
    // реализация сверху НЕ ОК, т.к. никто не гарантировал, что shared ptr'oв 2
12
13
    // static count тоже не работает: он получится один на BECb класс
14
    // вне зависимости от Т
15
16
    // правильное решение: иметь указатель на счётчик
17
    shared_ptr() {}
18
19
    shared_ptr(T* ptr): ptr(ptr), counter(new size_t(1)) {}
21
    shared_ptr(const shared_ptr& other): ptr(other.ptr), counter(other.counter
22
     ) {
      ++*counter;
23
24
25
    shared_ptr(shared_ptr&& other): ptr(other.ptr), counter(other.counter) {
      other.ptr = nullptr;
27
       other.counter = nullptr;
28
29
30
    // + операторы присваивания, но с ними понятно
31
32
    // деструктор
33
    ~shared_ptr() {
     if (*counter > 1) {
35
         --*counter;
36
      return;
37
```

```
38  }
39  delete ptr;
40  delete counter;
41  }
42
43  // pashmenobanue
44  T& operator*() const { return *ptr; }
45  T& operator->() const { return ptr; }
46  size_t use_count() const { return *count; }
48
49 };
```

Аргументация для **make_shared** совпадает с аргументацией для 4.28 (не использовать больше никогда new/delete, например), но теперь здесь добавляется скорость работы программы (см. комментарий в коде). Пишем make—shared!

```
template <typename ...Args>
unique_ptr<T> make_unique(Args&& ...args) {
   return unique_ptr<T>(new T(std::forward<Args>(args)...));
}

template <typename T, typename ...Args>
shared_ptr<T> make_shared(Args&& ...args) {
   auto p = new ControlBlock<T>(1, std::forward<Args>(args)...);
   return p;
}

int main() {
   auto p = std::make_unique<int>(5); //copy elision called, no copy-ctor here
```

Пример использования:

```
1 // Пример использования
2 class Item
3 {
  public:
    Item() { std::cout << "Item acquired\n"; }</pre>
    ~Item() { std::cout << "Item destroyed\n"; }
7 };
9 int main()
10 {
    // Выделяем Item и передаем его в std::shared_ptr
11
    auto ptr1 = std::make_shared < Item > ();
12
13
       auto ptr2 = ptr1; // создаем ptr2 из ptr1, используя семантику копирования
14
15
       std::cout << "Killing one shared pointer\n";</pre>
16
    } // ptr2 выходит из области видимости здесь, но ничего больше не происходит
17
18
    std::cout << "Killing another shared pointer\n";</pre>
19
20
    return 0;
21
22 } // ptr1 выходит из области видимости здесь, и выделенный Item также уничтожается здесь
```