4.17 Понятие аллокатора. Зачем нужны аллокаторы? Реализация основных методов std::allocator. Оператор placement new, его синтаксис использования и отличие от обычного new. Структура std::allocator\_traits, ее предназначение. Структура rebind, ее предназначение.

Oператор placement new, его синтаксис использования и отличие от обычного new

**Напоминание:** Если выделен какой-то кусок памяти под S, но конструктор на нем еще не было вызван, то есть синтаксис чтобы направить конспһуктор на уже выделенную память по указателю

```
S* p = reinterpret_cast <S*>(operator new(sizeof(S))); // сырая память
S* p1 = reinterpret_cast <S*>(operator new(sizeof(S))); // сырая память
new(p) S(); //default construct will be called
new (p1) S(value); //construct from value

void* operator new(size_t, S* p){ // new for placement new
return p;
}
```

Замечание: если в структуре переопределен оператор new, то placement new для него сам по себе не генерируется

#### В чем отличие?

Обычный new выделает память, а потом вызывает на этой памяти конструктор, а placement new не выделяет память, а просто вызывает конструктор

Замечание: placement delete не существует

# Понятие аллокатора. Зачем нужны аллокаторы? Реализация основных методов std::allocator

Оператор new - довольно низкоуровневая абстракция, поэтому чтобы работать на более высоком уровне, на уровне языка программы, а не на уровне операционной системы, придумали выделять и владеть памятью в виде класса. Аллокатор "стоит" между контейнером и оператором new.

### Стандартный аллокатор

```
template < typename T>
struct allocator{
    T* allocate(size_t n) {
        return::operator_new(n * sizeof(T));
}

void deallocate(T* ptr, size_t n) {
        ::operator delete(ptr);
}

template < typename ... Args >
        void construct(T* ptr, const Args&... args) {
        new(ptr) T(args...);
}
```

```
void destroy(T* ptr){
ptr->~T();
}
}
```

allocate - выделяет нужное число байт deallocate - очищает память по указателю construct - конструирует объект(вызывает конструктор) на том месте, куда указывает указатель(просто вызывается placement new) destroy - вызывает деструктор у объекта, лежащего по указателю

## Структура std::allocator traits, ее предназначение

std::allocator\_traits создан для того, чтобы некоторые вещи доопределить за аллокатор, так как некоторые методы в практически всех аллокаторах делают одно и то же. Например с методом construct: если в аллокаторе он определен, то вызывается он, иначе вызовется метод, определенный в allocator\_traits. Структура со статическими методами - ссылка на аллокатор и то что нужно передать аллокатору (из-за того что там только методы, то нельзя создать объект этого класса)

## Структура rebind, ее предназначение.

Если тип того что надо выделять на алокаторе совпадает с типом шаблонного параметра, то проблем нет. Однако в таком контейнере как лист, это не выполняется. С C++17 определен в allocator traits. По сути, подменяет один шаблонный параметр на другой

```
template < typename T, typename Alloc = std::allocator < T >>
class list {
    class Node {};
    typename std::allocator_traits < Alloc >::template rebind_alloc < Node > alloc;
public:
    list(const Alloc& alloc = Alloc()) : alloc(alloc) {};
};

// realization
template < class U >
struct rebind {
    typedef allocator < U > other;
};
```