## 3.8. Понятие области видимости и времени жизни объекта. Конфликты имен переменных, замещение менее локального имени более локальным именем. Пример ситуации неоднозначности при обращении к переменной.

Непосредственное управление автоматической памятью — выделение памяти под локальные объекты при их создании и освобождение занимаемой объектами памяти при их разрушении — осуществляется компилятором. Собственно, по этой причине память и называют автоматической.

Период времени от момента создания объекта до момента его разрушения, т. е. период времени, в течение которого под объект выделена память, называют временем жизни объекта.

Время жизни локальных объектов определяется областью видимости их имён. Область видимости локального имени начинается с места его объявления и заканчивается в конце блока, в котором это имя объявлено. Область видимости аргументов функции ограничивается телом функции, т. е. считается, что имена аргументов объявлены в самом внешнем блоке функции.

Примеры:

- 1. Глобальная область
- 2. Область пространства имен
- 3. Локальная область
- 4. Область класса

```
int main() {
       int a;
3
       {
4
5
            int b;
            // здесь доступны переменные а и b
6
       }
       {
           int a;
10
            // более локальная переменная перебивает менее локальную
11
       }
12
13 }
```

### Пример неоднозначности при обращении к переменной:

```
#include <iostream>

namespace A {
  int x = 1;
}

namespace B {
  int x = 2;
}

using namespace A;
using namespace B;
```

```
14
15 int main() {
16   std::cout << x; // CE (error: reference to 'x' is ambiguous)
17 }</pre>
```

## 3.9. Указатели и допустимые операции над ними. Сходства и различия между указателями и массивами.

**Указатель** — переменная, значением которой является адрес ячейки памяти. Шаблон: type\* p. Требует 8 байт для хранения (чаще всего).

Операции, которые поддерживает указатель:

- 1. Унарная звёздочка, разыменование: T\*->T(\*p) Возвращает значение объекта
- 2. Унарный амперсанд: T > T \* (&p) Возвращает адрес объекта в памяти

```
3. +=, ++, --, -=
```

- 4. ptr + int
- 5. ptr ptr, который возвращает разницу между указателями (ptrdiff\_t)

Еще есть указатель на void, void\* обозначает указатель на память, под которым лежит неизвестно что. Его нельзя разыменовать.

```
#include <iostream>
4 struct Foo {
     void bar() {
           std::cout << "bar";</pre>
6
  }
8
9
10 int main() {
    int* a = new int();
     int* b = new int();
      Foo* foo = new Foo();
13
14
      // Операции:
      std::cout << *a; // разыменование
16
      foo->bar(); // вызов метода или поля у сложного типа
17
      std::cout << *(a + 1); // прибавление числа
18
      std::cout << b - a; // разница между указателями ( <math>ptrfdiff_t )
19
20
      void* x = nullptr; // значение по умолчанию
21
      int* array = new int[10];
23
      std::cout << array[3] == *(array + 3); // true
24
      // Освобождение памяти - различие у указателя и массива:
      delete a;
      delete[] array;
28
29
30 }
```

Грань между массивами и указателями весьма тонкая. Массивы являются собственным типом вида int(\*)[size]. Что можно делать с массивом:

- 1. Привести массив к указателю (это будет указатель на первый элемент)
- 2. К массиву можно обращаться по квадратным скобкам, как и к указателю. а[0] = \*(a+0).

Для удаления массива необходимо использовать delete[]. Формально это другой оператор.

# 3.10. Ссылки. Объяснение концепции. Отличия от указателей. Особенности инициализации ссылок, присваивания ссылкам. Передача аргументов по ссылке и по значению. Проблема висячих ссылок, пример ее возникновения.

Мотивация: если объявление нового объекта это новое имя для старого, то компилятору необходимо было бы решать, когда удалять старый объект и хранить в runtime дополнительную информацию.

Можно считать, что ссылка - это просто переименование объекта, и код никак не различает ссылку и сам объект. (На самом деле есть способ это сделать, но не очень-то и нужно).

В отличие от указателя, ссылка не может быть пустой, она всегда должна на что-то ссылаться.

Отличия указателя от ссылки:

- Нельзя объявить массив ссылок. (any kind of arrays)
- У ссылки нет адреса. (no references to references)
- no pointers to references. Примеры:

```
// this WILL NOT compile
int a = 0;
int&* b = a;

// but this WILL
int a = 0;
int& b = a;
int* pb = &b; //pointer to a

// and this WILL
int* a = new int;
int* & b = a; //reference to pointer - change b changes a
```

- Существует арифметика указателей, но нет арифметики ссылок.
- Ссылка не может быть изменена после инициализации.

• Указатель может иметь «невалидное» значение с которым его можно сравнить перед использованием. Если вызывающая сторона не может не передать ссылку, то указатель может иметь специальное значение nullptr (т.е. ссылка, в отличии от указателя, не может быть неинициализированной):

```
void f(int* num, int& num2) {
    if(num != nullptr) {} // if nullptr ignored algorithm
    // can't check num2 on need to use or not
}
```

• Ссылка не обладает квалификатором const

```
const int v = 10;
//int const r = v; // WRONG!
const int& r = v;

enum {
    is_const = std::is_const < decltype(r) >::value
};

if(!is_const) \\ code will print this
    std::cout << "const int& r is not const\n";</pre>
```

#### Проблема висячих ссылок

```
#include <iostream>

int& bad(int x) {
    ++x;
    return x;
}

int main() {
    int y = bad(0); // время жизни объекта закончилось, а ссылки - нет
    std::cout << y; // UB
}</pre>
```

3.11. Константы, константные указатели и указатели на константу. Константные и неконстантные операции. Константные ссылки, их особенности, отличия от обычных ссылок.

Определение. Константы - такой тип, к которому применимы константые операции.

```
const int x = 3;
```

Причем константы необходимо инициализировать сразу при объявлении.

Возможна передача неконстантной версии, куда необходима константая.

**Определение.** *Константый указатель* - это указатель, значение которого не может быть изменено после инициализации. Для объявления константного указателя используется ключевое слово const между звёздочкой и именем указателя:

```
int value = 11;
int* const ptr = &value;
```

Подобно обычным константным переменным, константный указатель должен быть инициализирован значением при объявлении. Это означает, что он всегда будет указывать на один и тот же адрес. В вышеприведенном примере ptr всегда будет указывать на адрес value (до тех пор, пока указатель не выйдет из области видимости и не уничтожится):

```
int val1 = 14;

int val2 = 88;

int* const ptr = &val1;//ок, инициализация адресом val 1

ptr = &val2;// - не ок, после инициализации нельзя менять константый указатель
```

Однако, поскольку переменная val, на которую указывает указатель, не является константой, то её значение можно изменить путем разыменования константного указателя:

```
int val = 11;
int* const ptr = &val;
*ptr = 8;//ок, так как тип данных (int) - не константый
```

**Определение.** Указатель на константное значение — это неконстантный указатель, который указывает на неизменное значение. Для объявления указателя на константное значение, используется ключевое слово const neped munoм данных:

```
const int val = 11;
const int* ptr = &value;//ок, ptr - неконстантый указатель на const int
*ptr = 8;//нельзя, т.к. мы не можем изменить константое значение
```

Можно также инициализировать неконстантым значением:

```
int val = 11;
const int* ptr = &value;
```

Указатель на константную переменную может указывать и на неконстантную переменную (как в случае с переменной val в примере, приведенном выше). Подумайте об этом так: указатель на константную переменную обрабатывает переменную как константу при получении доступа к ней независимо от того, была ли эта переменная изначально определена как const или нет. Таким образом, следующее в порядке вещей:

```
int val = 11;
const int* ptr = &val;//ptr указывает на const int
val = 8;//все ок, val - не константа
```

Но не следующее:

```
int val = 11;
const int *ptr = &val; // ptr указывает на "const int"
*ptr = 12; // ptr обрабатывает value как константу, поэтому изменение значения
//переменной val через ptr не допускается
```

Указателю на константное значение, который сам при этом не является константным (он просто указывает на константное значение), можно присвоить и другое значение:

```
int val1 = 11;
const int *ptr = &val1; // ptr указывает на const int
int val2 = 12;
ptr = &val2; // хорошо, ptr теперь указывает на другой const int
```

Наконец, можно объявить константный указатель на константное значение, используя ключевое слово const как перед типом данных, так и перед именем указателя:

```
int val = 11;
const int *const ptr = &val;
```

Константный указатель на константное значение нельзя перенаправить указывать на другое значение также, как и значение, на которое он указывает, — нельзя изменить.

**Определение.** *Константное выражение* - это то, которое можно посчитать в compile time.

Более подробно о полной классификации можно прочитать здесь.

**Определение.** *Константная ссылка.* Объявить ссылку на константное значение можно путем добавления ключевого слова const перед типом данных:

```
const int value = 7;
const int &ref = value; // ref - это ссылка на константную переменную value
```

Ссылки на константные значения часто называют просто *«ссылки на константы»* или *«константные ссылки»*.

В отличие от ссылок на неконстантные значения, которые могут быть инициализированы только неконстантными l-values, ссылки на константные значения могут быть инициализированы неконстантными l-values, константными l-values и r-values:

```
int a = 7;
const int &ref1 = a; // ok: a - это неконстантное l-value
const int b = 9;
const int &ref2 = b; // ok: b - это константное l-value
const int &ref3 = 5; // ok: 5 - это r-value
```

Как и в случае с указателями, константные ссылки также могут ссылаться и на неконстантные переменные. При доступе к значению через константную ссылку, это значение автоматически считается const, даже если исходная переменная таковой не является:

```
int value = 7;

const int &ref = value; // создаем константную ссылку на переменную value
value = 8; // ок: value - это не константа
ref = 9; // нельзя: ref - это константа
```

Когда константная ссылка инициализируется значением r-value, время жизни r-value продлевается в соответствии со временем жизни ссылки:

```
int somefcn()

{
    const int &ref = 3 + 4;

    /*обычно результат 3 + 4 имеет область видимости выражения
    и уничтожился бы в конце этого стейтмента, но, поскольку

результат выражения сейчас привязан к ссылке на константное значение,*/

std::cout << ref; // мы можем использовать его здесь

} // и время жизни r-value продлевается до этой точки,

//когда константная ссылка уничтожается
```

Ссылки на константные значения особенно полезны в качестве параметров функции изза их универсальности. Константная ссылка в качестве параметра позволяет передавать неконстантный аргумент l-value, константный аргумент l-value, литерал или результат выражения:

```
#include <iostream>
void printIt(const int &a)
{
    std::cout << a;
}

int main()
{
    int x = 3;
    printIt(x); // неконстантное l-value</pre>
```

```
const int y = 4;
printIt(y); // константное l-value
printIt(5); // литерал в качестве r-value
printIt(3+y); // выражение в качестве r-value
return 0;

16 }
```

## 3.12. Неявное приведение типов. Явное приведение типов с помощью оператора static cast.

**Определение.** *Неявное преобразование типов*, когда компилятор автоматически конвертирует один фундаментальный тип данных в другой.

Неявное преобразование типов (или «автоматическое преобразование типов») выполняется всякий раз, когда требуется один фундаментальный тип данных, но предоставляется другой, и пользователь не указывает компилятору, как выполнить конвертацию (не использует явное преобразование типов через операторы явного преобразования).

```
int foo(int x) {
    return x + 1;
}

int main() {
    double d = 3.0;
    foo(d); // здесь произошло неявное приведение типов
    int y = static_cast<int>(d); // явно попросили компилятор привести типы
}
```

static\_cast - создание новой сущности из старой. Работает на этапе компиляции. Берёт объект старого типа и возвращает нового.

static\_cast и неявное преобразование работает также и с пользовательскими типами, нужно только определить правила преобразования типов.