extra9. Реализация функции allocate_shared с поддержкой нестандартного аллокатора. Каким образом shared_ptr поддерживает нестандартные аллокаторы, каким образом происходит удаление объекта и контрольного блока в этом случае? Как поддержка нестандартного аллокатора может одновременно сочетаться с поддержкой нестандартного Deleter?

Постановка проблемы: мы хотим, чтобы shared_ptr работал с кастомным аллокатором (да и вообще, обращение к new - плохой кодстайл).

Поэтому, нам нужно научиться этот аллокатор где-то хранить. Очевидно, это нельзя делать внутри полей. Идея - та же что и с нестандартным делитером - нам нужно использовать type erasure для аллокатора. Но есть небольшая проблема - мы этот аллокатор должны хранить, и одновременно им освобождать выделенную под него память. Кажется, это решается следующим способом: сначала делаем копию аллокатора, а потом этим новым аллокатором делаем deallocate всего чего нужно.

```
2 struct BaseAllocator {
virtual void dealloc(void *ptr) = 0;
  virtual bool TAllocated() = 0;
  virtual ~BaseAllocator() = default;
6 };
8 template < typename T, typename U = std::allocator < char >>
9 struct AllocatorWithNotCstyle : BaseAllocator {
    U allocator;
    AllocatorWithNotCstyle(U allocator) : allocator(allocator) {}
11
    void dealloc(void *ptr) override {
12
      using right_allocator_type = typename std::allocator_traits<U>::template
13
      rebind_alloc < char >;
      right_allocator_type right_allocator = allocator;
      //тут происходит копия аллокатора
15
16
      using right_traits = std::allocator_traits<right_allocator_type>;
17
18
      //кажется, тут еще должен быть destroy аллокатора allocator, а именно:
19
      //U new = allocator; - копируем аллокатор
20
      //typename std::allocator_traits<U>::destroy(new, &allocator);
21
22
      right_traits::deallocate(right_allocator,
23
                                 reinterpret_cast < char *>(ptr),
24
                                 sizeof(T) + sizeof(BaseDeleter) + sizeof(
     BaseAllocator) + 2 * sizeof(size_t));
26
    bool TAllocated() override {
27
      return 1;
28
29
30 };
31
32 template < typename T, typename U = std::allocator < char >>
33 struct AllocatorWithCStyle : BaseAllocator {
    U allocator;
    AllocatorWithCStyle(U allocator) : allocator(allocator) {}
```

```
void dealloc(void *ptr) override {
      using right_allocator_type = typename std::allocator_traits<U>::template
      rebind_alloc < char >;
      right_allocator_type right_allocator = allocator;
38
39
      //тут нужно добавить то же что и выше
40
41
      using right_traits = std::allocator_traits<right_allocator_type>;
42
      right_traits::deallocate(right_allocator,
43
                                 reinterpret_cast < char *>(ptr),
                                 sizeof(BaseDeleter) + sizeof(BaseAllocator) + 2
45
      * sizeof(size_t));
    }
46
    bool TAllocated() override {
47
      return 0;
48
49
50 };
```

В этом коде, к сожалению, отсутствует Control Block, но что уж есть.

```
1 template < typename T, typename Allocator, typename... Args >
2 SharedPtr <T> allocateShared(const Allocator &alloc, Args &&... args) {
    using charAllocatorType = typename std::allocator_traits<Allocator>::
     template rebind_alloc<char>;
    using TAllocatorType = typename std::allocator_traits<Allocator>::template
      rebind_alloc <T>;
    charAllocatorType charAllocator = alloc;
    TAllocatorType TAllocator = alloc;
    char *ControlBlock = std::allocator_traits<charAllocatorType>::allocate(
     charAllocator,
8
     sizeof(T) + sizeof(BaseDeleter)
9
       + sizeof (BaseAllocator)
10
       + 2 * sizeof(size_t));
    std::allocator_traits < TAllocatorType > :: construct (TAllocator,
11
                                                        reinterpret_cast <T *>(
     ControlBlock),
                                                        std::forward<Args>(args)
13
     ...);
    auto deleter_ = reinterpret_cast < BaseDeleter *>(ControlBlock + sizeof(T));
14
    auto allocator_ = reinterpret_cast < BaseAllocator *>(ControlBlock + sizeof(
15
     T) + sizeof(BaseDeleter));
    new(deleter_) DeleterWithAllocator < T, Allocator > (TAllocator);
    new(allocator_) AllocatorWithNotCstyle < T, Allocator > (TAllocator);
    return SharedPtr<T>(ControlBlock);
18
19 }
```

Тут просто происходит следущее: для аллокатора мы применям ровно ту же технику, что и для делитера в предыдущем билете. Единственное отличие заключается в том, что мы должны этим же аллокатором себя почистить, для этого просто делаем копию