

Informatique et Réseaux

Rapport de Travaux Pratiques BTS SN-IR

PNET - TP 1 SOCK TCP & UDP

Flavian LAXENAIRE

22 octobre 2021

Forme / 20	[coef. 1] →		Fond / 20	[coef. 2] →		Note / 2	20
Qualité du rapport			Méthodologie				
Expression écrite			Respect du Cahier des Charges				
Pertinence de la rédaction			Qualité technique				
Respect des standards de codaç	де		État d'avancement			Malus	

Sommaire

1. Codage du serveur	2
2. 2. Codage du client	
3. 3. Gestion multi-clients	
4. 4. Codage en UDP	
4.1. Fichier source côté serveur :	
4.2 Fichier source côté client:	5

1. Codage du serveur

Mise en place d'un gestionnaire de signal d'arret.

```
signal(SIGINT, arret); //appelle la fonction arret si CTRL C détecté
 void arret()
    printf(" \nARRET PROG DE TEST SOCKET ---> echo \n");
    /* Fermer la socket
    close(sock_SERVEUR);
    kill(getpid(), SIGKILL); // KILL le programme
Creation d'un socket server :
 sock_SERVEUR = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0); //Creation de la socket TCP
Renseignement des champs adresse et port de la structure adresse locale :
myaddr.sin addr.s addr = INADDR ANY; //accepte toute les connexions
myaddr.sin_port = htons(5000); //port 5000
L'attente de connexions clientes :
    printf("attente de demande connexion\n");
    listen(sock_SERVEUR, 2);
L'acceptation d'une nouvelle connexion :
while (1)
   {
       int read_msg;
       signal(SIGINT, arret);
       //TO DO
       new = accept(sock_SERVEUR, (struct sockaddr *)&from, (void *)&len);
       printf("nouveau client sur fd %d\n", new);
       printf("DEBUT serveur\n");
Boucle d'envoi et reception :
       for (;;)
           while ((read_msg = read(new, buf, sizeof(buf))) > 0) //Lecture sur la socket client (telnet)
               buf[read_msg] = '\0';
               write(1, buf, strlen(buf)); //Ecriture sur l'écran du serveur
memset(buf, '\0', sizeof(buf)); //Mise à 0 du buf
       }
   }
  snir@snir-21-22:~/Documents/bts_2nd_annee/dev/pnet/tp1$ ./serv_suj2
                                                                       snir@snir-21-22:~$ telnet 127.0.0.1 5000
 3attente de demande connexion
                                                                       Trying 127.0.0.1...
 nouveau client sur fd 4
                                                                       Connected to 127.0.0.1.
 DEBUT serveur
                                                                       Escape character is '^]'.
 yolo
                                                                       volo
                                                           L 88, col 38 Ta
```

2. 2. Codage du client

```
Récupération de l'adresse du serveur :
hostAddr = (inet_addr("127.0.0.1"));
Renseigment du domaine et du port serveur :
sin.sin_family = PF_INET;
sin.sin_port = htons(5000);
Creation de la socket :
sock_CLIENT = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
Demande de connexion au serveur :
if (connect(sock_CLIENT, (struct sockaddr *)&sin, sizeof(sin)) < 0)
       perror("client:pb connexion au serveur par socket");
       exit(-1);
Boucle d'envoie et reception :
char buf[2000];
   for(;;)
       while(read(0, buf, 1) > 0)
          write(sock_CLIENT, buf, 1);
   }
```

```
snir@snir-21-22: ~/Documents/bts_2nd_annee/dev/pnet/tp1
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
 cli udp suj.c
                  serv udp suj
  MACOSX
                  serv_udp_suj.c
                  TPSOCK1.pdf
 serv_suj
snir@snir-21-22:~/Documents/bts_2nd_annee/dev/pnet/tp1$ ./cli_suj
N socket cliente 3
bonjour
3snir@snir-21-22:~/Documents/bts_2nd_annee/dev/pnet/tpl$ ./serv_suj2
3attente de demande connexion
nouveau client sur fd 4
DEBUT serveur
bonjour
```

3. 3. Gestion multi-clients

```
listen(sock SERVEUR, 2);
while (1)
   {
       int service;
       int read_msg;
       signal(SIGINT, arret);
       //TO DO
       service = accept(sock_SERVEUR, (struct sockaddr *)&from, (void *)&len);
       printf("nouveau client sur fd %d\n", service);
       int pid = fork(); //Duplication du programme pour chaque client
       if (pid == 0)
       {
           close(sock_SERVEUR); //Fermeture de la socket dupliquée
           printf("DEBUT serveur\n");
           int nbclient = nb_client++;
           for (;;)
               while ((read_msg = read(service, buf, sizeof(buf))) > 0)
                   buf[read_msg] = '\0';
                   write(1, buf, strlen(buf));
                   memset(buf, '\0', sizeof(buf));
               signal(SIGINT, arret);
           }
       else if (pid == -1)
           perror("pipe issue");
       }
       else
           close(service);
       if (service < 0)
           perror("accept");
           exit(-1);
}
```

```
snir@snir-21-22: ~/Documents/bts_2nd_annee/dev/pnet/tp1
                                                                  Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
snir@snir-21-22:~/Documents/bts_2nd_annee/dev/pnet/tp1$ ./cli_suj
N socket cliente 3
bonjour
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
snir@snir-21-22:~/Documents/bts_2nd_annee/dev/pnet/tp1$ ./cli suj
N socket cliente 3
salut
 3snir@snir-21-22:~/Documents/bts_2nd_annee/dev/pnet/tpl$ ./serv_suj2
 3attente de demande connexion
 nouveau client sur fd 4
 DEBUT serveur
 nouveau client sur fd 4
 DEBUT serveur
 bonjour
 salut
```

4. 4. Codage en UDP

4.1. Fichier source côté serveur :

```
main(int argc, char **argv)
sin_dest.sin_port = htons(4000); /* Numero de port du client */
sin_dest.sin_family = PF_INET;
sin_dest.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
sin_src.sin_port = htons(5000); /* Numero de port du serveur */
hostAddr = (inet_addr("127.0.0.1"));
if ((long)hostAddr != (long)-1)
      bcopy(&hostAddr, &sin_src.sin_addr.s_addr, sizeof(hostAddr));
      sin_src.sin_family = PF_INET;
  }
if ((sock_SERVEUR = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP)) < 0)</pre>
      perror("client:pb creation socket");
      exit(-1);
if (bind(sock_SERVEUR, (struct sockaddr *)&sin_src, sizeof(sin_src)) < 0)
      perror("erreur de bind");
      exit(-1);
for (;;)
  {
      taille = sizeof(sin_dest); // REINIT du champ taille a chaque reception
       /*lecture reponse client */
      for (i = 0; i < sizeof(txt); *(txt + i++) = '\0')
          ; /* init du buffer de reception */
            /* CODER la RECEPTION sur socket recvfrom(
      pos = recvfrom(sock_SERVEUR, txt, sizeof(txt), 0, (struct sockaddr *)&sin_src, &taille);
      printf("reçu :%s\n", txt);
      /* renvoie vers le client prendre sendto()*/
      sendto(sock_SERVEUR, txt, pos, 0, (struct sockaddr *)&sin_dest, sizeof(sin_dest));
      printf("envoyé :%s\n", txt);
close(sock SERVEUR); //fermeture socket serveur
exit(0);
```

4.2. Fichier source côté client:

```
void arret()
   printf(" \nARRET PROG CLIENT SOCKET ---> echo \n"):
   /* TODO Q2 Fermer la socket */
  close(sock_CLIENT);
   kill(getpid(), SIGKILL);
main(int argc, char **argv)
hostAddr = (inet_addr("127.0.0.1"));
bcopy(&hostAddr, (struct sockaddr_in *)&sin.sin_addr, sizeof(hostAddr));
sin.sin_family = PF_INET;
  /* TODO Q2 Renseigner le port du serveur */
  sin.sin_port = htons(5000);
  /* Creation socket */
  sock_CLIENT = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
if (connect(sock_CLIENT, (struct sockaddr *)&sin, sizeof(sin)) < 0)
       perror("client:pb connexion au serveur par socket");
      exit(-1);
char buf[2000];
  for(;;)
   {
      while(read(0, buf, 1) > 0)
          write(sock_CLIENT, buf, 1);
close(sock_CLIENT); /* ferme socket cliente**/
exit(0);
```

```
snir@snir-21-22: ~/Documents/bts_2nd_annee/dev/pnet/tp1  
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
snir@snir-21-22: ~/Documents/bts_2nd_annee/dev/pnet/tp1$ ./cli_udp
_suj
N socket cliente 3
salut
envoyé : salut

snir@snir-21-22: ~/Documents/bts_2nd_annee/dev/pnet/tp1$ ./serv_udp_suj
N socket serveur 3
reçu : salut
envoyé :salut
envoyé :salut
```