

مرکز تخصصی آیا دانشگاه کردستان

انواع حملات شبکه های Wi-Fi و ابزارهای ارزیابی امنیتی آن

(قسمت اول)

نويسنده

مسلم حقيقيان

شماره سند: A96001

1897/...



www.cert.uok.ac.ir



apa@uok.ac.ir



087-33662932



مقدمه

باوجودآنکه به نظر میرسد که ازنظر فنی عبارت شبکه بیسیم جهت اشاره به هر نوع «شبکهای» که «بیسیم» باشد بکار میرود، این اصطلاح بیشتر برای اشاره به «شبکههای ارتباطی» بکار میرود که در آن «گرهها» بدون استفاده از سیم به یکدیگر متصل میشوند، برای نمونه یک «شبکه رایانهای» که نوعی از شبکههای ارتباطی است. ازآنجاکه شبکههای بیسیم، در دنیای کنونی هرچه بیشتر در حال گسترش هستند، و با توجه به ماهیت این دسته از شبکهها، که بر اساس سیگنالهای رادیوییاند، مهمترین نکته درراه استفاده از این فنآوری، آگاهی از نقاط قوت و ضعف آن است. نظر به لزوم آگاهی از خطرات استفاده از این شبکهها، باوجود امکانات نهفته در آنها که به مدد پیکربندی صحیح می توان به سطح قابل قبولی از بعد امنیتی دستیافت، بنا داریم در این مقاله به بررسی حملات در شبکههای بیسیم و معرفی ابزارهای موردنیاز در آزمون نفوذپذیری آن بپردازیم.

كلمات كليدي

ارزیابی امنیتی WEP,WPA1,WPA2,TKIP,Krack,eifi pentest toolsT ،802.11 سرقت پاکتهای وایرلس، WPS، تزریق در شبکه وایرلس، sniff



رفع مسئوليت:

این مقاله صرفاً جنبهی آموزشی دارد و بهمنظور ارتقا سطح علمی مسئولین آیتی و مسئولین امنیتی و جهت استفاده در تحقیقات دانشگاهی نوشته شده است. هر گونه بهرهبرداری غیراخلاقی و یا مخرب از آن صرفاً به عهدهی خود شخص است و نویسندهی مقاله هیچ گونه مسئولیتی را در قبال استفاده یی نادرست از آن را نمی پذیرد.

فهرست مطالب

- ۱- استاندارد ۸۰۲٫۱۱
- ۲- کانالهای ۸۰۲٫۱۱
- ۳- انواع حالتهای Wifi
 - -۳−۱ حالت Master
 - Managed حالت
 - Ad-hocحالت -٣-٣
 - Monitoring حالت
- Mesh network/cloud -٣-۵
 - Repeaters -9-T
 - ۴- نام شبکههای وایرلس
 - SSID 1-F
 - ? حیست BSSID ۲-۴
 - ۴-۳ **ESSID** ۳-۴
- ۵- آنتن مناسب در آزمون نفوذ وایرلس
 - (Directional) آنتن جهت دار
- Omni-Directional) آنتن چندجهته –۵−۲
 - ۵-۳- آنتن شبکهی سهمیوار
 - ۴-۵ آنتن Yagi
 - ۵-۵ آنتن دوقطب*ي*
 - ۶- چییست مناسب
 - ۷- فریمهای شبکه ۸۰۲٫۱۱
 - Frame Control فریم کنترل
- (Management Frames) فریم های مدیریتی پیوستن به شبکه و ترک آن
 - (Association request) درخواست پیوستن به شبکه
 - Y-۲-۲- ترک شبکه (Disassocation)
 - ۳-۲-۷ فریمهای مدیریتی پیوستن مجدد به شبکه (Reassocation)
 - (Authentication): حراز هویت ۴-۲-۷
 - ۷-۲-۷ لغو حضور و سلب هویت(Deauthentication)
 - (Secure Communication) تبادل امن -۶-۲-۷
 - ٧-٣- احراز هويت:
 - ۴-۷- دعوت از ایستگاهها با فریم (Beaconing)
 - ۷-۵- گزارش در خصوص فریمهای آماده ارسال (ATIM)
 - ۱۹-۷- مکانیزم رومینگ یا Handover
 - ۸- رمزنگاری در شبکههای بی سیم و ضعفهای امنیتی آنها
 - ۱-۸ رمزنگاری WEP چیست؟
 - ۸-۲ ضعفهای امنیتی WEP
 - Wi-Fi Protected Access L WPA T-A

- WPA -۴-۸ چگونه کار می کند ؟
 - ۰۸-۵ WPA2 -چیست ؟
- **WPA2** −۶−۸ چگونه عمل می کند ؟
- ۷−۸ مشکلات امنیتی ۷−۸
 - ۹- امنیت
- ۱-۹ محرمانگی (Confidentiality)
 - (Integrity) یکپارچگی ۲-۹
- (Availability) ۳-۹
- ۹-۹ انواع حملات شبکههای وایرلس
 - ٩- حملات كنترل دسترسى
 - ۹- حملات علیه محرمانگی
 - ۹-۷- حملات یکپارچگی
 - ۹-۸- حملات علیه احراز هویت
- ۹-۹- حملات علیه در دسترس بودن
 - ۱۰- معرفی ابزار



استاندارد 802.11 −۱

انجمن IEEE در ماه ژوئن سال ۱۹۹۷ استاندارد IEEE 802.11-1997 را بهعنوان اولین استاندارد شبکههای محلی بیسیم منتشر کرد. این استاندارد در سال ۱۹۹۹ مجدداً بازنگری شد و نسخه بهروز شده آن تحت عنوان ISO/IEC 802.11-1999 منتشر شد. استاندارد جاری شبکههای محلی بیسیم یا همان IEEE 802.11 تحت عنوان ISO/IEC 8802-11:1999 بیسیم یا همان IEEE 802.11 تحت عنوان IEEE 802.11 بین المللی (ISO) بیسیم محلی بیسیم یا همان (ANSI) پذیرفته شده است. تکمیل این استاندارد در سال ۱۹۹۷، شکل گیری و پیدایش شبکه سازی محلی بیسیم و مبتنی بر استاندارد را به دنبال داشت. استاندارد ۱۹۹۷، پهنای باند ۱۹۹۸ را تعریف می کند با این ویژگی که در شرایط نامساعد و محیطهای دارای اغتشاش (نویز) این پهنای باند می تواند به مقدار Mbps کاهش یابد. روش تلفیق یا مدولاسیون در این پهنای باند روش SMz۲٫۴ باند راوش مدولاسیون در محدوده باند رادیویی FHSS محیطهای عاری از اغتشاش (نویز) پهنای باند Mbps۲ نیز قابل استفاده است. هر دو روش مدولاسیون در محدوده باند رادیویی DSSS و DSSS و DSSS به عنوان رسانه انتقال است. ولی کاربرد این رسانه با توجه به محدودیت حوزه عملیاتی آن نسبتاً محدود و نادر است. گروه کاری FHSS به زیرگروههای متعددی تقسیم می شود.



شکل ۱- لوگوی جدید اتحادیه Wi-Fi


در جدول زیر انشعابات پرکاربرد استاندارد ۸۰۲٬۱۱ را مشاهده می کنید:

جدول ۱- انواع مختلف استانداردهای 802.11

بيشترين سرعت انتقال اطلاعات	نوع فنّاوری آنتن	مدولاسيون	پهنای باند برحسب مگاهر تز (MHz)	باند فرکانسی برحسب گیگاهر تز (GHz)	سال انتشار	استاندارد
2Mbps	N/A	DSSS,FHSS	20	2.4	1997	822.11
11Mbps	N/A	DSSS	20	2.4	1999	822.11b
54Mbps	N/A	OFDM	20	5.8	1999	822.11a
54Mbps	N/A	DSSS,OFDM	20	2.4	2003	822.11g
600Mbps	MIMO تا چهار آنتن	OFDM	20,40	2.4,5.8	2009	822.11n
6.93Gbps	MIMO,MU-MIMO تا هشت آنتن	OFDM	40,80,160	2.4,5.8	2013	822.11ac

۲- کانالهای 802.11

امواج بی سیم برای انتقال خود باید از کانالهای وایرلس استفاده کنند که دستگاههای وایرلس ۱۴ کانال را برای این کار مشخص کردهاند که هر کانال دارای قدرت ۲۰ مگاهرتز میباشند.



شکل ۲- کانالهای شبکه وایرلس


بسیاری از مسیریابهای بیسیم در بازهای از ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز فعال میباشند و این بازه ۱۰۰ مگاهرتزی به ۱۴ کانال که هرکدام دارای ۲۰ مگاهرتز قدرت هستند تقسیمبندی میشوند که این امر باعث میشود که کانالهای ۱ و ۶ و ۱۱ باهم همپوشانی (Overlapping) دارای ۲۰ مگاهرتز قدرت هستند تقسیمبندی میشوند که این امر باعث میشود که کانالهای ۱ و ۶ و ۱۱ باهم همپوشانی استفاده کنند داشته باشند. این کانالها ممکن است توسط سایر دستگاههای دیگر که دارای فنّاوری 802.11 میباشند نیز از همان کانالی استفاده کنند که شما نیز از آن استفاده مینمایید که با تغییر کانال به صورت دستی شما می توانید سرعت بهتری در انتقال اطلاعات از طریق شبکه بیسیم داشته باشید.



۳- انواع حالتهای Wifi

فناوری Wifi دارای ۶ حالت مختلف است، که هرکدام دارای کاربردهای خاص خود میباشند.

- حالت Master: این حالت که بانامهای نقطه دسترسی و حالت سازمانی نیز از آن اسم برده می شود که یک سرویس AP مرسوم، محسوب می شود. کارت وایرلس یک شبکه بانام خاص که همان SSID است را ایجاد می کند که دارای کانال و سایر خدمات معمول یک AP را ارائه می دهد. در این حالت کارت شبکه می تواند فقط با سایر کارتهای دیگر که به آن وصل هستند یا آنها را مدیریت می کند ارتباط ایجاد کند.
- حالت Managed: از این حالت نیز بانام حالت سرویس گیرنده اسم برده می شود. کارتهای شبکه در حالت مدیریت شده می توانند به یک شبکه که توسط AP یا کارت در حالت Master ایجاد شده است ارتباط برقرار کنند و کانال خود را جهت مطابقت با آنها به یک شبکه که توسط AP یا کارت در حالت معلور مستقیم نمی توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند بلکه برای برقراری ارتباط نیاز به یک AP دارند.
- ۳-۳- حالت Ad-hoc: در این حالت در زمانی که هیچ گونه AP یا Master وجود نداشته باشد خود یک ارتباط چند نقطه به چند نقطه را ایجاد می کند. در حالت Ad-hoc هر کارت شبکه به صورت مستقیم با همسایگان خود در ارتباط است. گروه باید در محدوده ی یکدیگر باشند تا بتوانند باهم ارتباط برقرار کنند همچنین باید بر روی نام شبکه و کانال نیز به توافق برسند.




شکل ۳ - Node در شبکه Ad-Hoc فقط می توانند با سایر nodeها در ارتباط باشند.

۳-۴- حالت Monitoring: از این حالت جهت گوش دادن غیرفعال و نظارت بر روی ترافیک موجود در کانال خاص استفاده می شود. از این حالت برای ارتباطات عادی مورداستفاده قرار نمی گیرد بلکه مدیران شبکه از این حالت جهت تجزیه و تحلیل مشکلات داخل شبکه وایرلس و طیف استفاده از شبکه محلی استفاده می کنند.

٧




Ad- تجهیزات 802.11) اساساً یک گروه از رادیوهایی است که در حالت -Ad- ممکن (با استفاده از تجهیزات 802.11) اساساً یک گروه از رادیوهایی است که در حالت -Ad ممکن hoc با استفاده از مسیریابی مش مانند OLSR ممکن استفاده از مسیریابی مش مانند Managed یا Master و حتی شبکههای اترنت متصل شوند.



شکل ۴ - تصویری از شبکه مش

Repeaters -۶-۳ تکرارکننده سیگنال حالتی است که شما می توانید به وسیله آن سیگنالهای مسیریاب یا اکسس پوینت اول را تقویت کنید. برای مثال فرض کنید در یک ساختمان هستید و این ساختمان ۲۰۰ متر است اما مسیریاب شما بیشتر ۱۰۰ متر توانایی سیگنال دمی ندارد برای رفع این مشکل درجایی که سیگنال ضعیف می شود می توان یک Repeater گذاشت تا سیگنالهای ضعیف تقویت شوند و بتواند وسعت بیشتری از منطقه را تحت پوشش قرار دهد.



شکل ۵ - با استفاده از Repeater می توانید سیگنالهای داخلی شبکه را تقویت کنید.




۴- نام شبکههای وایرلس

شبکههای وایرلس در پایه سیستمهای پیچیدهای می باشند امکان انتخاب آنها برای کاربران به سادگی وجود ندارد به همین دلیل برای قسمتهای مختلف و ارتباط با آنها نام گذاریهای مختلفی انجام شد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.


SSID - 1 - 4

SSID مخفف Station Set Identifier است که نام شبکههای بیسیم است که توسط AP تعریف میشود تا کاربران بتوان جهت اتصال به شبکه به آن وصل شوند. با استفاده از SSID میتوانیم شبکهی خود را از سایر شبکهها جدا کنیم و شبکهی خصوصی خود را ایجاد کنیم.



شکل ۶ – SSID جهت شناسایی شبکه مور نظر در میان سایر شبکهها است.

در شکل بالا ۳ نوع SSID که هرکدام برای گروهی خاصی ایجادشده است را میبینید. صورتی که شما بر روی ایکن WIFI کلیک کنید فهرستی از SSID های مختلف ظاهر می شد که شما می توانید شبکه ی موردنیاز خود را از طریق SSID تشخیص دهید.




شکل ۷ - فهرستی از SSIDهای اطراف



8-۲-۴ BSSID چیست ؟

BSSID مخفف عبارت Basic Service Set Identifier است که وظیفهی آن تنظیم SSID است که در اصل پایه و اساس تنظیم این شناسه است.


روش تشخیص یک AP از طریق SSID آنها نیست بلکه از طریق مک آدرس دستگاه است که این مک آدرس همان BSSID است و نهایتاً به SSID ترجمه میشود مانند سرویس DNS در وب که ایپی را به نام دامنه تبدیل می کند. با این تفاوت که امکان وجود دو AP در یک محیط وجود دارد چون دیوایس شما BSSID را می شناسد و SSID فقط یک نام برای کاربران است.



شكل 8 - در ويندوز مي توان BSSID را با استفاده از فرمان Netsh به دست آورد.

۴-۳-۴ ESSID چیست ؟

ESSID مخفف Extended Service Set Identifier است. (Extended Service Set Identifier به مجموعهای از (ESSID است. (ESSID مخفف ESSID مخفف ESSID است. (SSID است. (SSID هایی که در Service set identification (SSID) های مختلف میباشند. به مجموعه ESS هایی که در داخل یک شبکه ESS وجود دارد را ESSID مینامند.



شکل ۹- شکل کلی شبکه ESS



۵- آنتن مناسب در آزمون نفوذ وایرلس

یکی از مباحث بسیار مهم و حیاطی در آزمون نفوذ به شبکه داشتن یک آنتن مناسب است که از طریق آن بتان بهراحتی به شبکه دسترسی پیدا کرد. آنت باید حالات مختلف مخصوصاً حالت Monitoring و pocket injection را با سرعتبالا پشتیبانی نماید. در زیر به معرفی انواع آنتنهای شبکههای وایرلس میپردازیم:

۵-۱- آنتن جهتدار (Directional)

آنتن جهتدار برای انتشار (Broadcast) و گرفتن امواج رادیویی از یکجهت بکار میرود. بهمنظور افزایش کارایی انتقال و دریافت، آنتنهای جهتدار طوری طراحیشدهاند که در جهتهای نزدیک به هم در مقایسه با سایر جهات بهصورت مؤثر و کارا فعالیت کنند. این قابلیت باعث کاهش تداخلات نیز میشود.

۵–۲– آنتن چند جهته(Omni-Directional)

آنتنهای چند جهت انرژی الکترومغناطیس را در تمام جهات و بهصورت منظم از خود ساطع می کنند. آنها معمولاً امواج قدرتمند یکسانی را در دو بعد از خود انتشار می دهند، اما این قدرت بهاندازه ی حالت سه بعدی نیست. بهترین مثال برای آنتنهای چندجهته، آنتنهای مورداستفاده در ایستگاههای رادیویی هستند. این آنتنها برای انتقال سیگنالهای رادیو مؤثر هستند چراکه گیرنده ی امواج ممکن است متحرک باشد. درنتیجه رادیو می تواند سیگنالهایش را در جهتی برخلاف جهت آنتن دریافت کند.

۵–۳– آنتن شبکهی سهمیوار

این آنتنها بر اساس قاعده ی دیشهای ماهواره ای کار می کنند. این نوع از آنتنها یک دیش نصفه دارند و دارای یک شبکه که با استفاده از کابل آلومینیومی ایجادشده است هستند. این آنتنهای شبکهای سهمیوار با استفاده از اصل پرتوی رادیویی متمرکزشده می توانند انتقال وای فای را به فواصل بسیار دور انجام دهند. اساساً این نوع از آنتنها برای انتقال سیگنالهای ضعیف رادیویی از میلیونها کیلومتر دور تر زمین بکار می روند.

4−۵ آنتن Yagi

یاگی یک آنتن غیر جهتدار است که در ارتباطات یک باند فرکانسی ۱۰ مگاهرتز به VHF و UHF مورداستفاده قرار می گیرد. این آنتنها به آنتنهای Yagi Uda نیز مشهور هستند.

۵–۵– آنتن دوقطبی

یک دوقطبی، یک هادی الکتریکی مستقیم است که نصف طول موج را اندازه گیری می کند.

۶- چیپست مناسب

موضوع مهم در آزمون نفوذ شبکههای بیسیم لیست چیپستهایی است که توسط سیستمعاملها و برنامههای آزمون نفوذ از آنها استفاده شده است که معمولاً قوی ترین نوع چیپستها نیز میباشند. در زیر فهرستی از چیپستهایی که توسط سیستمعامل kali مورد پشتیبانی می شود و همچنین دارای حالتهای monitoring و injection میباشند را معرفی می کنیم.

•Atheros AR9271



- •Ralink RT3070
- •Ralink RT3572
- •Realtek 8187L (Wireless G adapters)
- •Realtek RTL8812AU
- •Ralink RT5370N

این چیپست ها دارای قدرت خوبی برای عملیات آزمون نفوذ است و در لیست زیر بهترین کارتهای شبکه در عملیات آزمون نفوذ را معرفی کردهایم.

جدول ۲ – فهرستی از بهترین کارتهای وایرلس برای آزمون نفوذ

Antenna	Pros	Cons
Alfa AWUS036H	OS Compatibility, Decent Gain, Stable	Large, Obvious, Medium-Poor Range
Turbotenna-802.11n	OS Compatibility, Extremely High Gain,	Large, Obvious, Directional, N-Only
Directional-Yagi-antenna	Sensitive	
TP-LINK TL-WN722N	OS Compatibility, Price, Size, B/G/N	Poor gain (micro version even less)
Alfa AWUS036NEH	Small, Price, OS Compatibility	Shorter range
Alfa AWUS036NHA	OS Compatibility, Speed, B/G/N	Smaller range, size



شکل ۱۰- بهترین کارتهای شبکه جهت آزمون نفوذپذیری شبکههای وایرلس

√- فریمهای شبکه 802.11


بیشتر افراد به اشتباه گمان می کنند که شبکه های wireless مانند ۸ 803.2LAN ها کار می کنند . درصورتی که LAN های 802.3 از آدرسهای MAC استفاده می کنند ، اما LAN های وایرلس از ساختار فریم 802.11 استفاده می نمایند .

در پروتکل 802.11 ۳ نوع فریم وجود دارد:

۱- فریم داده (Data Frames): فریمهایی که حاوی دادههای اصلی میباشند.



- ۲- فریم کنترلی(Control Frames): برای تائید (acknowledge) اینکه فریمهای دیتا (data frames) دریافت شدهاند.
- ۳- فریمهای مدیریتی(Management Frames): برای پیوستن یا ترک کردن یک سلول وایرلس به کار میرود . این نوع فریم شامل درخواست association ، پاسخ به آن ، درخواست دوباره و ... است.



شكل ۱۱- فريمهاى مديريتي 802.11

در زیر به شرح مختصری درباره فریمها می پردازیم:

۱-۷ فریم کنترل Frame Control

این فریم خود از ۹ زیر فیلد فرعی تشکیل شده است. از طریق این فیلد نوع فریم مشخص و مقداری اطلاعات کنترلی برای پردازش صحیح بسته و تفسیر دقیق آدرسها به مقصد ارائه می شود. زیر فیلدهای فیلد Frame Control در زیر مشخص شده است:

- ⊙ زیر فیلد Protocol version؛ این فیلد دو بیتی، شماره ی نسخه پروتکل شبکه ی بیسیم را تعیین می کند.
- o زیر فیلد Type: نوع فریم را مشخص می کند: که مقدار ۰۰ فریمهای مدیریتی، ۰۲ فریمهای کنترلی و ۱۰ فریمهای
 - o زير فيلدSubtype : نوع فريم مديريتي يا كنترلي را مشخص مي كند.
 - o زیر فیلدهای To DS و From DS: به همراه چهار فیلد آدرس، در آدرسدهی کاربرد دارند.

- o زیر فیلد More Flag: مقدار ۱ بدین معناست که در ادامه فریم جاری بازهم قطعه دیگری خواهد آمد.
- زیر فیلد Retry: مقدار ۱ بدین معناست که فریم جاری، یک فریم جدید نیست بلکه همان فریم قبلی است که به
 دلیل نرسیدن تأییدیهی آن (ACK) از نو فرستاده شده است.
- o زیر فیلد Power mgt: مقدار ۱ تنظیم شده باشد بدین معناست که ایستگاه در حالت صرفه جویی توان قرار دارد.
 - o زیر فیلد WEP: مقدار ۱ بدین معناست که بدنهی فریم به روش RC4 رمزنگاریشده است.
- ویر فریم Order: این بیت به گیرنده تفهیم می کند که دنبالهای از فریمها که این بیت در آنها ۱ است باید الزاماً به
 ترتیب و پشت سر هم پردازش شوند.

فیلد آدرس(۱ تا ۴): مکانیزم آدرسدهی در IEEE 802.11 در مقایسه با اترنت پیچیده تر است چراکه در شبکههای بی سیم وقتی مبدأ و مقصد در دو سلول متفاوت واقعاند فریم ارسالی یک ایستگاه باید از دو AP میانی می گذرد. بنابراین وجود چهار فیلد آدرس در هر فریم ضروری می نماید که یک جفت برای تعیین آدرس ایستگاههای نهایی مبدأ، و مقصد و یک جفت دیگر برای تعیین AP های میانی (در صورت نیاز). دو بیت پرچم To DS و From DS نیز برای تعیین نوع آدرسها و تبیین عملکرد APهای میانی کاربرد دارد.

- فیلد FCS: در این فیلد چهار بایتی، کد کشف خطای کل فریم است که به روش CRC-32 محاسبه و درج می شود.
- فیلد DATA: در این فیلد دادههایی قرار می گیرد که توسط لایههای بالایی جهت تحویل به یک مقصد خاص به سختافزار شبکهی بیسیم تسلیمشده است. در این فیلد حداقل صفر و حداکثر ۲۳۱۲ بایت داده قرار می گیرد. البته اگر نوع فریم، کنترلی یا مدیریتی باشد در بطن این فیلد دادههای مرتبط با عملکرد آن فریم درج خواهد شد.

(Management Frames) فریمهای مدیریتی – پیوستن به شبکه و ترک آن-Y-Y

فریمهای مختلفی جهت مذاکره اولیه بین نودها و AP ها کاربرد دارد که بهعنوان زیرمجموعههای فریمهای مدیریتی محسوب میشوند که در زیر به معرفی آنها میپردازیم.

جدول۳ – انواع فریمهای مدیریتی

نوع فريم	Subtype Bits
Association request	0000
Association response	0001
Reassociation request	0010
Reassociaiton	0011
response	
Probe request	0100
Probe response	0101
Beacon	1000
ATIM	1001
(Announcement traffic	
indication message)	



Disassociation	1010
Authentication	1011
Deauthentication	1100
Action	1101

(Association request) درخواست پیوستن به شبکه –۱–۲۷

ایستگاههای سیار بهمحض آنکه وارد محدودهی رادیویی یک AP میشوند بایستی قبل از هر کاری هویت و نیازمندیهای خود را به معرفی کنند تا بتوانند از خدمات آن بهره برد. برای این کار :

ایستگاه ابتدا فریم مدیریتی Probe Request را منتشر می کند.

تمام APهایی که چنین فریمی را میشنوند بافریم Probe Request پاسخ میدهند.

ایستگاه از بین APهایی که پاسخ دادهاند یکی را با ارسال Association Request برمی گزیند. (ملاک انتخاب میتواند مقایسهی سیگنال دریافتی از AP باشد)

AP با فرستادن فریم Assocation Response پاسخ مساعد می دهد.

(Disassocation) ترک شبکه

هرگاه یک ایستگاه (یا حتی یک AP) بخواهد به حضور خود در شبکه خاتمه بدهد با ارسال Disassocation این تصمیم را به آگاهی دیگران میرساند.

۲-۷-۳ فریمهای مدیریتی - پیوستن مجدد به شبکه (Reassocation)

هرگاه ایستگاهی به سلول جدیدی وارد شود با ارسال این به AP واقع در سلول جدید اعلام حضور میکند. بدین ترتیب AP جدید از آدرس این ایستگاه مطلع شده و به AP قبلی او اعلام میکند که چنین ایستگاهی دیگر عضو او نیست. برای عملیات پیوستن مجدد به شبکه مراحل زیر دنبال میشود:

ایستگاه با فریم مدیریتی Reassociation Request از AP سلول جدید تقاضای پیوستن مجدد مینماید.

AP با ارسال فریم Reassociation Response جواب می دهد.

۷-۲-۴ احراز هویت (Authentication):

جهت جلوگیری از دسترسی ایستگاههای غیرمجاز به خدمات AP هر ایستگاه باید قبل از دریافت مجوز ارسال، هویت خود را اثبات نماید. این کار توسط فریم Authentication انجام می شود.

۷−۲−۷ لغو حضور و سلب هویت (Deauthentication)

هر ایستگاه باید قبل از خروج از شبکه حضور خود را لغو و هویت ثبتشده ی خود را سلب و بی اعتبار سازد. Deauthentication به همین منظور تولید و ارسال می شود.

9-۲-۷ تبادل امن(Secure Communication)



جهت ارتباطی امن و مبتنی بر رمزنگاری یک یا چند فریم Authentication میفرستد. الگوریتم رمزنگاری بکار رفته عموماً RC4 است ولی به دلیل مشکلاتی که در این روش پیدا شد در محصولات جدید از الگوریتم AES استفاده میشود.

٧-٣- احراز هويت

ایستگاهها موظفاند قبل از پیوستن به یک AP هویت خود را بر اساس مراحل زیر اثبات کنند.

پسازآنکه ایستگاه سیار به حوزه پوشش یک AP وارد شد، آن AP بلافاصله یک فریم خاص به نام فریم چالش (Challenge) برای او می فرستد. این فریم عموماً حاوی دادههایی تصادفی است که در ارسالهای متوالی هر گز تکراری نخواهند بود.

ایستگاه سیار موظف است دادههای درون فریم چالش را با کلید سری خود رمز کرده و برای AP پس بفرستد تا ثابت کند کلمهی عبور خود را میداند.

AP فریم برگشتی ایستگاه سیار را گرفته و محتویات آن را کلید سری آن ایستگاه رمزگشایی کرده و آن را با دادههای ارسالی خود مقایسه مینماید. اگر نتیجه درست بود طبعاً ایستگاه سیار راست میگوید! (AP کلید سری همهی ایستگاههای مجاز را میداند.)

پس از اثبات هویت ایستگاه سیار، عضویت او در گروه مسجل خواهد شد و می تواند پس از پیوستن به AP از خدمات آن AP بهره بگیرد.

۴−۷ دعوت از ایستگاهها با فریم (Beaconing)

هر AP به طور متناوب با ارسال فریم Beaconing از ایستگاههایی که احتمالاً علاقهمند پیوستن به شبکه هستند دعوت به عمل می آورد. روال کار زیر است:

AP فريم Beacon ارسال مي كند.

ایستگاهی که تمایل به پیوستن به شبکه دارد فریم Assocatiation Request را ارسال می کند.

۷-۵- گزارش در خصوص فریمهای آماده ارسال (ATIM)

هرگاه ایستگاهی، چندین فریم بافر شده و آمادهی ارسال برای ایستگاههای دیگر داشته باشد میتواند با ارسال فریم مدیریتی ATIM به ایستگاههای دیگر در خصوص فریمهای که در آینده دریافت خواهند کرد گزارش بدهد.

۲−۶− مکانیزم رومینگ یا Handover

به مکانیزمی که به ایستگاههای اجازه می دهد تا بتوانند به راحتی بین سلولها حرکت کنند و بدون قطع ارتباط یا از دست رفتن دادهای از یک AP جداشده و به یک AP جدید اصطلاحاً رومینگ گفته می شود.

در مکانیزم رومینگ ایستگاه می تواند تشخیص دهد که سلول او عوض شده است و باید AP خود را عوض کند برای این کار هر AP به طور متناوب فریمی به نام Beacon را در سلول تحت پوشش خود منتشر می کند. در این فریم اطلاعاتی در خصوص شناسنامه ی AP پارامترهای لینک رادیویی درجشده است و ایستگاههای سیار دائماً این فریمها را دریافت و تحلیل می کنند. هرگاه ایستگاهی از AP سلول فعلی خود دور و به یک AP در سلول مجاور نزدیک شود شدت سیگنال دریافتی از سلول قبلی، رو به ضعف می گذارد و در عوض سیگنال دریافتی از AP سلول مجاور قوت می گیرد. به عبارت فنی با دور شدن از یک AP، نسبت Signal to Noise Ratio رو به کاهش می گذارد و در عوض نسبت به Bit Error Rate افزایش خواهد یافت.

ایستگاه با شنود Beacon، پارامتر SNR یا BER آن را ارزیابی و سیگنال دارای SNR بیشتر و BER کمتر باشد را بهعنوان سیگنال برگزیده انتخاب می کند.

پس از مراحل فوق هماهنگیهای لازم برای تکمیل انتقال انجام میشود.



با استخراج مشخصات AP از درون فریم فانوس، یک فریم مدیریتی Authentication بهسوی آن AP ارسال میشود. پس از تائید هویت ایستگاه تازهوارد و اعلام موافقت، از طریق شبکهی سیمی بین AP ها تغییر سلول این ایستگاه به AP قبلی وی اعلامشده و از اعضای گروه سلول قبلی حذف و سلب هویت می گردد.

حال ایستگاه اجازه می یابد با ارسال فریم مدیریتی Reassociation به AP جدید متصل شده و از خدمات آن بهره بگیرد.

۸ رمزنگاری در شبکههای بی سیم و ضعفهای امنیتی آنها

رمزنگاری وایرلس فرایندی است در محافظت از شبکه وایرلس در برابر نفوذ مهاجمان که می توانند با نقض ترافیک فرکانس رادیویی(RF)، اطلاعات محرمانه و حساس موجود در شبکه را جمع آوری کنند.این نکته مروری خواهد داشت بر استانداردهای مختلف رمزنگاری وایرلس مثل WPA ، WEPو. عصاص مثل WPAو.

شدت حملهبر روی شبکه وایرلس روزبهروز با گسترش استفاده آن، بیشتر می شود. بنابراین برای این فناوری نوظهور و جدید، شیوههای مختلف از الگوریتمهای رمزنگاری ابداع شده است تا امنیت آن را بیش از پیش تأمین کرده باشند. هرکدام از این شیوهها مزایا و معایب خاص خود رادارند. در زیر به بررسی هرکدام از این روشها می پردازیم:

- :WEPپروتکل احراز هویت و رمزنگاری دیتا در سرویس گیرندههای شبکه وایرلس است؛ اما این شیوه قدیمی شده است و بااینکه استاندارد اصلی امنیت در شبکه وایرلس محسوب می شود اما بهراحتی قابل کرک شدن است.
 - WPAاین شیوه یک پروتکل پیشرفته احراز هویت و رمزنگاری دیتا در سرویس گیرندههای شبکه وایرلس است که از رمزنگاریهای AES هستفاده می کند. همچنین در این روش از رمزنگاریهای AES و bit CRC ۳۲ ،-bit IV۴۸ استفاده می شود.
 - AES (128)ین روش از (128) AES و CCMP برای رمزگذاری دیتای وایرلس استفاده می کند.
 - WPA2 Enterprise: پکیارچه کرده است. AES را با رمزنگاری WPA یکیارچه کرده است.
 - XTKIP: کو و به عنوان جایگزینی برای WEP مورداستفاده قرار می گیرد.
- :AESیک رمزنگاری از نوع کلید متقارن است که در WPA2 و به عنوان جایگزینی برای TKIP مورداستفاده قرار می گیرد.
 - EAP: وشرهای مختلف احراز هویت مثل Token card ها، Certificate و غیره استفاده می کند.
 - LEAP: ومورداستفاده است. عبد اختصاصی احراز هویت شبکه وایرلس که توسط سیسکو ایجادشده و مورداستفاده است.
 - RADIUS: میستم احراز هویت مرکزی و مدیریت اعتبار است.
 - IEEE یکی از استانداردهای IEEE که مکانیزم های امنیتی را برای شبکههای وایرلس ۸۰۲٬۱۱ مشخص می کند.
 - الاCCMP: بيتي به همراه يک حامل اوليه ۴۸ بيتي (IV) براي تشخيص انتشار استفاده مي کند.


۸-۱- رمزنگاری WEP چیست؟

WEP (مخفف Wireless Encryption Protocol یا Wireless Encryption Protocol) یکی از الگوریتم های امنیتی در شبکه های بی سیم WEP (۱۸۰۲,۱۱ ست. WEP چندان امن نیست و قابل نفوذ است؛ با این حال در تمامی دستگاه های بی سیم پشتیبانی می شود. بزر گترین ضعف WEP استفاده از کلید ثابت (Static) است. به این معنی که همه ی کاربران با رمز یکسان به دستگاه بی سیم متصل می شوند و تمامی بسته ها فقط با یک کلید رمزگذاری می گردند. به این ترتیب با استراق سمع، بسته های WEP کافی برای کشف کلید وجود دارد. فرمت کلید در WEP

کلید WEP می تواند ۶۴ یا ۱۲۸ بیتی باشد که به ترتیب شامل ۱۰ و ۲۶ رقم هگزا دسیمال است. یعنی برای کلید ۱۲۸ بیتی باید ۲۶ رقم هگزا دسیمال وارد نمود (هر رقم هگزا دسیمال یک عدد بین ۰ تا ۹ یا یک حرف از A تا F میتواند باشد).



ضمنا در بعضی دستگاه ها می توانیم به جای ارقام هگزا دسیمال یک رشته متنی وارد کنیم ولی باز هم این کاراکترها به مقادیر معادل اسکی (ASCII) تبدیل می شوند. پس واضح است که برای کلید ۶۴ بیتی یک رشته ی ۵ کاراکتری و برای کلید ۱۲۸ بیتی یک رشته ی ۱۳۸ کاراکتری می توان وارد نمود (هر کاراکتر در استاندارد ASCII با دو رقم هگزا تعریف می شود).



شکل ۱۲- رمزنگاری RC4 در WEP

در این روش برای Authentication کردن دو راه وجود دارد:

احراز هویت بدون رمزنگاری (Open System Authentication)

در این روش سرویس گیرنده نیازی به تهیه یک مجوز برای ارتباط با Access Point ندارد. در حقیقت هیچ Authentication صورت نمی گیرد.سرویس گیرنده بدون اینکه هویتش تائید شود می تواند به شبکه متصل شود اما اگر کلید درست را نداشته باشد نمی تواند بسته هایی که رمز شده را باز کند.

احراز هویت با کلید مشترک (Shred Key Authentication)

در این روش چهار مرحله برای احراز هویت سرویس گیرنده وجود دارد.

- ۱. در اولین گام سرویس گیرنده درخواست احراز هویت خود را برایAccess Point ارسال می کند.
- 7. در گام دوم Access Point با ارسال بستهای حاوی اطلاعاتی ساده به سرویس گیرنده سعی می کند سرویس گیرنده را به چالش
 - ۳. در این مرحله سرویس گیرنده محتویات بسته را با کلید WEP رمز کرده و برای Access Point ارسال می کند.

و درنهایت Access Point بسته دریافتی را رمزگشایی کرده و درصورتی که محتویات بسته همان محتویات ارسالی خودش باشد هویت سرویس گیرنده تائید می شود. در نگاه اول تائید هویت به روش دوم بهتر است اما در حقیقت این طور نیست و تائید هویت کاربر درروش اول بهتر است. البته باید توجه کنید که هیچ کدام از این دو روش امنیت بالایی را برای شبکه شما فراهم نمی کنند.



۸-۲- ضعفهای امنیتی WEP

در فهرستی از ضعفهای امنیتی پروتکل WEP بهاختصار جمعبندی شده است.

جدول۴ – آسیب پذیریهای موجود در WEP

توضيحات	بحث امنیت و آسیبپذیری
ویژگیهای امنیتی در برخی موارد ضعیف هستند و تا زمانی که تغییر محل داده	در اغلب موارد ویژگیهای امنیتی در هنگام تولید
نشوند فعال نمیشوند. معمولاً در هنگام نصب نیز توسط کاربران فعال نمیشوند.	توسط شركتهاى توليدكننده محصولات بىسيم
امنیت کم بهتر از نبود آن است.	فعال نمىشود
تعداد بیتهای IV برابر ۲۴ است که باعث تکرار کلید جاری تولیدشده میشوند.	IVها کوتاه یا ایستا هستند.
این تکرار رمزگشایی داده را برای یک نفوذ گر ماهر آسان می کند.	
کلیدهای ۴۰ بیتی برای سیستمهای امنیتی کافی نیستند. بهطور کلی و استاندارد،	کلیدهای رمزنگاری کوتاه است.
باید اندازه کلید بیشتر از ۸۰ بیت باشد. احتمالاً کشف کلیدهای طولانی در اثر	
یک حمله BruteForce بسیار کمتر است.	
احتمال کشف کلیدهای اشتراکی توسط یک سیستم بسیار زیاد است. تسلط به	کلیدهای رمزنگاری اشتراکی هستند.
مکانیزمهای بنیادی رمزنگاری مخصوص یک سیستم، تا حد زیادی به کلیدهای	
محرمانه وابسته است.	
کلیدهای رمزنگاری باید به کرات جهت جلوگیری از حملات BruteForce تغییر	اغلب کلیدهای رمزگذاری بهطور خودکار
کنند.	بەروزرسانى نمىشوند.
ترکیب بیتهای کلید ۲۴ بیتی با IV یک تهدید محسوب می شود. این امر سبب	زمانبندی کلید در RC4 ضعیف است و از آن
هدایت یک حمله مؤثر بهمنظور دستیابی به کلید میشود. اغلب برنامههای	به طور غیر مقتضی در WEP استفاده می شود.
کاربردی دیگر که از RC4 استفاده می کنند، ضعفهای موجود در آن را افشا	
نمی کنند. زیرا آنها بیتهای کلید را فاش نمی کنند و همچنین زمانبندی کلید	
را برای هر بسته تغییر نمی دهند. این حمله اطلاعات مفیدی در دسترس یک	
نفوذ گر ماهر قرار میدهد.	
کد CRC32 و دیگر کدهای مسدودکننده خطی جهت تأمین بیعیب و نقصی در	بیعیب و نقصی بسته ناچیز است.
رمزنگاری کافی نیستند. تغییر در محتویات یک پیام امکانپذیر است. کدهای	
خطی جهت محافظت در مقابل حملات دقیق بر رویدادهها کافی نیستند. حفاظت	
از رمزنگاری نیازمند جلوگیری از انجام حملات پیشبینی شده و عمدی است.	
بهرهگیری از پروتکلهای که از مکانیزمهای رمزنگاری استفاده نمیکنند، اغلب	
موارد به حملات علیه رمزنگاری کمک میکنند.	
تنها شبکه احراز هوی میشوند. یک دستگاه ربودهشده بهراحتی میتواند به شبکه	احراز هویت کاربر انجام نمیشود.
دسترسی پیدا کند.	
سیستمهای بر پایه تشخیص هویت در شبکهها و سیستمهای بیسیم، بهطور عادی -	احراز هویت غیرفعال است: تنها شناسایی ساده
دارای آسیبپذیریهای جزئی زیادی هستند.	SSID انجام میشود.
پاسخ مذاکره یکطرفه در احراز هویت، عامل اساسی در ایجاد حملات MITM	۱۰. احراز هویت تجهیزات بر اساس پاسخ مذاکره
است. احراز هویت دوطرفه نیازمند امادهسازیهای اولیه جهت بازبینی و تصدیق	ساده کلید اشتراکی است.
کاربران و شبکههای قانونی است.	



: Wi-Fi Protected Access یا WPA -۳-۸

WPA به عنوان جایگزین WEP منتشر شد. این الگوریتم در سال ۲۰۰۳، یعنی یک سال قبل از اعلام از دور خارج شدن استاندارد WEP, تصویب شد. WPA-PSK از رایج ترین پیکربندی های WPA است. کلیدی که بهوسیله WPA استفاده می شود، ۲۵۶ بیتی است.


برخی از تغییرات قابل توجه در WPA شامل بررسی یکپارچگی پیام، و پروتکل تمامیت کلید موقتی (TKIP) است. TKIP بعدها توسط استاندارد رمزنگاری قدرتمند AES جایگزین شد.

باوجوداینکه WPA پیشرفتهای قابل توجهی نسبت به WEP کرده بود، از آسیبپذیری در امان نماند. TKIP، کامپوننت مرکزی WPA به گونهای طراحی شده بود که به راحتی از طریق به روزرسانی میان افزار (Firmware)، بتواند روی دستگاههای موجودی که WEP فعال دارند، اجرا شود. به این ترتیب مجبور بود المنتهای خاصی که توسط WEP استفاده می شدند و نفوذپذیر بودند را بازیابی کند. به WPA هم مانند WPE حمله شد، اما مستقیم به خود الگوریتم حمله انجام نشد.

$^{+-}$ چگونه کار می کند $^{+}$

در زیر به چگونگی کارکرد پروتکل رمزنگاری WPA می پردازیم.

- برای رمزنگاری مؤثر payload ، رمزنگاری WPA مراحل زیر را انجام میدهد
- کلید موقت رمزنگاری، آدرس انتقال و شمارنده TKIP به عنوان ورودی های الگوریتم RC4 ، باعث ایجاد یک جریان کلید می شوند. (MAC Service Data Unit (MSDU و MIC توسط الگوریتم Michael با یکدیگر ترکیب می شوند.
 - تركيب حاصله از MSDU و MIC بهمنظور ايجاد (MAC Protocol Data Unit (MPDU) ، بخش بخش (فراگمنت) مي شوند.
 - یک مقدار ۳۲ بیتی برای بررسی یکپارچگی (ICV) برای MPDU محاسبه میشود.
 - ترکیب MPDU و ICV به همراه یک جریان کلید برای رمزنگاری دیتا بکار می رود.
 - IV به دیتای رمز شده جهت تولید فریم مک اضافه می شود.



شکل ۱۳ - نحوهی کار پروتکل امنیتی WPA



« WPA2 −۵−۸ WPA2 −۵−۸


پروتکل امنیتی (WPA2 (Wi-Fi Protected Access II) پروتکلی است که کاملاً با استاندارد 802.11i همخوانی و همسویی دارد. این پروتکل بیشتر خصوصیات امنیتی را که WPA پشتیبانی نمی کند را تحت پوشش خود قرار می دهد و در مقایسه با آن حفاظت از اطلاعات و کنترل دسترسی قوی تر دارد. این پروتکل امنیت را با سطح بالایی در شبکه ایجاد می کند بنابراین فقط کاربران مجاز می توانند به آن دسترسی داشته باشند WPA2. توسط الگوریتم رمزنگاری AES پیاده سازی شده است و درجه امنیتی که ایجاد می کند مطابق با سطح دولتی است. این الگوریتم دارای دو حالت مختلف است:

WPA-Personal: این نسخه از پسوردهای در نظر گرفته شده Pre-shared key)، (Pre-shared iز دسترسیهای غیرمجاز به شبکه استفاده می کند. در حالت PSK، هر دستگاه در شبکه وایرلس ترافیک را با استفاده از کلید ۲۵۶ بیتی رمزنگاری می کند که می تواند در قالب ۸ تا ۶۳ کاراکتر ASCII وارد شود.

WPA-Enterprise: در این روش کاربر شبکه از طریق یک سرور تائید هویت می شود. برای این کار از EAP و یا RADIUS برای احراز هویت می شود. اعتبار چویت مرکزی سرویس گیرنده و از شیوه های مختلف مثل Certificate ،kerberos ، Token card و ... برای این کار استفاده می شود. اعتبار ورود به شبکه و ایرلس از طرف سرور به سرویس گیرنده اختصاص میابد که به واسطه آن مجوز لازم برای اتصال به شبکه و ایرلس را پیدا می کند.

9 چگونه عمل می کند 9

در اینجا قبل از وارد شدن به بحث اصلی لازم است شمارا با کلیدواژه CCMP آشنا کنیم CCMP .یا پروتکل رمزنگاری است که برای محصولاتی که بر مبنای استاندارد) IEEE 802.11 که اصلاح شده استاندارد IEEE 802.11 است (در شبکه وایرلس کار می کنند طراحی شده است. این پروتکل مکانیزمی سطح بالا در مخفی سازی دیتا در قالب بسته های اطلاعاتی دیگر است که برای محرمانگی دیتا طراحی شده است و بر اساس استاندارد AES کار می کند.حال به چگونگی کار کرد WPA2 برمی گردیم. درروش CCMP امت. این هویتهای اضافه بر سازمان دیتا (AAD)بر روی هدر MAC و با رمز کردن آن انجام می شود و شامل فرآیند رمزنگاری CCM است. این فرآیند کل فریم را از دست کاری احتمالی که بر روی بخشهای رمز نشده فریم ممکن است رخ دهد، حفظ می کند. به عبارتی CCM هم امنیت سطح بالا و احراز هویتهای قوی خود را علاوه بر حالات موجود، بر روی هدر MAC از یک فریم و با استفاده از پروتکل CCM هم انجام می دهد.



شکل ۱۴ - رمزنگاری WPA2



WPA/WPA2 مشكلات امنيتى $-V-\lambda$

این پروتکل امنیتی به دلیل استفاده از پسورد ساده همیشه درخطر حملات شکستن پسورد به روشهای فرهنگ لغت، بروت فورس، ترکیبی و جداول Rainbow قرار دارد.

عدم استفاده از تکنیک پنهانسازی روبهجلو یا forward secrecy در این پروتکل که تکنیکی که رمزگشایی را سخت می کند استفاده نمی کنند بدون روش پنهانکاری روبهجلو یک حمله کننده می تواند اطلاعات زیادی را به دست آورد و آنها را تنها با یک کلید مخفی رمزگشایی کند. روش forward secrecy به ایمن ماندن به وسیله ایجاد کردن یک کلید منحصر به فرد برای هر بخش کمک می کند به عبارت دیگر هر بخش به وسیله یک کلید سری متفاوت رمزگذاری می شود و در صورتی این قسمت انجام می پذیرد که مرحله قبلی رمزنگاری end to end صورت گیرد.

Vanhoef, Mathy; Piessens, Frank در تحقیقات خود نشان دادند که استفاده از WPA-TKIP چقدر می تواند خطرناک باشد. آنها نشان دادند که چگونه رمزهای دلخواه ارسال شده به دادند که چگونه می توانند مقدار ۱۱۲ بایت دلخواه را به بسته تزریق کنند و همچنین نشان دادند که چگونه رمزهای دلخواه ارسال شده به یک مشتری را رمزگشایی کنند. آنها افزودند که می توان با ربودن اتصال TCP می توانند یک کد مخرب جاوا را تزریق نمایند تا وقتی قربانی از وبسایت بازدید می کند آن را بر روی سیستم او اجرا نمایند.

عدم استفاده MS-Chapv2 از سرور AAA باعث ایجاد مشکل امنیتی در پروتکل WPA2هی شود. سرور AAA یک برنامه نرمافزاری سرور است که امکان دسترسی کاربران را با منابع کامپیوتری شبکه برقرار می کند. این برنامه برای شبکههای Enterprise سرویسهای است که امکان دسترسی کاربران را با منابع کامپیوتری شبکه برقرار می آورد. درواقع AAA Server با دسترسی شبکه ، سرورهای Accounting و Authorization ، Authentication و Authorization را فراهم می آورد. درواقع Database ها و جدولهای اطلاعاتی کاربران در تعامل است. محققان امنیتی در اجلاس امنیتی اطلاعاتی کاربران در تعامل است. سرای شکستن رمزگذاری هر نشست PMS-CHAPv2 مورداستفاده قرار بگیرند. این نشستها برای احراز هویت از WPA2 استفاده می کنند. در اجلاس Defcon یکی از محققین امنیتی ابزاری با عنوان ChapCrack را عرضه کرده است. این ابزار می تواند از ترافیک شبکه که حاوی MS-CHAPv2 است، تصویربرداری کند و امنیت handshake را به یک کلید واحد DES کاهش دهد. سپس این کلید و می تواند به سایت CloudCracker.com ار رمزگشایی نماید.

آسیبپذیری Hole 196 نیز یکی دیگر از آسیبپذیریهای موجود در پروتکل wpa2 است که آسیبپذیری مرکزی (GTK) است که در بین همه مشتریان مجاز در شبکه WPA2 به اشتراک گذاشته شده است. در حالت استاندارد، فقط یک AP باید ترافیک داده گروهی را رمزگذاری شده با استفاده از GTK منتقل کند و مشتریان قصد دارند که ترافیک را با استفاده از GTK رمزگشایی کنند. اما بااین وجود باز مهاجم می تواند بسته های جعلی GTK را برای یک سرویس گیرنده تزریق کند. با استفاده از این آسیبپذیری کاربر مجاز ثالث می تواند داده های سایر کاربران مجاز را اسنیف و سپس رمزگشایی کند و یا با اسکن کردن دستگاه وایرلس خود آن را آسیبپذیر کند.

امکان سوءاستفاده از WPS یا همان QSS در پروتکل WPA نیز باعث نفوذ به دستگاه وایرلس می شود. توسط گروه Wi-Fi Alliance در سوءاستفاده از آن ارائه قابلیتی بود که کاربران خانگی که از تنظیمات و امنیت مودم یا AP آگاهی چندانی نداشتند، بتوانند بدون واردکردن رمز (PSK) و تنها با استفاده از یک کد ۸ رقمی یا حتی بدون واردکردن کد، بتوانند به شبکه متصل شوند اما مشکلی اصلی آن این است که نفوذ گر می تواند به سادگی این کد ۸ رقمی را با استفاده از روشهای زیر به دست آورد:

- کد پین پیشفرض با الگوی ثابت
 - بروت فورس آنلاین
- بروت فورس آفلاین (Pixie Dust)
 - دسترسیهای فیزیکی

وجود این حملات باعث می شود که هکر بتواند به پین کد شما در حداقل ۱ ثانیه و حداکثر ۱۰ ساعت دسترسی پیدا کند. امکان استفاده از حمله که Krack در پروتکل WPA2 نیز یکی دیگر از آسیب پذیری های این پروتکل است. این حمله توسط Mathy Vanhoef نیز یکی دیگر از آسیب پذیری های این پروتکل است. این حمله توسط بهره برداری از روش ۴ طرفه که یک محقق در imec-DistriNet در دانشگاه KU Leuven استفاده می شود، کار می کند. برای یک حمله موفق KRACK، یک


مهاجم نیاز دارد تا قربانی موردنظر را گول بزند تا یک کلید در حال استفاده را مجدداً نصب کند که این امر توسط دست کاری و بازپخش



پیامهای handshake رمزنگاری شده به دست می آید. هنگامی که فرد قربانی مجدداً کلید مربوطه را نصب می کند، پارامترهای مربوطه مانند تعداد بستههای انتقالی افزایشی (بهعنوان مثال nonce) و تعداد بستههای دریافتی (بهعنوان مثال بازدیدهای مجدد) به مقدار اولیه آنها بازنشانی می شوند. اساساً، برای تضمین امنیت، یک کلید فقط باید یک بار نصب و استفاده شود. متأسفانه، ما متوجه شدیم که این امر از طریق پروتکل WPA2 تضمین نشده است. با استفاده از دست کاری handshakeهای رمزنگاری شده، ما می توانیم در عمل از این ضعف سوء استفاده کنیم.

٩- امنىت

سه اصل اصلی امنیت شبکه رایانه، محرمانه بودن، صداقت و در دسترس بودن است. برای رسیدن به امنیت واقعی، تمام این سه مفاهیم بهطور خاص موردنیاز است. با استفاده از تمام سه مفاهیم در امنیت شبکه، میتوان تا درصد بالایی امنیت را تضمین نمود. مهاجمین همیشه در تلاش هستند تا یکی یا بیشتر از این سه اصل امنیتی را به خطر اندازند.



شكل ١٥- سه اصل امنيت

9-1- محرمانگی (Confidentiality)

به معنای آن است که اطلاعات فقط در دسترس کسانی قرار گیرد که به آن نیاز دارند و این گونه تعریف شده است. به عنوان مثال از دست دادن این خصیصه امنیتی معادل است با بیرون رفتن قسمتی از پرونده محرمانه یک شرکت و امکان دسترسی به آن توسط مطبوعات

7-9- یکیارچگی(Integrity)

بیشتر مفهومی است که به علوم سیستمی بازمی گردد و بهطور خلاصه می توان تعریف کرد:

-تغییرات در اطلاعات فقط باید توسط افراد یا پروسههای مشخص و مجاز انجام گیرد.

-تغییرات بدون اجازه و بدون دلیل حتی توسط افراد یا پروسههای مجاز نباید صورت بگیرد.



-یکپارچگی اطلاعات باید در درون و بیرون سیستم حفظ شود. به این معنی که یک داده مشخص چه در درون سیستم و چه در خارج آن باید یکسان باشد و اگر تغییر کند باید همزمان درون و برون سیستم از آن آگاه شوند .

9-۳- دسترس پذیری (Availability)

این پارامتر ضمانت می کند که یک سیستم - مثلاً" اطلاعاتی - همواره باید در دسترس باشد و بتواند کار خود را انجام دهد. بنابراین حتی اگر همه موارد ایمنی مدنظر باشد اما عواملی باعث خوابیدن سیستم شوند-مانند قطع برق ازنظر یک سیستم امنیتی این سیستم ایمن نیست. اما جدای از مسائل بالا پارامترهای دیگری نیز هستند که باوجودآنکه از همین اصول گرفته می شوند برای خود شخصیت جداگانهای پیداکردهاند. در این میان می توان به مفاهیمی نظیر Identification به معنی تقاضای شناسایی به هنگام دسترسی کاربر به سیستم، پیداکردهاند معنی مشخص کردن هویت کاربر، Authorizationبه معنی مشخص کردن میزان دسترسی کاربر به منابع، Accountabilityبه معنی قابلیت حسابرسی از عملکرد سیستم اشاره کرد.

۹-۴- انواع حملات شبکههای وایرلس

شبکههای Wireless یا بیسیم مدتزمانی است که در کشور ما روند رو به رشدی داشته است. در حال حاضر در دانشگاهها، فرودگاهها، مراکز تجاری و اماکنی نظیر آنها دسترسی به اینترنت از طریق شبکه Wireless امکانپذیر است. اما نکتهای که وجود دارد این است که اگر ایجاد به یک شبکه بیسیم برای همه امکانپذیر است بنابراین استفاده از آن برای مجرمان و خلاف کاران نیز مجاز است! به همین دلیل است که امن سازی این شبکهها و آزمون نفوذ آن بسیار حائز اهمیت است.

۹-۵- حملات کنترل دسترسی

درصورتی که بر روی شبکهی وایرلس اقدامات امنیتی نظیر Mac Filtering یا Access Control صورت گرفته باشد از مجموعه حملات کنترل دسترسی جهت دور زدن اقدامات امنیتی استفاده می شود که دارای نوعهای مختلف می باشند که در زیر آنها را معرفی می نماییم:

جدول۵ – انواع حملات کنترل دسترسی

توضيحات	نوع حمله
شناسایی شبکههای وایرلس با گوش دادن به beacon و ارسال درخواست Probe به سمت آنها انجام	War Driving
مىشود.	
ایجاد یک نقطه اتصال ناامن یا مجازی زیر نظر فایروال که باعث باز شدن یک در پشتی باز در داخل	Rogue Access
شبكه قابل عتماد مىشود.	Points
این حمله شامل اتصال مستقیم به یک ایستگاه غیرقانونی برای دور زدن امنیت AP یا حمله به ایستگاه	Ad Hoc
می شود. این نوع حملات با نقش مستقیم کارت شبکه وایرلس و یا دانگل (USB Wireless) صورت	Associations
مى پذيرد.	
این حملات شامل تغییر آدرس مک نفوذ گر به آدرس مک مسیریاب و یا هر سیستم مجاز در داخل	MAC Spoofing
شبکه است.	
این حمله باهدف به دست آوردن رمز رادیوی اقدام به بروت فورس احراز هویت EAP از طریق درخواست	802.1X
دسترسی 802.1X برای نقطه اتصال جعلی مورداستفاده قرار می گیرد.	RADIUS Cracking



9-9- حملات عليه محرمانگي

حملات محرمانهای برای جمع آوری اطلاعات خصوصی با رهگیری آن بر روی لینک بی سیم تلاش می کند. داده ها در داخل یک شبکه وایرلس رمزگذاری شده یا به صورت شفاف ارسال می شوند. اگر داده ها رمزگذاری شوند، این حملات شامل شکستن رمزگذاری و پیدا کردن کلید می شود. علاوه بر این شامل حملات دیگر مانند استراق سمع، شکستن پسورد، حملات فیشینگ بر روی نقطه ی دسترسی (AP) و حملات مردمیانی نیز است. انواع حملات علیه محرمانگی شامل موارد زیر است:

جدول ۶ – انواع حملات علیه محرمانگی

توضيحات	نوع حمله
در ای حملات با گرفتن و رمزگشایی ترافیک انتقال دادهشده که بهصورت محافظت نشده میباشند	Eavesdropping
مهاجم اقدام به گرفتن اطلاعات بالقوه حساس می کند.	
این حملات شامل گرفتن اطلاعات برای بازیابی کلید WEP با استفاده از روشهای غیرفعال یا فعال است.	WEP Key Cracking
در این حملات مهاجم یک نقطه دسترسی جعلی را بانام یک نقطه دسترسی مجاز ایجاد می کند تا	Evil Twin AP
کاربر فریب بخورد و وارد آن شبکه شود.	
این حمله با اجرا کردن یک وب سرور جعلی یا وبسایت بر روی شبکهی Evil Twin اقدام به سرقت	AP Phishing
اطلاعات، رمزهای عبور و می کند.	
شکلی از استراق سمع فعال است که در آن حمله کننده اتصالات مستقلی را با قربانیان برقرار می کند و	MITM
پیامهای مابین آنها را بازپخش میکند، بهگونهای که آنها را معتقد میکند که با یکدیگر بهطور	
مستقیم در طول یک اتصال خصوصی، صحبت می کنند؛ در حالی که تمام مکالمات توسط حمله کننده	
كنترل مىشود.	

در اینجا به معرفی ابزارهای آزمون نفوذ در شبکههای وایرلس بر اساس این سه اصل امنیتی میپردازیم.

۹-۷- حملات یکپارچگی

حملات یکپارچگی را می توان یک مشخصه دانست که بر اساس آن اطمینان حاصل می شود که دادهها در هنگام انتقال از نقطهی A به نقطهی B بدون هیچ تغییر یا مشکل انتقال پیدا می کند. در شبکههای وایرلس 802.11، یک مهاجم می تواند با قرار گرفتن در همان سطح فرکانسی به سو استفاده از دادههای بپردازد. همچنین در این حملات، هکرها فریمهای جعلی کنترلی یا مدیریتی و یا دیتا را تحت یک شبکه وایرلس ارسال می کنند تا دستگاههای وایرلس را از مسیر خود منحرف نمایند.

جدول۷ – انواع حملات علیه یکپارچگی

توضيحات	نوع حمله
در این حملات مهاجم به ارسال و یا دست کاری فریمهای جعلی 802.11 میپردازد برای این منظور	802.11 Frame Injection
هکر باید به اسنیف دادههای بین شبکهای بپردازد و اگر دادهها مطابق با یک الگوی مشخص شده در	injection
فایلهای پیکربندی باشد، محتوای سفارشی مانند AP داخل شبکه وایرلس تزریق میشود و هکر	
بهعنوان سرویسدهنده در نظر گرفته میشود.	



در این حملات مهاجم مانند حملات Fram injection به گرفتن پکت ها به گونهای که از ارسال آنها جلوگیری شود و یک داده ی جدید که حاوی محتوای خاص است را جایگزین می کند و برای	802.11 Data Replay
سرویس گیرنده ارسال مینماید.	
در این حملات مهاجم اقدام به گرفتن پروتکل احراز هویت قابل تعمیم بین کاربر و دستگاه AP می پردازد تا بتواند بعداً از آنها استفاده کند.	802.1X EAP Replay
در این حملات هکر به گرفتن پیامهای RADIUS بین دستگاه AP و سرور احراز هویت میپردازد تا بتواند بعداً از آنها استفاده نماید.	802.1X RADIUS Replay

-A حملات علیه احراز هویت

حملات DoS ساده هستند، اما از آنها می توان تنها برای اهداف محدود استفاده کرد. دسترسی به شبکه می تواند مهاجم با مزایای بسیار بیشتری را فراهم کند.از آنجاکه مشخصات اولیه ۸۰۲٬۱۱ یک مکانیزم تائید اعتبار ناقص را تعریف می کند IEEE مکانیسمهای احراز هویت جدید را بر اساس ۲۰۲۱ و EAP معرفی کرده است. در این نوع حملات هکر سعی در شکستن مکانیسمهای امنیتی احراز هویت را دارد.

جدول ۸ - حملات علیه احراز هویت

توضيحات	نوع حمله
در این حملات مهاجم سعی در به دست آورد کلیدهای WPA/WPA2 PSK در داخل فریم Handshake	PSK Cracking
از طریق حملات فرهنگ لغت یا BruteFroce و Hybrid و را دارد.	
در این حملات هکر اقدام به دزدیدن و به دست آوردن کلمهی عبور از طریق پروتکلهای رمزنگاری	Application Login Theft
نشده میکند.	Login There
در آن حملات مهاجم اقدام به گرفتن پسورد حسابهای کاربری ویندوز از طریق شکستن پسوردهای	Domain Login Cracking
هش شدهی پروتکل Netbios با حملات مختلف مانند Bruteforce، حملات فرهنگ لغت و جداول	Crucking
Rainbow و مى پردازد.	
در آن حملات مهاجم اقدام به گرفتن پسورد PPPT یا IPSec بهصورت رمزنگاری شده می کند تا آنها	VPN Login Cracking
را رمزگشایی کند.	Cracking
این حملات اقدام به، بدست آوردن روشهای احراز هویت بدون رمزنگاری در 802.1X مینمایید مانند.	802.1X Identity Theft
EAP-GTC	·
در ای حمله هکر اقدام به گرفتن دادههای رمزنگاریشده از نوع EAP می کند تا بتواند با استفاده از	802.1X Password
حملات مختلف پسورد رمزنگاری شده را رمزگشایی کند.	Guessing
در این حملات هکر اقدام به مجبور کردن یک سرور X۸۰۲,۱ برای ارائه یک نوع تائید هویت ضعیف با	802.1X EAP Downgrade
استفاده از جعل بستههای EAP-Response / Nak می کند.	Downgraue

۹-۹-حملات علیه در دسترس بودن

هدف این گونه حملات ایجاد مانعی در تحویل سرویس وایرلس به کاربر مجاز است که این کار را یا از طریق از دسترس خارج کردن منابع انجام میدهند و یا مانعی در دسترسی به آنها ایجاد میکنند. حملاتی زیادی وجود دارند که در این دستهبندی می گنجند؛ در زیر به برخی از آنها اشاره میکنیم:



جدول ۹ – انواع حملات علیه در دسترسی بودن

توضيحات	نوع حمله
بهصورت فیزیکی اکسس پوینت را از شبکه خارج می کنند.	AP Thief
با سوءاستفاده از مکانیزم ارزیابی کانال CSMA/CA، طوری نشان خواهد داد که کانال موردنظر	Queensland DoS
اشغال است. در این صورت نود دیگری تا زمان آزاد شدن کانال، اطلاعات را ارسال نمی کند.	
برای این کار کرات شبکهی شما باید از حالت CW Tx پشتیبانی کند.	
در این حمله مهاجم اقدام به ایجاد هزاران 802.11 beacons می کند تا ایستگاه کاری نتواند AP	Beacon Flood A+7,11
واقعی را شناسایی کند.	
در این حملات مهاجم اقدام به ارسال احراز هویتها و ارتباطات جعلی می کند تا جدول ارتباط	802.11 Associate / Authenticate Flood
AP پر شود و دیگر قادر به ایجاد ارتباط با سیستمهای قانونی و غیر جعلی را نداشته باشد.	Authenticate Flood
در این حمله مهاجم اقدام به تولید دادههای نامعتبر TKIP برای عبور از آستانه خطای MICدر	802.11 TKIP MIC
APهای شبکه می کند تا سرویسهای شبکه را به تعلیق بی اندازد.	Exploit
در این حملات مهاجم اقدام به ایجاد سیلی از AP ها با پیام EAP-Start می کند تا از این طریق	802.11 Deauthenticate Flood
بتواند منابع شبکه را مصرف و یا موجب کرش کردن آنها و یا و موجب حذف کاربرهای متصل	Deaumenticate Flood
به آن شود.	
در این حمله مهاجم تبادل یک ۲٫۱ «EAP۸۰۲ مجاز را زیر نظر گرفته و سپس به Station یک	802.1X EAP-Failure
پیام جعلی EAP-Failure ارسال می کند تا منابع داخلی شبکه را مشغول نماید.	
در این حملات مهاجم اقدام به ارسال یک درخواست شناختهشده نادرست برای هویت EAP	802.1X EAP-of-Death
در 802.1x می کند.	
در این حمله مهاجم اقدام به ارسال پیامهای خاص EAP با فیلدهای طولی طولانی می کند که	802.1X EAP Length Attacks
باعث شلوغی زیاد یک سرور AP یا RADIUS می کند و نهایتاً باعث خراب شدن و از کار افتاده	Attacks
شدن آنها میشود.	



۱۰- معرفی ابزار

در زیر به معرفی بهترین و جدیدترین ابزارها که توسط متخصصین امنیت جهت آزمون نفوذ به شبکه وایرلس خود مورداستفاده قرار میگیرد میپردازیم.

Airgeddon

این یک اسکریپت bash چندمنظوره برای سیستمهای لینوکس برای بررسی شبکههای بیسیم است.



شکل ۱۶- نمایی از ابزار Airgeddon

GISKismet

یک ابزار مجازیسازی بیسیم برای نشان دادن دادههای جمعآوریشده با استفاده از Kismet به یک روش انعطافپذیر و سادهتر است.



شکل ۱۷- ابزار GISKismet در لیست ابزارهای تست نفوذ وایرلس در



InSSIDer

یکی از محبوب ترین ابزارهای نمایش شبکههای وایرلس است. همچنین میتوان از آن بهعنوان یک برنامه عیب یاب و بهینه سازی نام برد.



شکل ۱۸- نمایی از نرم افزار InSSIDer

Kismet

از این اب۸زار برای مدیریت شبکههای بیسیم و استراق سمع در این شبکهها استفاده میشود همچنین میتوان از آن بهعنوان یک سیستم تشخیص نفوذ استفاده کرد. این ابزار عمدتا با شبکههای وایرلس IEEE 802.11 کار میکند که می توان با پلاگینهای مختلف نیز از آن برای شبکههای دیگر استفاده کرد.




شکل ۱۹- نمایی از نرم افزار Kismet



LinSSID


یک برنامه جهت اسکن بی سیم برای لینوکس با رابط کاربری گرافیکی خوب است که مشخصاتی کلی را در مورد یک شبکه وایرلس نشان می دهد.



شکل ۲۰- نمایی از نرم افزار LinSSID

NetStumbler

یک ابزار برای ویندوز است که تشخیص شبکههای بیسیم را با استفاده از استاندارد های ۵۸۰۲٬۱۱ ،b۸۰۲٬۱۱ و WLAN۸۰۲٬۱۱ و TANANA۰۲٬۱۱ و WLAN۸۰۲٬۱۱ تسهیل می کند.




شکل ۲۱- نمایی از ابزار NetStumbler



Wellenreiter

یک ابزار کشف و حسابرسی شبکه بیسیم است.



شکل ۲۲- نمایی از ابزار Wellenreiter

whoishere.py


این نرم افزر قابلیت تشخیص کاربران متصل به وایرلس با ارسال درخواست prob برای آنها را دارد.

شکل ۲۳- نمایی از ابزار CLI با نام whoishere.py نوشته شده در پایتون



WifiChannelMonitor


این برنامه قابلیت ضبط کردن و اسنیف ترافیک، در داخل کانالی که توسط کاربر در نرم افزار انتخاب کرده را دارد. و با استفاده از درایور مونیتورینگ شبکه در مایکروسافت میتواند در حالت monitoring mode کاربران متصل به شبکه را میتواند پیدا کند.



شکل ۲۴ - نمایی از ابزار WifiChannelMonitor

WifiInfoView

شبکههای بی سیم را در منطقه شما اسکن و اطلاعات گسترده ای را در مورد آنها نمایش می دهد.




شکل ۲۵- نمایی از ابزار WifiInfoView



Wireless Network Watcher

یک ابزار کوچک است که شبکه بیسیم شما را اسکن می کند و فهرستی از تمام رایانه ها و دستگاه هایی که در حال حاضر به شبکه شما متصل هستند نمایش می دهد.



شکل ۲۶ - نمایی از ابزار Wireless Network Watcher

Winhotspot

این برنامه درواقع یک برنامه مستقل است که به شما امکان میدهد به آسانی یک نقطه ی اتصال را برای اتصال اینترنت خود با استفاده از آداپتور بی سیم خود ایجاد کنید. با این حال آن را نیز میتوانید به عنوان یک اسکنر شبکه های بی سیم همراه با آمار دسترسی نشان داد حتی شبکه های وایرلس مخفی شده را نیز می توان اسکن کرد.




شکل ۲۷ - نمایی از ابزار Winhotspot



Homedal

Homedal (نظرسنجی کامل ما را بخوانید) یکی دیگر از ابزار مانیتورینگ قابل حمل و بیسیم است که قادر به نشان دادن شبکههای بیسیم پنهان است. این برنامه دارای چهار قسمت مختلف است. که نمای کلی آداپتور بیسیم، نقاط دسترسی، نمودار سیگنال و گزینه ها را نشان میدهد. در برگه Access Points شما میتوانید تمام شبکههای تشخیص داده شده را مشاهده کنید با سطوح قدرت سیگنال بهصورت خودکار هر چند ثانیه به روزرسانی می شود.



شکل ۲۸ – نمایی از ابزار Homedal

NetSurveyor

NetSurveyor توسط Nuts About Nets به نظر می رسد ابزار حرفه ای تر از آن است که با ورود به سیستم برای ضبط و پخش دادهها می آید. این برنامه قابلیت ارائه ی یک خروجی که شامل مشخصات و اطلاعات در مورد شبکه ی وایرلس است را دارد مانند: شبکههای کشفشده، کیفیت وایرلس و ... را با گراف رابطه کاربری قدرتمند، نشان می دهد.




شکل ۲۹ - نمایی از ابزار NetSurveyor



Xirrus Wi-Fi Inspector


این برنامه یک رابط کاربری مدرن دارد که امکانات فراوانی مانند رادار، اطلاعات ارتباطی، شبکههای موجود و تاریخ سیگنال و ... را به کاربر ارائه می کند همچنین می توان به عنوان یک ابزار برای رفع مشکلات شبکه از آن بهره برد.



شکل ۳۰ - نمایی از ابزار Xirrus Wi-Fi Inspector

Vistumbler

این برنامه یک اسکنر وایرلس های اطراف است که به جای برنامه NetStumbler شد که می تواند اطلاعات مفیدی در رابطه با شبکههای وایرلس اطراف برای ما به دست آورد.




شکل ۳۱ - نمایی از ابزار Vistumbler



NetSpot


NetSpot یک سیستم تجزیه و تحلیل سیگنال و ابزار عیب یابی شبکه بیسیم رایگان برای هر دو کامپیوتر مکینتاش و ویندوز است. علاوه بر یک بخش کشف و نظارت وایفای استاندارد، همچنین دارای ویژگی بررسی سایت است که اجازه میدهد تا قدرت سیگنال شبکهی مربوط، بر روی نقشه ساختمان یا منطقه محلی شما طراحی شود.



شکل ۳۲- نمایی از ابزار NetSpot

Acrylic WiFi

Acrylic WiFi یکی از بهترین نرم افزار های تجزیه و تحلیل wifi، برای شناسایی نقاط دسترسی و کانال های wifi و شناسایی و رفع مشکلات آن بر روی شبکههای بیسیم a/b/g/n/ac۸۰۲,۱۱ است. این نرم افزار امکان کنترل سطح عملکرد شبکه، اطلاع و کنترل از افراد متصل به شبکه، مشخص کردن سرعت انتقال اطلاعات و دادهها و سازماندهی شبکههای wifi را به کاربران و تحلیلگران شبکههای بیسیم میدهد. از دیگر امکانات این نرم افزار می توان به دسترسی به اطلاعات و جزئیات شبکه بیسیم شامل شبکههای مخفی و ساخت ویژگیهای منحصر به فرد مانند حالت نظارتی برای ضبط و تجزیه و تحلیل ترافیک تمامی دستگاه های وایرلس، مشاهده دستگاه ها، ابزارهای در دسترس و سرعت wifi، نام برد.




شکل ۳۳ - نمایی از ابزار Acrylic WiFi



Wireshark

Wireshark یک ابزار تجزیه و تحلیل پیشرفته پروتکل شبکه است که برای رهگیری ترافیک، نظارت بر ارسال/دریافت بستههای داده، بررسی مسائل مربوط به شبکه و فعالیت های مشکوک، آمارگیری و ... می تواند مورداستفاده قرار گیرد. وایرشارک در سرتاسر جهان به عنوان نرم افزاری پیشرو برای آنالیز پروتکلهای شبکه مورداستفاده قرار می گیرد و امکانی را فراهم می کند تا تمام آنچه در شبکه رخ می دهد را به صورت مو به مو (در سطح ماکروسکوپی و با جزئیات) مشاهده کنید. به طور کلی Wireshark برای عیب یابی شبکه، تجزیه و تحلیل نرم افزارها و توسعه پروتکلهای ارتباطی و آموزش استفاده می شود و به عنوان یک استاندارد واحد در بسیاری از صنایع و موسسات مورداستفاده قرار می گیرد.



شکل ۳۴ - نمایی از ابزار Wireshark


CommView for WiFi

ابزاری قدرتمند برای کنترل شبکههای وایرلس و آنالیزوری برای شبکههای املاع است. این نرم افزار قدرتمند ترکیبی از ویژگیهای منحصر به فرد به همراه یک رابط کاربری مناسب است. CommView for WiFi تمام بستههای دادهای موجود در فضا را جهت به دست آوردن و نمایش اطلاعات مهمی چون فهرستی از نقاط دسترسی و ایستگاهها، آمار هر گره و هر کانال، قدرت سیگنال، فهرستی از بسته ها و اتصالات شبکه، نمودار های توزیع پروتکل و ... را ضبط می کند. با اطلاعات به دست آمده به کمک این نرم افزار می توانید بستههای داده را مشاهده و بررسی کرده، مشکلات شبکه را دقیقا مشخص و اشکالات سخت افزاری و نرم افزاری را برطرف کنید. با ستههای داده را مشامل یک ماژول VoIP برای تجزیه و تحلیل دقیق، ضبط و پخش ارتباطات صوتی SIP و H.323 است. بستههای داده ای می توانند با استفاده از WEP تعریف شده توسط کاربر یا کلیدهای WPA/WPA2-PSK رمزگذاری شده و یا در سطح

بستههای دادهای میتوانند با استفاده از WEP تعریفشده توسط کاربر یا کلیدهای WPA/WPA2-PSK رمزگذاری شده و یا در سطح پایین ترین لایه رمزگشایی شوند.

این نرم افزار با پشتیبانی از بیش از ۱۰۰ پروتکل امکان مشاهده تمام جزئیات بستههای ضبط شده را به آسانی بهصورت یک ساختار درختی فراهم کرده تا بتوان لایه های پروتکل و عناوین بسته ها را مشاهده کرد.





شکل ۳۵ - نمایی از ابزار ۲۵ - ommView for WiFi

قابلیت های کلیدی نرم افزار CommView for WiFi:

- اسکن فضا برای کشف ایستگاههای WiFi و نقاط دسترسی
- ضبط ترافیک a, 802.11b, 802.11g, 802.11n٨٠٢,١١, و a, 802.11b, 802.11g, 802.11n٨٠٢,١١
- مشخص کردن کلیدهای WEP یا WPA برای رمزگشایی بستههای رمزگذاری شده
 - مشاهده آمار دقیق در هر گره و هر کانال
 - مشاهده آمار جزئيات اتصالات IP : آدرس هاي IP، پورت ها، سشن ها و ...
 - بازبینی بخشهای TCP
- آلارم هایی برای هشدار هنگام وقوع رویدادهای مهم مانند شناسایی بستههای مشکوک، استفاده زیاد از پهنای باند، آدرس های ناشناخته
 - ...
 - مشاهده نمودار های "pie" یروتکل
 - کنترل یهنای باند استفاده شده
 - بررسی لحظه ای بستههای داده رمزگشایی شده
 - جستجوی رشتهها یا دادههای هگزا در محتوای بسته ها
 - بارگذاری و مشاهده فایلهای ضبط شده در حالت آفلاین
- واردكردن يا استخراج بسته ها در قالب هاى ®Sniffer، ™ Sniffer، هtherPeek ™ Sniffer، Peek ™ Sniffer، واردكردن يا استخراج بسته ها در قالب هاى
 - و Wireshark / pcapng ، استخراج بستههای حاوی دادههای هگزا یا فرمت های متنی
 - استخراج هر آدرس IP در SmartWhois برای جستجو سریع و آسان آی پی - ضبط دادهها از چندین کانال با استفاده از چند آداپتور USB بهصورت همزمان
 - ضبط بستههای A-MPDU و A-MSDU
 - شبیه سازی نقاط دسترسی
 - و ...



Aircrack-ng

ابزار aircrack-ng یک مجموعه کامل از ابزارها برای ارزیابی امنیت شبکه WiFi است. این ابزار از استاندارد های مختلف مانند OpenBSD ،OS X ،FreeBSD ، linux پشتیبانی می کند و برای ورژن های مختلف آن برای تمامی پلتفرم های windows وجود دارد.

شکل ۳۶ - تمایی کلی از ابزار Aircrack-ng

ابزار aircrack-ngنه تنها توانایی انجام آزمون نفود بر روی شبکه را انجام میدهد بلکه میتواند شبکه را مورد حمله قرار دهد به هکر اجازه میدهد که به پسورد دسترسی یدا کند.

از ویژگیهای این برنامه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

نظارت: ثبت بسته و صدور دادهها به فایلهای متنی برای پردازش بیشتر توسط ابزارهای ثالث.

حمله: حمله پاسخ، ایجاد نقاط دسترسی جعلی از طریق تزریق بسته.

آزمون: چک کردن کارتهای WiFi و قابلیتهای درایور (ثبت و تزریق)

اری برای کرک رمز های عبور WEP و WPA2 و WPA

مجموعه نرم افزاری aircrack شامل نرم افزار های زیر است:


جدول ۱۰ – فهرستی از مجموعه ابزارهای AirCrack-NG

توضيحات	نام ابزار
برنامه ای جهت شکستن پسوردهای 802.11 WEP و WPA/WPA2-PSK	aircrack-ng
جهت رمزگشایی بستههای دریافت شده (Capture File) از پروتکلهای WEP,WPA/WPA2	airdecap-ng
استفاده میشود.	
ابزاری برای فعال سازی monitor-mode در کارت شبکههای وایرلس.	airmon-ng
ابزاری برای تزریق بسته یا بستک به درون شبکههای وایرلس.	aireplay-ng
Airodump-ng برای گرفتن بسته فریمهای خام ۸۰۲٫۱۱ استفاده میشود و مخصوصا برای	Airodump
جمع آوری WEP IV (Vectorisation Vector) بهمنظور استفاده از آنها در aircrack-ng است.	
یک برنامه جهت ساهتن رابط تونل مجازی است.	airtun-ng



ابزاری برای ساخت انواع مختلفی از بستههای رمزگذاری شده که از آن میتوان برای تزریق استفاده	packetforge-ng
کرد.	
ابزاری برای ساخت اکسس پوینت های جعلی و تقلبی که به ما امکان استفاده از حملات MITM	airbase-ng
را میدهد.	
ابزاری برای حذف فایل WEP Cloak از فایلهای pcap.	airdecloak-ng
برای ذخیره و مدیریت لیست های essid و password ها و کلیدهای PMK و از آنها در شکستن	airolib-ng
پسوردهای WPA / WPA2 در AirCrack-ng استفاده می کند.	
کارت بی سیم سرور TCP/IP است که اجازهی استفاده چند برنامه را به صورت همزمان به این کارت	airserv-ng
را میدهد.	
این ابزار امکان برقراری ارتباط به نقطه دسترسی که با الگوریتم رمزگذاری WEP پیکربندی شده	esside-ng
است را بدون دانستن کلید میدهد.	
ابزاری برای انجام حملات WPA/TKIP با استفاده از تزریق چند فریم به WPA TKIP شبکه با	tkiptun-ng
QoS	
این ابزار شامل تعدادی از روشهای یکپارچه برای به دست آوردن کلید WEP در کمترین زمان	wessid-ng
ممكن است.	

لازم به ذکر است که این ابزار دارای یک ورژن GUI نیز است که توسط خود توسعه دهنده ی این برنامه نوشته شده است.




شکل ۳۷ - نمایی از نسخه کرافیکی Aircrack-ng



AirSnort


یک برنامهی برای شبکههای بی سیم که توانایی شکستن پسورد کلیدهای WEP را در شبکههای استاندارد 802.11b را دارد.



شکل ۳۸ - نمایی از ابزار AirSnort

Asleap

نقص جدی در شبکههای اختصاصی سیسکو LEAP نشان می دهد. پروتکل LEAP در سیستمهای بی سیم سیسکو از MS-CHAPv2 برای مبادله احراز هویت استفاده می کند و این امر باعث می شود که به حملات فرهنگ لغت اَفلاین شکسته شود.




شکل ۳۹ - نمایی از ابزار Asleap



Auto Reaver

یک اسکریپت در لینوکس که توسط bash نوشته شده است که به ما امکان حمله به چند نقطهی اتصال را که توسط ابزار Reaver انجام می شود، با استفاده لیست BSSID در داخل یک فایل متنی را فراهم می کند. ابزار Reaver توانایی آزمودن کلیدهای WPS را با استفاده از حملات Bruteforce دارد و همچنین امکان استخراج پسورد وایرلس های محافظت شده توسط رمزنگاری WPA را دارد.



شکل ۴۰ - نمایی از ابزار Auto Reaver

Auto EAP

این ابزار اقدام به حمله خودکار با استفاده از حملات Brute-Force در برابر شبکههای EAP می کند.

```
$ python Auto_EAP.py --help
usage: Auto_EAP.py [-h] -i Interface -s SSID -U Usernamefile -p Password -K
                   Key_mgmt -E Eap_type
optional arguments:
 -h, --help
                        show this help message and exit

    -i Interface, --interface Interface

                        The Interface to use
 -s SSID, --ssid SSID The SSID to attack
 -U Usernamefile, --User Usernamefile
                        Path to username file
 -p Password, --password Password
                        Password to use
 -K Key_mgmt, --key_mgmt Key_mgmt
                        Key_Management type to use
 -E Eap_type, --eap_type Eap_type
                        Eap type to use
```

شکل ۴۱ - نمایی از ابزار ۴۱ - نمایی



Bully

این برنامه یک پیادهسازی جدید از حملات Brute-force بر روی WPS است که به زبان C نوشته شده است.

```
root@kali:~# bully mon0 -b 00:25:9C:97:4F:48 -e Mandela2 -c 9
[!] Bully v1.0-22 - WPS vulnerability assessment utility
[+] Switching interface 'mon0' to channel '9'
[!] Using '00:c0:ca:3f:ee:02' for the source MAC address
[+] Datalink type set to '127', radiotap headers present
[+] Scanning for beacon from '00:25:9c:97:4f:48' on channel '9'
[+] Got beacon for 'Mandela2' (00:25:9c:97:4f:48)
[!] Creating new randomized pin file '/root/.bully/pins'
[+] Index of starting pin number is '0000000'
[+] Last State = 'NoAssoc' Next pin '96202357'
[+] Sent packet not acknowledged after 3 attempts
[+] Tx( Auth ) = 'Timeout' Next pin '96202357'
[+] Sent packet not acknowledged after 3 attempts
[+] Tx( Auth ) = 'Timeout' Next pin '96202357'
[+] Sent packet not acknowledged after 3 attempts
[+] Tx( M2 ) = 'Timeout' Next pin '96202357'
                               Next pin '96202357'
[+] Rx(
        ID ) = 'Timeout'
[+] Rx(Beacon) = 'Timeout' Next pin '96202357'
[+] Sent packet not acknowledged after 3 attempts
[+] Tx(DeAuth) = 'Timeout' Next pin '96202357'
```

شکل ۴۲ - نمایی از ابزار Bully

coWPAttv

پیاده سازی یک حمله سریع با استفاده از فرهنگ لغت آفلاین به شبکه WPA / WPA2 با استفاده از احراز هویت مبتنی بر PSK.

```
thallium cowpatty $ john --rules --wordlist=../dict/big-dict --stdout | ./cowpatty -r wpapsk-linksys.dump -f - -s linksys
cowpatty 4.0 - WPA-PSK dictionary attack. <jwright@hasborg.com>

Collected all necessary data to mount crack against WPA/PSK passphrase.
Starting dictionary attack. Please be patient.
Using STDIN for words.
key no. 1000: !aliquot
key no. 2000: !exotica
key no. 3000: !exotica
key no. 3000: !pelican
key no. 4000: !verbena
key no. 5000: "asdnurg
key no. 6000: "ensimm{isten
key no. 7000: "instituutissa
```

شکل ۴۳ - نمایی از ابزار ۴۳



Fern Wifi Cracker

Fern Wifi Cracker یک برنامه ممیزی امنیتی بی سیم و همچنین برای نفوذ به این شبکه طراحی شده است که توانایی شکستن و بازیابی پورد های WEP/WPA/WPS را دارد. لازم به ذکر است که این برنامه قابلیت انجام سایر حملات دیگر را بر روی شبکههای بی سیم یا شبکه ی اترنت را دارا است.



شکل ۴۴ - تصویری از ابزار Fern Wifi Cracker

Fluxion

یک ابزار حسابرسی امنیتی و تحقیقات مهندسی اجتماعی است که می تواند حملات MITM WPA را انجام دهد.




شکل ۴۵ - تصویری از ابزار Fluxion



FruityWiFi

یک ابزار سورس باز برای بررسی شبکههای بیسیم است. این برنامه به کاربر اجازه می دهد تا به طور مستقیم با استفاده از رابط وب و یا ارسال پیام به این شبکهها حمله های پیشرفته را انجام دهد. ابتدا برنامه برای استفاده با Raspberry-Pi ایجاد شد، اما می توان آن را بر روی هر سیستم مبتنی بر دبیان نصب کرد.



شکل ۴۶ - تصیری از ابزار ۴۶ - تصیری


ruityWifi مبتنی بر ماژول های انعطاف پذیری است. این ماژول ها را میتوان از کنترل پنل نصب کرد تا FruityWifi را با ویژگیهای جدید ارائه دهد.

در داخل ماژول های موجود می توانید Jouid3 y SSLstrip ،nmap ،ngrep ،mdk3 ،Kismet ،DNSspoof ،URLsnarf (قابلیت تزریق کد)، Tcpdump ،Meterpreter ،AutoSSH ،Portal Captive و موارد دیگر را پیدا کنید.



Infernal Twin

Infernal Twin یک مجموعه بی نظیر از هک کردن بی سیم است که در پایتون نوشته شده است که بسیاری از وظایف تکراری را که در آزمون امنیتی شبکههای WiFi صورت می گیرد، خودکار می کند. که می توان از آن به عنوان یک ابزار در عرصه ی پویش آسیب پذیری و آزمون نفوذ خودکار بر روی شبکههای بی سیم نام برد که از تمامی پروتکل ها و الکوریتم های رمزنگاری پشتیبانی می کند و همچنین بعد از اتمام آزمون نفوذ پذیری می توانید گزارش موارد انجام شده را توسط ابزار انجام دهید.



شکل ۴۷ - تصویری از ابزار Infernal Twin

mdk3

یک ابزار برای بهره برداری از ضعف پروتکل IEEE 802.11 است. این برنامه قابلیت انجام حملات Deauthentication و حملات Request و حملات Request



شکل ۴۸ - تصویری از ابزار mdk3



PixieWPS

یک ابزار نوشته شده در C برای اتصال به شبکههای بیسیم از طریق حدس زدن WPS با استفاده از انتروپی کم یا غیرواقعی برخی از مسیریابها و اکسس پوینت ها

```
a328c0e1baf8cf91664371174c08ee12ec92b0519c54879f21255be5a8770e1fa1880470ef423c90e34d7847a6fcb49
24563d1af1db0c481ead9852c519bf1dd429c163951cf69181b132aea2a3684caf35bc54aca1b20c88bb3b7339ff7d5
6e09139d77f0ac58079097938251dbbe75e86715cc6b7c0ca945fa8dd8d661beb73b414032798dadee32b5dd61bf105
f18d89217760b75c5d966a5a490472ceba9e3b4224f3d89fb2b -r ce733463b55d3c410e59949d94f0b95fff816dc2
cbd27f0832f010121143f37febe96a22e7b43c1a4cce45bbcdfe48a55bcace804c0643286208de9f620c9f8df6b91d
flad7eb9398b49e28ccfa1349dfcb11943a6d6f40fc52c76bedb2fecc516906a4c4fff0c10ae337ef9f82e9aa4b695b
3707256b4e13ceea0e19b29e2b35bdfa8e09bd60f2b3ff78e9b3bd2a0a7d97b633a0046134bfc03c18aada6a002c607
09a56191db258025c9249bb0668bfe45078f4aaa32e937fb88a802850bc -s 2fa02bfdbe2fc4010c6c655870cc8fab
b651f930401c61bb23c28a04597f163f -z 2fa02bfdbe2fc4010c6c655870cc8fabb651f930401c61bb23c28a04597
f163f -a 06c01b8d83a4b25ea741980e912f59f3687d22d277526f7f12774bdecdbb16e0 -n 6dda2c0103bb286241
69dcac0b4d3d20 --start 01/1970 --end 02/1970
 Pixiewps 1.4
   ?] Mode:
                   3 (RTL819x)
      Seed N1: 435108 (Tue Jan 6 00:51:48 1970 UTC)
Seed ES1: 435109 (Tue Jan 6 00:51:49 1970 UTC)
Seed ES2: 435109 (Tue Jan 6 00:51:49 1970 UTC)
      PSK1:
                   5741bf2b58842738232205a6db599fd2
                   5741bf2b58842738232205a6db599fd2
      PSK2:
                   5bba59b478b050d96832c2ff744692e6
      ES2:
                   5bba59b478b050d96832c2ff744692e6
      WPS pin: <empty>
  [*] Time taken: 0 s 378 ms
```

شکل ۴۹ - تصویری از ابزار PixieWPS

WEPCrack

ک ابزار سورس باز برای شکستن کلیدهای مخفی 802.11 WEP است.

```
La clé K à trouver est de longueur 5 octets (40 bits).
Interception des paquets vérifiant Bn (FMS) et Cn (KoreK A_s13) ...
Merci de patienter ...
Supposition K[0] : d3
Supposition K[1] : 4d
Supposition K[2] : b3
Supposition K[3] : ef
Supposition K[4] : 42
K = [ d3 4d b3 ef 42 ] -> clé correcte.
```

شکل ۵۰ - تصویری از ابزار WEPCrack



Wifijammer

با استفاده از این برنامه شما می توانید به صورت مداوم تمام کاربران متصل به شبکه ی وایرلس را مسدود نمایید.

```
+] wlan1 channel:
                                          Deauthing
                                                                                                                        ESSID
     c0:4a:00:5555500000 - b8:3e:59:5555555 - 4 - 3rdFloor

c0:4a:00:55555555 - c4:43:8f:ffffffff - 4 - 3rdFloor

00:1f:90:5555555 - 11 - 6C956

00:26:62:3333355 - 10:08:b1:5555555 - 11 - SpenglerNet

00:26:62:3333355 - 14:49:e0:5055555 - 11 - SpenglerNet
*] 6c:ad:f8:89999990 - c0:4a:00:65599888 - 10 - 1stFloor
     Access Points ch ESSID 00:0d:67:7777733386- 1 - TWCWiFi
       00:0d:67:373733386 - 1 - xfinitywifi
fb:d7:66:6668888881 - 1 - TWCWiFi
*] fb:d7:66:666ēēēēēēf 1 - TWCWiFi

*] 00:0d:67:777773333c - 1 - CableWiFi

*] 00:0d:67:777773333c - 1 - opvzmumwifi

*] 98:0d:67:77777333c - 1 - opvzmumwifi

*] 00:12:c7:77777335c - 1 - optimumwifi

*] c0:4a:00:000000000c - 4 - 3rdFloor
      a0:21:b7:77777700: - 3
00:7f:28:22229991 - 6
00:1d:7e:22539991 - 6
00:26:62:22339900 - 6
                                                               Nottinghamnetwork.MKK25AWHODAT
                                                                - NGNI6
       6d:91:32:22222333 - 6
00:24:b2:2222233 - 6
00:7f:28:2222333 - 6
                                                                 - Plex
                                                                 - MKK25
        02:3b:0a:000000066 - 6
                                                                - MKK25
```

شکل ۵۱ - تصویری از ابزار Wifijammer

Wifiphisher

از این ابزار جهت انجام حملات فیشینگ بهصورت خود کا استفاده می شود.

```
usage: wifiphisher.py [-h] [-c CHANNEL] [-s SKIP] [-jI JAMMINGINTERFACE]
[-al APINTERFACE] (-m MAXIMUM) [-n] [-t TIMEINTERVAL]
[-p PACKETS] [-d] [-a ACCESSPOINT]

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
Channel (HANNEL)
Choose the channel for monitoring. Default is channel
[-s SKIP, --skip SKIP] Skip deauthing this MAC address. Example: -s
60:11:88:33:44:AA
-jI JAMMINGINTERFACE, --jamminginterface JAMMINGINTERFACE
Choose monitor mode interface. By default script will
find the most powerful interface and starts monitor
mode on it. Example: -jI mon5
-aI APINTERFACE, --apinterface APINTERFACE
Choose monitor mode interface. By default script will
find the most powerful interface and starts monitor
mode on it. Example: -jI mon5
-m MAXIMUM, --maximum MAXIMUM
Choose the maximum number of clients to deauth.List of
clients will be emptied and repopulated afterhitting
the limit. Example: -m 5
Do not clear the deauth list when the maximum (-m)
number of client /AP combos is reached. Must be used in
conjunctionwith -m. Example: -m 10 -n
```

شکل ۵۲ - تصویری از ابزار Wifiphisher



Wifitap

این برنامه ارتباط با استفاده از حملات تزریق ترافیک سعی در ایجاد ارتباط با شبکه میکند.

شکل ۵۳ - تصویری از ابزار Wifitap

Wifite

از این ابزار جهت حمله به چندین شبکه رمزگذاری شده WPA ،WEP و WPS در یک ردیف استفاده می شود.

```
t@kali:~# wifite -h
                                                       WiFite v2 (r85)
                                                       automated wireless auditor
                                                       designed for Linux
COMMANDS
                                      check capfile <file> for handshakes.
display previously-cracked access points
               eck <file>
GLOBAL
                                      attack all targets. [off] wireless interface for capturing [auto] anonymize mac address [off]
           i <iface>
                                       channel to scan for targets
                                      channel to scan for targets [auto]
target a specific access point by ssid (name)
target a specific access point by bssid (mac)
           e <essid>
b <bssid>
                                      display target BSSIDs after scan
attacks any targets with signal strenghth > db
do not print list of APs during scan
         -pow <db>
-quiet
WPA
                                      only target WPA networks (works with -wps -wep) time to wait for WPA attack to complete (seconds) time to wait between sending deauth packets (sec)
                                      strip handshake using tshark or pyrit
```

شکل ۵۴ - تصویری از ابزار Wifite



Zizania

این برنامه با اسنیف ترافیک شبکهی وایرلس برای فایلهای رمزگزاری شده wpa می کنذ و تنها آن فریمهای مناسب برای رمزگشایی را مانند data،one beacon ,EAPOL frames و ... را دامپ می کنذ که بهصورت شفاف مقادیر را منتشر میکنند.

همچنین این برنامه جهت بالا بردن فرآیند یک فریم DeAuth از استاندارد BEE 802.11به صورت مکرر به ایستگاه کاری که به leAuth همچنین این برنامه جهت بالا بردن فرآیند یک فریم DeAuth از استاندارد دارد ارسال می کند.

```
-r wpa-Induction.pcap -w out.pcap
User not root, nothing to do
Dumping packets to 'out.pcap'
Starting the dispatcher thread
Parsing 'wpa-Induction.pcap'
BSS discovered 'Coherer' (00:0C:41:82:B2:55)
 5.650 - 00:0D:93:82:36:3A @ 00:0C:41:82:B2:55 - Handshake message #1 (first attempt detected)
New client 00:00:93:82:36:3A @ 00:0C:41:82:82:55 - Handshake message #2

5.651 - 00:00:93:82:36:3A @ 00:0C:41:82:82:55 - Handshake message #2

5.656 - 00:00:93:82:36:3A @ 00:0C:41:82:82:55 - Handshake message #3

5.656 - 00:00:93:82:36:3A @ 00:0C:41:82:82:55 - Handshake message #4


^_ Full handshake for 00:00:93:82:36:3A @ 00:0C:41:82:82:55
New client 00:0D:1D:06:E0:F2 @ 00:0C:41:82:B2:55
EOF for 'wpa-Induction.pcap'
Terminating due to signal 15
SSID 'Coherer' (00:0C:41:82:B2:55)
   - Handshakes ..... 1
   - Stations .....
    - Data packets ... 144
   Decrypt with airdecap-ng -e 'Coherer' -b 00:0C:41:82:B2:55 -p '?' 'out.pcap'
SSID '' (98:D3:04:64:FA:55)
    - Handshakes ..... 0
    - Stations ..... 0

    Data packets ... 0
    Closing packet dump 'out.pcap'
```

شکل ۵۵ - تصویری از ابزار Zizania

FakeAP

همانطور که از اسم برنامه پیداست با استفاده از این برنامه می توانید یک Acces point جعلی ایجاد کنید.




شکل ۵۶ - تصویری از ابزار FakeAP



Ghost Phisher

برنامه phost Phisher ی برنامه ممیزی امنیتی بیسیم و شبکه ی اترنت و همچنین برنامه ای جهت آزمون میزان نفوذپذیری این شبکهها است که به زبان پایتون و کتابخانه های QT پایتون نوشته شده که به ما امکان ایجاد AP جعلی و انجام بسیاری دیگر از حملات جعل سرویسها و ... است که برای حملات مهندسی اجتماعی می تواند بسیار مفید باشد.



شکل ۵۷ - تصویری از ابزار Ghost Phisher

Karma

KARMAمجموعهای از ابزارها برای ارزیابی امنیت مشتریان بی سیم در چند لایه است. ابزارهای استراق سمع به شناسایی ماربران کاربران موجود و همچنین شبکههای مرجع و قابل اعتماد را با با گوش دادن به فریمهای مربوط به درخواست probe در استاندارد ۱۸۰۲٬۱۱ می پردازد. از آنجاکه مشتریان فردی می توانند با ایجاد یک Rogue AP در داخل شبکه تهدید شوند و یا توسط یک درایور به درخواست می Probe پاسخ دهند و از این کار جهت درخواست اتصال به تمام SSID های در دسترس استفاده نماید.سرویس های جعلی سطح بالا می توانند به جمع آوری گواهینامه ها و پسوردهای مختلف و نهاینا اکسپلویت هاب سمت سرویس گیرنده برای هاست استفاده کرد



شکل ۵۸ - تصویری از ابزار Karma




mitmAP

این برنامه نوشته شده به زبان پایتون که بهمنظور ایجاد یک نقطهی اتصال جعلی و استراق سمع در آن به کار برده میشود.

شکل ۵۹ - تصویری از ابزار mitmAP

WiFi-Pumpkin

این برنامه دارای یک چارچوب بسیار کامل برای حسابرسی امنیت Wi-Fi است. ویژگی اصلی این است که توانایی ایجاد AP جعلی و ایجاد حمله حملات در میان، اما لیست ویژگیها بسیار گسترده است. از ویژگیهای اصلی آن میتوان به ایجاد نقطه اتصال از نوع Rogue ، حملات DNS Spoof ، حملات DNS Spoof و ... اشاره کرد.




شکل ۶۰ - تصویری از ابزار WiFi-Pumpkin



Hijacker

Aligacker یک رابط کاربر گرافیکی برای ابزارهای آزمون نفوذ MDK3 ،Airodump-ng ،Aircrack-ng و Reaver برای پلتفرم Hijacker یک رابط کاربر گرافیکی برای ابزارهای آزمون نفوذ UI ساده و آسان را برای استفاده از این ابزار بدون تایپ کردن دستورات در کنسول و کپی کردن و چسباندن آدرس های MAC ارائه می دهد.



شکل ۶۱ - تصویری از ابزار Hijacker



منابع:

https://www.sans.org/course/wireless-penetration-testing-ethical-hacking

https://searchsecurity.techtarget.com/feature/A-list-of-wireless-network-attacks

/https://www.concise-courses.com/hacking-tools/wireless-tools

/https://fossbytes.com/best-wifi-hacking-software-analysis-tools-computer

https://www.techworm.net/2018/01/10-best-wi-fi-hacking-tools-2018.html

/www.subliminalhacking.net/2013/02/07/wireless-attack-and-audit-tools-recommendations-list

/http://resources.infosecinstitute.com/13-popular-wireless-hacking-tools

/https://phoenixts.com/blog/types-of-wireless-network-attacks

https://www.examcollection.com/certification-training/security-plus-wireless-attacks-and-their-types.html

https://www.symantec.com/connect/articles/wireless-attacks-and-penetration-testing-part-1-3

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/detection/understanding-wireless-attacks-detection-1633

http://bytegate.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/401042/1/wpatkip.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access#Security_issues

https://www.mojonetworks.com/wpa2-hole196-vulnerability

https://apa.aut.ac.ir/?p=3110

https://www.winncom.com/en/glossary

https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos-space-apps/network-director2.0/topics/concept/wireless-ssid-bssid-essid.html

searchsecurity.techtarget.com/feature/A-list-of-wireless-network-attacks

https://packetstormsecurity.com/papers/wireless

/https://www.darknet.org.uk/2017/09/reaver-download-hack-wps-pin-wifi-networks

/https://null-byte.wonderhowto.com/how-to/hack-wi-fi-cracking-wpa2-psk-passwords-with-cowpatty-0148423

/witestlab.poly.edu/blog/802-11-wireless-lan-2

https://www.slideshare.net/shreejanacharya/ieee80211-wireless-network

www.securitytube.net/groups?operation=view&groupId=9

/https://www.wired.com/story/krack-wi-fi-wpa2-vulnerability

https://en.wikipedia.org/wiki/Cracking_of_wireless_networks



resources.infosecinstitute.com/20-popular-wireless-hacking-tools-updated-for-2016

/https://www.cybrary.it/0p3n-category/wireless-hacking-and-security

https://www.sanog.org/resources/sanog6/peterson-poudel-wireless-archi-tutorial.pdf

https://www.louiewong.com/archives/407Penetration Testing: A Hands-On Introduction to Hacking By Georgia Weidman

Hacking Wireless Networks - The ultimate hands-on guide By Andres k. Kolokothas

WarDriving & Wireless Penetration Testing By Chris Hurley, Russ Rogers, Frank Thornton