25. unique_pointer, shared_pointer, weak_pointer, custom deleters, their usages.

Умные указатели в C++ (smart pointers) предоставляют автоматическое управление памятью, уменьшая вероятность утечек памяти и появления висячих указателей. Наиболее часто используемые умные указатели:

```
std::unique_ptr , std::shared_ptr и std::weak_ptr .
```

их библиотека - < memory >

std::unique_ptr

Описание:

std::unique_ptr — это умный указатель, обеспечивающий исключительное владение динамически выделенным объектом. Когда объект std::unique_ptr выходит из области видимости, управляемый им объект автоматически удаляется. Но мы не можем создавать его копию, он будет в единственном экземпляре.

Ключевые особенности:

- Гарантирует, что объект принадлежит только одному владельцу.
- Нельзя копировать, можно только перемещать (для передачи владения).

Основные методы:

- get(): Возвращает сырой указатель без передачи владения.
 правило: то, что вернуло get() удалять нельзя, тк получим двойное
 удаление памяти
- release(): Освобождает владение и возвращает сырой указатель.
- reset(): Удаляет текущий объект и, при необходимости, начинает управлять новым.

```
#include <iostream>
#include <memory>

int main() {
    // так можем создать указатель на массив
    std::unique_ptr<int[]> ptr(new int[5]);
```

```
// так можем создать указатель на значение
       std::shared ptr<int> ptr(new (5));
    // так тоже, уже используя make_unique
    std::unique_ptr<int> ptr = std::make_unique<int>(42);
    std::cout << "Значение: " << *ptr << std::endl;
//когда же нужно использовать этот указатель в нескольких местах есть пара
вариантов:
       1. использовать функцию get()
int* copy_ptr;
{
       std::unique_ptr<int> ptr(new int(5));
       ptr_copy = ptr.get();
}
std::cout << *ptr copy;</pre>
- Внутри блока создаётся std::unique_ptr<int> ptr, который управляет
динамически выделенным объектом int со значением 5.
- Метод ptr.get() возвращает сырой указатель (int*) на объект, которым
управляет ptr, и этот указатель сохраняется в copy_ptr.
- После выхода из блока std::unique_ptr<int> ptr уничтожается, а вместе с ним
освобождается динамически выделенная память.
- После завершения блока, на который распространяется область видимости ptr,
объект, на который указывает сору_ptr, больше не существует, так как
std::unique_ptr автоматически уничтожает управляемый объект. Это делает
указатель copy ptr висячим (dangling pointer)
### **Какие могут быть последствия:**
1. Если попытаться использовать `copy_ptr` за пределами блока, это приведёт к
неопределённому поведению, так как указатель ссылается на освобождённую память.
2. Это нарушает ключевую концепцию `std::unique_ptr` — безопасное управление
памятью без утечек.
!!! правило: то, что вернуло get() удалять нельзя, тк получим двойное удаление
памяти
```

```
2. использовать shared_ptr (об этом ниже)

// Передача владения
std::unique_ptr<int> ptr2 = std::move(ptr);
if (!ptr) {
    std::cout << "ptr теперь null" << std::endl;
}

return 0;
}
```

Применение:

- Используйте, когда объект должен иметь только одного владельца.
- Идеально подходит для управления динамически выделенными объектами без разделения владения.
- Можем использовать когда точно знаем когда данные создаются и удаляются, и где начало создания этих данных и где конец.

std::shared_ptr

Описание:

std::shared_ptr — это умный указатель, который обеспечивает разделённое владение динамически выделенным объектом. Объект удаляется, когда последний shared_ptr, владеющий им, уничтожается или сбрасывается, соответственно counter достигает 0.

Ключевые особенности:

- Для управления временем жизни объекта используется подсчёт ссылок, за что мы платим небольшую цену в производительности
- Несколько экземпляров shared_ptr могут совместно владеть одним объектом.

Основные методы:

- use_count(): Возвращает количество shared_ptr, разделяющих владение объектом.
- <u>reset()</u>: Освобождает владение, уменьшая счётчик ссылок.

```
#include <iostream>
#include <memory>

int main() {
   std::shared_ptr<int> ptr1 = std::make_shared<int>(42);
   std::shared_ptr<int> ptr2 = ptr1; // Разделённое владение

std::cout << "Значение: " << *ptr1 << ", Счётчик ссылок: " << ptr1.use_count() << std::endl;

ptr2.reset();
   std::cout << "После сброса, Счётчик ссылок: " << ptr1.use_count() << std::endl;

return 0;
}</pre>
```

Может возникнуть ситуация, когда counter не достигнет 0, например, при наличии циклических зависимостей. Для решения этой проблемы будем использовать weak_ptr

std::weak_ptr

Описание:

std::weak_ptr — это умный указатель, который предоставляет ссылку без владения на объект, управляемый std::shared_ptr. Он не влияет на счётчик ссылок.

Ключевые особенности:

- Помогает избежать циклических ссылок при разделённом владении.
- Может быть преобразован в shared_ptr, если объект ещё существует.

Основные методы:

- lock(): Создаёт shared_ptr, если объект ещё управляется.
- expired(): Проверяет, был ли объект уничтожен.

```
#include <iostream>
#include <memory>
int main() {
```

```
// можно присвоить shared_ptr к weak
std::shared_ptr<int> sp = std::make_shared<int>(42);
std::weak_ptr<int> wp = sp; // Ссылка без владения

if (auto locked = wp.lock()) { // Преобразование в shared_ptr
    std::cout << "Значение: " << *locked << std::endl;
} else {
    std::cout << "Ресурс больше недоступен" << std::endl;
}

sp.reset();
if (wp.expired()) {
    std::cout << "Ресурс был уничтожен" << std::endl;
}

return 0;
}
```

Пользовательские удалители

Описание:

Пользовательский удалитель позволяет разработчику определить, как освобождается ресурс при уничтожении умного указателя.

Ключевые особенности:

- Полезно для управления ресурсами, отличными от памяти (например, файловыми дескрипторами, сокетами).
- Удалители передаются как параметры в умные указатели.

Пример c std::unique_ptr:

```
#include <iostream>
#include <memory>
#include <cstdio>

int main() {
    auto fileCloser = [](FILE* file) {
        if (file) {
            std::cout << "Закрытие файла" << std::endl;
            fclose(file);</pre>
```

```
}
};
std::unique_ptr<FILE, decltype(fileCloser)> file(fopen("example.txt", "w"), fileCloser);
if (file) {
   fprintf(file.get(), "Привет, файл!");
}
return 0;
}
```

Пример c std::shared_ptr:

Применение:

• Используйте, если требуется специальная логика очистки для файлов, сокетов или других нестандартных ресурсов.

Сравнительная таблица

Особенность	std::unique_ptr	std::shared_ptr	std::weak_ptr
Владение	Исключительное	Разделённое	Отсутствует
Подсчёт ссылок	Нет	Да	Да (косвенно)
Копирование	Нет	Да	Да
Циклические зависимости	Невозможно	Возможно	Предотвращает
Пользовательские удалители	Поддерживаются	Поддерживаются	Нет