




- 01 강의/일정소개, 평가소개
- 02 개요 및 물리계층
- 03 데이터링크 계층 1
- 04 데이터링크 계층 2
- 05 무선통신
- 06 네트워크 계층 1
- 07 네트워크 계층 2
- 08 중간고사

- 데이터링크계층 개요
- 오류제어
- 흐름제어
- 프레임 생성/관리
- 접근제어 및 링크제어관리



(9.25(목) Quiz 1 시험) - 4,5반

(10.3(목) 개천절, 웹엑스보강) - 5반


(10.6(월) 추석, 웹엑스보강) - 4반

(10.9(목) 한글날, 웹엑스보강) _ 4, 5반

■ 데이터링크 계층 개요


☑ 데이터링크계층

- "노드와 노드 간의 오류가 없는 데이터전송" 을 하기 위한 목표로 전송 규격을 정의
- 상위계층(네트워크계층)에서 오류없는 물리계층처럼 보이도록 역할을 함



☑ 데이터링크계층의 핵심기능

- **주소관리 ………… 물리주소체계를 정의**하고, 송신노드와 수신노드의 물리주소를 지정
- 접근제어/링크제어 …… 물리계층의 특성과 구조에 맞게 접근을 제어하고 링크를 관리하는 기능
- **프레임생성/관리 ·····** 데이터 전송을 위해, 데이터를 캡슐화한 <mark>프레임</mark>형식으로의 <mark>생성/관리</mark>기능
- **오류제어 …………** 수신노드에서 **오류를 탐지**하고 <mark>복구</mark>하는 기능
- 흐름제어 ………… 수신처리 속도를 고려하여 수신기가 송신기의 전송속도를 제어하는 기능




"프레임"(Frame) 이란? 데이터링크계층에서 전송되는 전송데이터단위를 말함 즉, 물리계층에서는 "신호 " 를 전송하지만, 데이터계층에서는 "프레임 " 을 전송한다.

■ 오류제어

오류검출 - 오류복구(오류정정) - 전방향오류정정(FEC) - 역방향오류정정(REC)


☑ 오류의 원인

- 물리계층의 전송장애로 오류발생 (신호감쇄, 왜곡, 잡음, 신호간섭 등)
- 송신노드 또는 수신노드의 장애(고장)
- 전송매체의 절단, 파괴등의 장애
- 저속 전송매체(예, UTP1)로 데이터를 빠른속도로 무리하게 송신하는 경우 (즉, 전송매체의 성능에 적합하지 않게 사용하는 경우)



☑ 오류유형

- single bit error
- burst errors



■ 오류제어

___ 오류검출 __ 오류복구(오류정정) ·

전방향오류정정(FEC) 역방향오류정정(REC)

☑ 오류검출

- Parity비트 검출법
- 2차원 parity비트 검출법
- Checksums 검출법
- Internet Checksums 검출법
- CRC (Cyclic Redundancy Checks)

☑ 오류복구

- 전방향 오류정정
Hamming 코드기법,
binary convolutional codes,
Reed-Solomon codes ,...





Figure 6.2 Error-Detection Process

- 역방향 오류정정

NAK 재전송 요청후 다시 수신해서 정정

Timeout 응답을 못 받으면 다시 전송해 정정




E, E' = error-detecting codes f = error-detecting code function

■ 오류검출

☑ Parity bit 검출법

- Parity bit
 Two dimensional parity bit
 Checksums
 Internet Checksums
 CRCs
- 데이터에서 1의 개수를 홀수 (또는 짝수)로 맞추어 전송!, 수신 후에 개수를 확인하는 기법
- even parity bit
- odd parity bit
- 예1) 데이터 "1010011" 홀수(odd) Parity 경우 10100111 Parity bit



- 예2) 데이터 "1100010", 짝수 Parity 라면, Parity bit를 포함한 전송할 데이터는 ? (
- 예3) ASCII문자 'B'을 전송 할 경우, Odd Parity bit 는 ? (
- 문제점: 2 비트이상 오류(burst error) 가 나면 검출 성능이 떨어짐

■ 오류검출

☑ 2차원 Parity bit 검출법

- 데이터를 (블록단위로) 분할 후, 행과 열에 각각 패리티 비트들을 추가하여 오류를 검출하는 방식
- 예시) 데이터 "1001001 1000100 1110101 0001010" 을 전송할 때

1001001	1	송신노드	수신노드	1001001	1
1000100	0			1000100	0
1110101	1			1110101	1
0001010	0			0001010	0
1110010	0			1110010	0

→ 10010011 1000100<mark>0 11101011</mark> 0001010<mark>0 1110010</mark>0 *─*

▲오류없음

1001001	1
1000100	0
1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1	1
0001010	0
1110010	0

▲ 1비	트	오류
(검	출, 경	정정)

1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1	1
1000100	0
12031 0 12131	1
0001010	0
1110010	0

▲2 비트	오류
(검출)	


15130 1 05131	1
1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
1٤031 0 1٤131	1
0001010	0
1110010	0

▲4비트 오류 (검출불가능)

■ 오류검출

☑ Checksum (1 byte) 검출법

- 데이터를 1 Byte (블록)단위로 XOR를 하여 Checksum 을 생성한후 전송, 수신 후에 받은데이터들을 동일하게 XOR하여 만든 것과 수신한 Checksum Byte를 비교/확인하는 방법



데이터

Checksum Byte

■ 오류검출

☑ Internet Checksum 검출법 (2 byte 단위)

- ones-complement addition 방식으로 계산
- IP, TCP, UDP 에서 사용하는 오류검출방식

- 예, 10 octets

00 01 F2 03 F4 F5 F6 F7 00 00

솔		0001		
រា	Partial sum	F203		
송신 컴퓨터		F204		
컴		F204		
亜	Partial sum	F4F5		
Ħ		1E6F9		
ч		E6F9		
	Carry	1		
	·	E6FA		
		E6FA		
	Partial sum	F6F7		
		1DDF1		
		DDF1		
	Carry	1		
	_	DDF2		
			⁻ /1의보	.수
	Ones complement of the result	220D		•
			•	۸۸۸۸۸
	00 01 F2 03 F4 I	E5 E6 E7	22 ND	$ \sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{$
	00 01 12 03 14	131017	22 00	• •

ones-complem	nent addition
0011	1101
+1100	+1011
1111	11000
	+ 1
	1001

<u>~</u>		0001	
兀	Partial sum	F203	
수신 컴퓨터		F204	
召		F204	
퓨	Partial sum	F4F5	
日		1E6F9	
-		E6F9	
	Carry	1	
	•	E6FA	
		E6FA	
	Partial sum	F6F7	
		1DDF1	
		DDF1	
	Carry	1	
	·	DDF2	
		DDF2	
	Partial sum	220D	
		FFFF	$\overline{}$

■ 오류검출

☑ CRC (Cyclic Redundancy Check) 검출법

- 다항식의 원리를 이용한 방법

- 예) 4차 다항식 (X⁴ + X³ + X² + X¹ + X⁰)

1 0 0 1 1

계수

CRC 다항식: X4 + X + 1

Generator: 10011

실제데이터: 1101011111

- 수신 후 데이터 부분을 나누어 CRC를 생성하고, CRC 필드값과 비교하여 동일하면 오류없음 틀리면, 오류발생

- 검출능력이 좋아서 대부분의 LAN(Ethernet)에서 사용되는 방법


- CRC-16, CRC-32, CRC-12

(프레임 내)의 전송데이터

110101111110010

데이터

CRC




1 1 0 0 0 0 1

■ 오류복구/정정

─ 전방향 오류정정 ─ 역방향 오류정정

☑ 역방향 오류정정 ... 재전송으로 오류를 해결하는 방법

- Stop-and-wait ARQ 프레임 1개를 전송할 때마다, ACK를 기다림
- Go-back-N ARQ 프레임을 계속보내다가, NAK가 온 이후의 모든 프레임을 재전송
- Selective-reject ARQ 프레임을 계속보내다가, NAK가 온 프레임만 재전송




오류복구/정정

전방향 오류정정 역방향 오류정정

☑ 전방향 오류정정 ... 재전송 하지 않고 오류를 해결하는 방법

- (전송 프레임내에 부가정보를 추가하여) 수신된 프레임만을 가지고 오류정정을 할 수 있는 방식

- Hamming codes
- Binary convolution codes (IEEE 802.11a)
- Reed-Solomon codes
- Low-Density Parity Check



Error-Correction Process Figure 6.8

☑ 해밍코드(Hamming code)를 이용한 오류정정법

- 송신할 프레임 데이터: **00101110**

- 해밍코드로 Parity bit를 생성하는 과정

비트위치	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기호	P ₁	P ₂	D_3	P ₄	D_5	D_6	D_7	P ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	D ₁₂
원본 데이터			0		0	1	0		1	1	1	0
P ₁ 영역	0		0		0		0		1		1	
- P ₂ 영역		1	0			1	0			1	1	
 P ₄ 영역				1	0	1	0					0
P ₈ 영역								1	1	1	1	0
								•				
생성된 코드	0	1	0	1	0	1	0	→ 1	1	1	1	0

생성된 패리티

 $P_{1} = D_{3} \oplus D_{5} \oplus D_{7} \oplus D_{9} \oplus D_{11} = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$ $P_{2} = D_{3} \oplus D_{6} \oplus D_{7} \oplus D_{10} \oplus D_{11} = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$ $P_{4} = D_{5} \oplus D_{6} \oplus D_{7} \oplus D_{12} = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$ $P_{8} = D_{9} \oplus D_{10} \oplus D_{11} \oplus D_{12} = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1$

☑ 해밍코드(Hamming code)를 이용한 오류정정법

- 해밍코드로 오류를 검출하고 오류를 정정하는 과정

수신된 프레임 데이터: 010111011110

P ₁	P ₂	D ₃	P ₄	D_5	D ₆	D ₇	P ₈	D ₉	D ₁₀	D ₁₁	D ₁₂
0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0

☞ 패리티들을 포함하여 검사

$$P_{1} = P_{1} \oplus D_{3} \oplus D_{5} \oplus D_{7} \oplus D_{9} \oplus D_{11} = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$P_{2} = P_{2} \oplus D_{3} \oplus D_{6} \oplus D_{7} \oplus D_{10} \oplus D_{11} = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$P_{4} = P_{4} \oplus D_{5} \oplus D_{6} \oplus D_{7} \oplus D_{12} = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$$

$$P_{8} = P_{8} \oplus D_{9} \oplus D_{10} \oplus D_{11} \oplus D_{12} = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

$$0101 = 5$$

- 모든 패리티가 0이면 오류가 없는 것이고, 그렇지 않으면 오류가 발생한 것이다.
- 결과가 0101이므로 오류가 있으며, 이것을 10진수로 바꾸면 5가 된다.
 (즉, 수신된 데이터 010111110 에서, (앞에서) 5번째 비트 1이 오류가 발생한 것이므로 010101011110으로 바꾸어 주면 오류가 정정됨)

■ 흐름제어(Flow Control)-

Feedback-based Flow ControlRate-based Flow Control

Stop & Wait Flow ControlSliding Windows Flow Control

☑ 원인

- 송신노드와 수신노드의 처리성능(속도차)이 다름
- 송신속도가 너무 빨라서 수신노드가 처리하기 어려움
- 수신버퍼링이 늦어지면 프레임이 분실될 수 있음

☑ 해결방법

- 수신노드가 송신노드의 송신시점을 제어


종신 노드 프레임1 프레임2 프레임3 * 처리

☑ (피드백기반의) 흐름제어 종류

- Stop & Wait 흐름제어 기법
 - > 오류제어(Stop & Wait ARQ)와 같은 방식, 단순한 제어방식, 성능 ▼
- Sliding Windows 흐름제어 기법
 - > 정해진 양(Window)만큼 보내고 응답을 기다리는 방식. 즉, 정해진 양이상으로는 보내지 않음


☑ Stop & Wait 흐름제어 기법

- 전송프레임당 응답을 수신하는 흐름제어 기법
- 송신기는 수신기로부터 응답을 받기 전까지는 다음 프레임을 송신하지 않음
- 1; 프레임전송시간(transmission time), a: 프레임 전송지연시간(propagation time)




☑ Stop & Wait 흐름제어 기법

- 전송 소요시간, 처리시간




☑ Sliding Windows 흐름제어 기법

- Window size 응답없이 보낼 수 있는 프레임의 최대 개수 예) Windows size = 4, 송신노드가 4개의 프레임을 최대로 보낼 수 있음
- Window 는 n-bit sequence counter 로 구현, 윈도우 범위: 0 ~ 2ⁿ-1
- 윈도우의 동작원리




- Window 범위: 0~7 (3-bit), 0~63 (6-bit), 0~255 (8-bit), ...
- 문제: 만약에 1-bit sequence counter 일 경우에는 ?

☑ Sliding Windows 흐름제어 기법




☑ 흐름제어 성능평가

- 사례1) 데이터 프레임을 전송하는데 8µs 소요, ACK프레임까지 수신하는데 총 10µs 소요.




- 사례2) 위성통신의 사례에서 (즉, 전송지연시간이 매우 김 = ACK프레임까지 수신하는데 488ms 소요) (160km~36000km)




☑ Piggybacking 기법

- 응답용 ACK프레임을 별도로 전송해야 하므로, 전송 트래픽이 많아져, 비효율적임
- 전송효율을 높이기 위해, 데이터프레임(I)에 응답(ACK 또는 NAK)을 같이 포함시켜 보내는 기법 (두번에 걸쳐서 보내야 하는 프레임을 한번으로 줄일 수 있음)
- 성능향상(동일한 대역폭을 효율적으로 활용, 전송지연시간이 감소, 네트워크의 부하가 줄여짐)



Piggybacking 없이 전송



Piggybacking 으로 전송

■ 프레임생성/관리

☑ 프레임(Frame) 이란 ?


- 데이터링크 계층에서 전송하는 데이터의 단위
- 프레임의 종류 데이터프레임(Information),


응답프레임 (ACKnowledgement

또는 Negative AcKnowledgement)

☑ 프레임생성 방법

- 네트워크 계층에서 내려온 bit stream 을 프레임으로 생성
- 구조: Header + Payload(데이터) + Trailer
- 생성시 4가지 고려사항
 - > Byte count
 - > Character stuffing
 - > Bit stuffing
 - > 물리계층 코딩침해문제






■ 프레임

☑ 문자프레임(Character Frame)

- 데이터 내용이 문자로 구성됨(즉, 8비트 단위의 고정크기), ASCII 코드로 정의
- 프레임의 시작(DLE, STX)과 끝(DLE, ETX)를 추가하여 프레임의 경계를 구별함



☑ 문자스터핑(Character stuffing)



■ 프레임

☑ 비트프레임(Bit Frame)

☑ 비트스터핑(Bit stuffing)

■ 접근제어/링크제어관리

- ·접근제어의 목표 - 공정한 매체의 이용보장
- -링크제어의 목표
- 신뢰성있는 전송보장

☑ Point-to-Point(점대점, 1:1) 구성

- 매체접근시 노드끼리 경쟁할 필요가 없어, 단순한 송수신 절차만 관리하면 됨.
- 주소가 불필요하며, 프로토콜이 단순함.
- (예시 프로토콜) PPP(Point-to-Point Protocol), HDLC

(a) 점대점




☑ Mullti drop(Multi Point, 1:N) 구성

- 매체를 여러 노드가 공유하므로, (매체사용시 충돌이 예상됨) 즉, 노드끼리 경쟁하여야 함

(b) 멀티 드롭

- 접근제어와 주소가 필요
- 마스터노드(예, a)가 b노드에서 프레임을 전송하고자 할 때 ?
- c노드가 마스터노드(a)에게 프레임을 전송하고자 할때 ?
- (예시프로토콜) 유선LAN(CSMA/CD), 무선LAN(CSMA/CA), 이동통신망(TDMA)



강의 Q&A