1차 쪽지시험

Chapter. 2 물리계층

데이터 통신

데이터 통신

: 컴퓨터를 전선(전송매체)으로 연결하고, 이 매체로 데이터를 송신/수신하는 기술

: 통신할 컴퓨터가 점점 많아지면, 송수신 통신기술이 크게 복잡해지는 문제가 발생한다.

프로토콜(Protocol)

: 다양한 네트워크에서 정확한 통신을 이루려면 통신용 약속이 필요한데, 데이터를 송/수신간에 정확히 주고 받기 위해, 정해진 전송규약

프로토콜의 특징

- 1) 계층화
- 2) 유지보수/변경이 용이
- 3) 표준화

프로토콜의 3대요소

- 1. Syntax(형식): 송수신기간의 주고받아야 할 전송데이터의 포맷 정의
- 2. semantic(의미): 송수신기간의 상호협력을 위한 제어정보를 정의
- 3. Timing(타이밍): 송수신기간의 전송데이터를 주고 받을 때 속도와 전송절차를 정의


프로토콜 설계

- 1. 주소설정 : 네트워크 상에서 송/수신 호스트를 구분하기 위한 식별자
- 2. 오류제어: 신호감쇄/왜곡으로 인한 오류발생 > 탐지 > 복구
- 3. 흐름제어: 수신호스트의 버퍼처리속도가 늦어서 송신호스트의 속도를 제어
- 4. 연결제어: 데이터를 전송하기 전에 상호 송수신이 가능한 상태로 설정/해제/관리하는 제어
- 5. 순서제어: 전송데이터에 순서를 매겨서 메세지의 분실여부, 재전송에 사용
- 6. **전송데이터의 단편화/재조합**: 전송효율을 높이고자 작은 크기의 전송메세지를 줄여 전송 후 수신할 때 응용 프로그램에서 원래의 크기로 재조합하는 과정
- 7. 캡슐화: 데이터를 제어 정보를 덧붙임
- 8. 동기화 : 여러 시스템이 동시에 통신할 수 있는 기법

전송모드

- 1. 단방향 모드 : 오직 한방향으로만 전송하는 모드
- 2. 반이중 모드: 동시에 한방향으로만 전송
- 3. 전이중(양방향) 모드 : 동시에 양방향으로 전송

프로토콜 참조모델(7계층)



물리 계층

: 데이터를 전송하기 위한 전송매체의 기계적 규적을 정의, 전기적신호의 전송규격을 정의

Twisted Pair(TP)

: 두 개의 구리도선을 꼬아서 엮은 전송매체

STP(Shielded)

: 간섭에 민감한 정부기관 혹은 금융기관, 병원에서 사용됨

UTP(UnShielded)

: 일반 가정 환경에서 많이 사용되며 비용이 STP에 비해 훨씬 저렴함

Coaxial Cable

: 장거리 전송용으로 성능이 좋은 전송매체(TV, CCTV 선 등)

Fiber Cable

: 광섬유를 이용하여, 빛에 데이터를 실어서 전송하는 전송매체

무선 전송매체의 전파 유형

1. 지면전파: 대기권의 낮은 부분으로 전자기파를 전파하는 방식

2. 공중전파: 안테나를 전파하거나, 전리층에서 반사하는 방식으로 전파

3. 가시선전파 : 안테나간 높은 주파수로 전파

무선 전송매체

1. RadioWave : 고체, 진공, 대기를 모두 통과하여 전파 (3KHz ~ 300MHz)

2. MicroWave: 지향성, 단방향 전파, 가시선 전파, 벽을 통과 못함 (300MHz ~ 300GHz)

3. Infrared(적외선) : 단거리 전파에 적합하며, 열에너지를 포함하고 있어 물체를 따듯하게 만듬 (300GHz ~ 400THz)

신호처리

데이터 전송

: 이진데이터를 전기적 신호로 변환하고, 전파시킴 (송신할 데이터 > 신호 > 수신할 데이터)

[신호 변환]

- 아날로그 신호 <-> 아날로그 데이터
- 아날로그 신호 <-> 디지털 신호
- 디지털 신호 <-> 아날로그 데이터
- 디지털 신호 <-> 디지털 데이터

[전송]

- 아날로그 전송
- 디지털 전송

신호

1. 진폭 : 신호의 높이


2. 주기: 반복되는 패턴(단위 초) | 주기 = 1 / 주파수Hz

3. 주파수: 1초당 주기의 반복횟수(단위 Hz)


표 2-1 큰 용량을 표현하는 단위

용량 단위	표기	2진 크기	10진 크기	바이트 대비 크기	10진 단위
바이트(Byte)	В	1	1	1B	일
킬로바이트(Kilo Byte)	КВ	2 ¹⁰	10 ³	1,000B	일천
메기버이트(Mega Byte)	MB	2 ²⁰	10 ⁶	1,000,000B	일백만
기가바이트(Giga Byte)	GB	2 ³⁰	10 ⁹	1,000,000,000B	일십억
테라바이트(Tera Byte)	ТВ	2 ⁴⁰	10 ¹²	1,000,000,000,000B	일조
페타바이트(Peta Byte)	РВ	2 ⁵⁰	10 ¹⁵	1,000,000,000,000,000B	일천조

디지털 변환 기법



아날로그 변환 기법




PCM(Pulse Code Modulation) 기법

: 아날로그신호 -> 디지털 데이터

변환과정: 1) 샘플링 -> 2) 양자화 -> 3) 인코딩

양자화 레벨이 높을수록 정밀도와 전송량이 증가한다



전송장애(전송오류)

- 1. 신호감쇄
- 2. 왜곡
- 3. 잡음
- 4. 간섭

물리계층의 대표장비

1. 증폭기 : 감쇄된 신호크기를 증폭시켜 원래의 신호크기로 키워주는 장치 / 증폭기로 신호를 증폭한다

2. 리피터 : 수신한 신호를 다시 인코딩하여 송신하는 장치 / 리피터로 신호를 재생한다(케이블 연장 선)

Chapter 3. 데이터링크 계층

데이터 링크 계층

: 노드와 노드 간의 오류가 없는 데이터전송을 하기 위한 목표로 전송 규격을 정의

데이터 링크 계층의 핵심기능


1. 주소 관리 : 물리 주소 체계를 정의

2. 접근제어/링크제어 : 물류계층의 특성과 구조에 맞게 접근

3. 프레임생성/관리 : 데이터를 캡슐화한 프레임형식으로의 생성 및 관리

4. 오류 제어 : 오류를 탐지하고 복구

5. 흐름 제어: 수신기가 송신기의 전송속도를 제어



프레임

: 데이터 링크 계층에서 전송되는 전송 데이터 단위를 뜻함

오류 검출

1. Parity비트 검출법

: 데이터에서 1의 개수를 홀수(또는 짝수)로 맞추어 전송하며, 수신계에서 개수를 확인하는 기법


: 문제점으로는 2비트 이상이 오류 나면 검출 성능이 떨어진다

(Even : 짝수, Odd : 홀수)


2. 2차원 Parity비트 검출법: 데이터를 (블록단위) 분할 후, 행과 열에 각각 비트를 추가하여 오류를 검출



3. CheckSum (1Byte) 검출법: 데이터를 1 Byte단위로 XOR를 하여 CheckSum을 생성한 후 전송



4. Internet CheckSum 검출법 (2Byte)



16진수 1의 보수는 15-N (1~9 A~F)

오류 복구/정정

역방향 오류 정정

1. Stop-And-Wait ARQ


: 프레임 1개를 전송할 때마다, ACK를 기다림

2. Go-Back-N ARQ

: 프레임을 계속 보내다가, NAK가 온 이후의 모든 프레임을 재전송함

3. Selective-reject ARQ

: 프레임을 계속 보내다가, NAK가 온 프레임만 재전송



전방향 오류 정정

: 수신된 프레임만을 가지고 오류정정을 할 수 있는 방식

 $P_1 = D_3 \oplus D_5 \oplus D_7 \oplus D_9 \oplus D_{11} = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$

 $P_2 = D_3 \oplus D_6 \oplus D_7 \oplus D_{10} \oplus D_{11} = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$

 $P_4 = D_5 \oplus D_6 \oplus D_7 \oplus D_{12} = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$

 $P_8 = D_9 \oplus D_{10} \oplus D_{11} \oplus D_{12} = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1$


모든 패리티가 0이면 오류가 없는 것이고, 그렇지 않으면 오류가 발생한 것이다. 결과가 0101이면 오류가 있는 숫자이고, 이를 10진수로 변환하면 5 (0 + 4 + 0 + 1)

흐름 제어


: 흐름 제어 원인 : 송신노드와 수신노드의 처리성능이 다르기에 필요한 제어 기능

: 흐름 제어 방법: 수신노드가 송신노드의 송신 시점을 제어함


1. Stop & Wait 흐름 제어 기법: 전송 프레임당 응답을 수신하는 흐름제어 기법



2. Sliding Windows 흐름제어 기법 : 응답없이 보낼 수 있는 프레임의 최대 개수를 채택함(범위 : 0 ~ 2ⁿ - 1) - 윈도우의 동작원리



3. PiggyBacking 기법 : 응답용 ACK 프레임을 별도로 전송하지 않고, 데이터 프레임에 응답을 같이 포함시 켜 보내는 기법



접근제어/링크제어관리

- 1. Point-to-Point (1대1 구성): 매체접근 시 노드끼리 경쟁할 필요가 없어, 단순한 송수신 절차만 관리
- 2. Multi Drop (1대 N 구성) : 매체를 여러 노드가 공유하므로 노드 끼리 충돌 될 수 있어 서로 경쟁함 (접근 제어와 주소가 필요)