### Gestion de l'allocation dans le tas

Comment apporter des solutions au problème de la gestion de la mémoire

# Allouer/Désallouer la mémoire dans le tas

Allocation/Désallocation de la mémoire:

```
auto vec = new std::vector<int>();
delete vec;

auto c = new std::complex(0, -1);
std::cout << *c << std::endl;
delete c;</pre>
```

# Allouer/Désallouer la mémoire dans le tas

 Allocation/désallocation d'un tableau int number of characters = 10; char\* memory = new char[number of characters]; for(char\* start = memory; number of characters -- > 0; start ++) \*start = 'a'; delete [] memory;

### Pourquoi allouer de la mémoire dans le tas ?

- Autre stratégie d'allocation mémoire
  - Mémoire globale: variable partagée par toutes les fonctions et <u>taille connue au</u> moment de la création.
  - Mémoire locale: automatiquement <u>allouée</u> <u>au moment de l'entrée</u> dans la fonction et <u>désallouée au moment de la sortie de la</u> <u>fonction</u>. <u>Taille a priori connue au moment de</u> <u>la création</u>, peut-être parfois dynamique (cf. <u>alloca</u>).

### Allocation dans le tas

- Supporte des références multiples sur le même bloc mémoire
- Supporte d'allouer un bloc mémoire en fonction du besoin
- Supporte d'ajuster la taille d'un bloc mémoire en fonction du besoin
- Date de création et de suppression contrôlée a priori par le programmeur.

### Quels sont les difficultés ?

- Oublier de libérer la mémoire
  - => Fuite de mémoire
- Libérer la mémoire avant que tous les opérations accédant à la mémoire soient terminées
  - => Erreur d'exécution ou calcul potentiellement erroné.

## Quelles sont les autres erreurs possibles ?

- Erreur dans la suppression de la mémoire
  - Allocation d'un tableau : auto x = new int[10];
  - Supression d'un élément: delete x;

#### Quelles sont les autres limitations ?

```
std::vector<int*> v;
for(int number_of_integers =10;
   number_of_integers > 0;
   number_of_integers --)
   v.push_back(
        new int(number_of_integers))
```

 La destruction du tableau ne détruit pas les blocs mémoires auxquels le tableau fait référence

## Comment éviter ces problèmes (1)

 Solution 1 : bloc mémoire de taille définie au moment de la compilation

```
std::array<int, 3 > a = \{1, 2, 3\};
```

- La mémoire stockant les données est allouée dans le tas.
- La recopie d'un tableau est rapide, simplement le pointeur pointant sur la mémoire
- La mémoire est libérée au moment de la destruction du tableau

## Comment éviter ces problèmes (2)

- Solution 2 : Les pointeurs dits intelligents
  - Pointeurs faisant référence à la mémoire qui a été alloué
  - Pointeurs gérant les informations nécessaires pour déterminer quand il faut désallouer la mémoire

### La référence unique à une ressource

#### std::unique\_ptr:

Pointeur référençant une valeur ou un tableau de valeurs qui lui est associé.


- Il est supposé être le seul gestionnaire de cette valeur ou tableau de valeurs.
- Il détruit la mémoire allouée pour la valeur ou le tableau alloué pour les valeurs au moment de sa destruction.

### TD – Partie 1

- Gérer des buffers de taille fixe pour lire des données d'un fichier.
- Utiliser des std::unique\_ptr pour implanter des matrices

## Les références partagées sur une ressource

std::shared\_ptr




#### Fonctionnement d'un shared\_ptr

- Chaque fois qu'une nouvelle référence est crée par duplication d'un shared\_ptr
   Le compteur de référence est incrémenté
- Chaque fois qu'un shared\_ptr est détruit:

Le compteur de référence est incrémenté, si le compteur est à zéro, la mémoire contenant le compteur est détruite ainsi que la mémoire référencée.

### Limites des shared\_ptr

Impossible de détruire une référence cyclique :



### Introduction des weak\_ptr

- weak\_ptr: Maintient une référence aux données référencées par un shared\_ptr tant qu'elles sont définies.
- Ne gère ni l'accès aux données, ni la persistance aux données.
- Permet d'obtenir un shared\_ptr si la référence est encore valide.

### TD – Partie 2

- Manipulation des shared\_ptr
- Manipulation des weak\_ptr

#### -Allocation de mémoire noninitialisée

Allocation par l'opérateur new:
 auto array of strings

= new std::string[10];

Alloue une zone mémoire nécessaire pour stocker au moins 10 instances de std::string.

Appelle pour chacune des entrées le constructeur pour initialiser la mémoire.

#### -Allocation de mémoire noninitialisée

 C++ offre un ensemble de primitives pour permettre d'allouer un pool de mémoire non initialisée.

Intérêt: la zone mémoire est crée et il est possible de l'initialiser par recopie ou en appellant l'opérateur new et en passant l'adresse de la mémoire.