

# Flutter GridView 组件 以及动态 GridView

主讲教师: (大地)

合作网站: www.itying.com (IT 营)

我的专栏: <a href="https://www.itying.com/category-79-b0.html">https://www.itying.com/category-79-b0.html</a> (IT 营)

一、	Flutter 列表组件概述	1
	Flutter GridView 组件的常用参数	
三、	Flutter GridView.count 实现网格布局	. 2
四、	Flutter GridView.builder 实现网格布局	4
Ŧī,	Vscode 调试 Flutter 项目	5

## 一、Flutter 列表组件概述

列表布局是我们项目开发中最常用的一种布局方式。Flutter 中我们可以通过 ListView 来定义列表项,支持垂直和水平方向展示。通过一个属性就可以控制列表的显示方向。列表有一下分类:

- 1、垂直列表
- 2、垂直图文列表
- 3、水平列表
- 4、动态列表
- 5、矩阵式列表(网格布局)

#### 二、Flutter GridView 组件的常用参数

当数据量很大的时候用矩阵方式排列比较清晰。此时我们可以用网格列表组件 GridView 实现布局。

GridView 创建网格列表有多种方式,下面我们主要介绍两种。



- 1、可以通过 GridView.count 实现网格布局
- 2、通过 GridView.builder 实现网格布局

#### 常用属性:

名称	类型	说明
scrollDirection	Axis	滚动方法
padding	EdgeInsetsGeometry	内边距
resolve	bool	组件反向排序
crossAxisSpacing	double	水平子 Widget 之间间距
mainAxisSpacing	double	垂直子 Widget 之间间距
crossAxisCount	int	一行的 Widget 数量
childAspectRatio	double	子 Widget 宽高比例
children		<widget>[ ]</widget>
gridDelegate	SliverGridDelegateWithFix edCrossAxisCount (常用) SliverGridDelegateWithMax	控制布局主要用在 GridView.builder 里面
	CrossAxisExtent	

#### 三、Flutter GridView.count 实现网格布局

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'res/listData.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // TODO: implement build
    return MaterialApp(
        home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: Text('FlutterDemo')),
        body: LayoutContent(),
    ));
```



```
}
}
class LayoutContent extends StatelessWidget {
  List<Widget>_getListData() {
      var tempList=listData.map((value){
          return Container(
            child: Column(
               children: <Widget>[
                  Image.network(value["imageUrl"]),
                  SizedBox(height: 12),
                  Text(value["title"],textAlign: TextAlign.center,style:TextStyle(fontSize: 20)),
              ],
            ),
            decoration: BoxDecoration(
               border: Border.all(
                 color:Color.fromRGBO(230, 230, 230, 0.9),
                 width: 1.0
            ),
         );
    });
    // ('124124','124214')
     return tempList.toList();
  }
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // TODO: implement build
     return GridView.count(
       padding: EdgeInsets.all(20),
       crossAxisCount: 2,
       crossAxisSpacing: 20,
       mainAxisSpacing: 20,
       // childAspectRatio:0.7,
       children: this._getListData(),
    );
  }
```



## 四、Flutter GridView.builder 实现网格布局

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'res/listData.dart';
void main() => runApp(MyApp());
class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // TODO: implement build
    return MaterialApp(
        home: Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text('FlutterDemo')),
      body: LayoutContent(),
    ));
  }
}
class LayoutContent extends StatelessWidget {
   Widget _getListData(context,index) {
        return Container(
          child: Column(
             children: <Widget>[
                Image.network(listData[index]["imageUrl"]),
                SizedBox(height: 12),
                20)),
            ],
          ),
          decoration: BoxDecoration(
             border: Border.all(
               color:Color.fromRGBO(230, 230, 230, 0.9),
               width: 1.0
          ),
        );
```



```
}
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // TODO: implement build
    return GridView.builder(
      itemCount: listData.length,
      gridDelegate:SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
          //横轴元素个数
             crossAxisCount: 2,
             //纵轴间距
             mainAxisSpacing: 20.0,
             //横轴间距
             crossAxisSpacing: 10.0,
             //子组件宽高长度比例
             childAspectRatio: 1.0
      ),
      itemBuilder: this._getListData,
    );
  }
}
```

## 五、Vscode 调试 Flutter 项目

- 1、Vscode 中打开 flutter 项目进行开发
- 2、运行 Flutter 项目

#### flutter run

- r 键:点击后热加载,也就算是重新加载吧。
- **p 键**:显示网格,这个可以很好的掌握布局情况,工作中很有用。
- o 键: 切换 android 和 ios 的预览模式。
- q 键: 退出调试预览模式。
- 3、Vscode 默认连不上第三方模拟器解决方案

cd 到对应夜神模拟器 D:\Program Files\Nox\bin 目录 然后运行



nox\_adb.exe connect 127.0.0.1:62001