

從零捏出拋飛 (Toss) 動畫

把 Unity 製作動畫想像成在拍「定格動畫 (Stop-Motion)」。你不需要寫程式，你只需要準備一台攝影機，設定好「第一秒長怎樣」、「最後一秒長怎樣」，剩下的中間過程，Unity 電腦會自動幫你補齊（這叫補格 / Interpolation）。

以下是把你當成「什麼都不懂的小白」的絕對防呆 4 步驟：

Step 1: 買一捲空白底片 (Create Animation)

1. 在 Hierarchy 視窗，點擊你的 Fries 或是 FoodItem 物件。（非常重要：一定要先點選你要做動畫的物件）
2. 點擊上方選單 Window > Animation > Animation（或者按快捷鍵 Ctrl + 6）。
3. 你的畫面上會跳出一個空空的視窗（這就是你傳給我的第一張截圖 image_ac82df.png）。
4. 因為這個物件還沒有任何動畫，視窗中間會有一個大大的按鈕寫著 **[Create]**。點下去！
5. 系統會要你存檔。請把它命名為 FoodToss.anim 並存進 Project 的 Assets/Animations/ 資料夾裡。

（買完底片的瞬間，Unity 很聰明，它不只給了你 .anim 底片檔，還自動在你的物件身上掛了一個 Animator 組件，這就是動畫的大腦！）

Step 2: 按下紅色錄影鍵 (Action!)

1. 看向你的 Animation 視窗，左上角有一個紅色圓點（●）。這就是錄影鍵。
2. 勇敢地按下去！點下去後，時間軸的背景會變成淺紅色。
3. ⚠ 致命警告：只要在紅色錄影模式下，你在 Inspector（右側屬性面板）對物件做的「任何改變」，都會被強制記錄下來。所以動作要輕柔精準。

Step 3: 擺拍起點與終點 (Keyframing)

這就是動畫的靈魂。我們要設定它飛走並縮小。

【設定起點：0 秒】

1. 確保 Animation 視窗裡，那條白色的時間線停在最左邊的 0:00。
2. 去右邊的 Inspector 面板，找到 **Transform** 區塊。
3. 隨便動一下 Scale（大小）的數字，再改回 1, 1, 1。
（這個動作是為了強迫 Unity 在 0 秒的地方打上一個菱形的「關鍵影格 (Keyframe)」，告訴電腦：一開始的大小是正常的 1。）

【設定終點：0.5 秒】

1. 在 Animation 視窗，把那條白色的時間線往右拉，拉到 0:30 的位置。（因為 Unity 預設 1 秒是 60 格，所以 30 就是半秒鐘）。
2. 去右邊的 Inspector 面板，大膽地修改數值：
 - **Scale (大小)**: 把 X, Y, Z 全部改成 0。（讓它縮小到不見）
 - **Rotation (旋轉)**: 把 Z 軸改成 360。（讓它轉一整圈）

- **Position (位置)**: 把 Y 軸的數字往上加一點。(製造往上拋飛的感覺)
3. 你會看到時間軸 0:30 的地方自動跑出了一排菱形符號！

【停止錄影: Cut!】

1. 非常重要: 再次點擊左上角的紅色圓點(●)關閉錄影模式！背景會恢復正常顏色。
2. 點擊旁邊的播放鍵▶, 你就會看到薯條平滑地旋轉縮小飛走了！

Step 4: 接上大腦 (Animator State Machine)

動畫做好了, 但它現在會「一開始就一直播」。我們要告訴大腦: 平時要待機, 被開槍 (Trigger) 才能播。

1. 去上方選單 Window > Animation > Animator。
2. 你會看到橘色的 FoodToss 方塊。但我們需要一個待機狀態。
3. 在空白處按右鍵 > Create State > Empty。把它命名為 Idle (待機)。
4. 對著 Idle 按右鍵 > Set as Layer Default State (把它變成橘色, 代表預設狀態)。
5. 對著 Idle 按右鍵 > Make Transition, 拉一條白線連到 FoodToss。
6. 點擊那條白線, 在右側 Inspector 找到 **Conditions (條件)**, 點擊 + 號, 選擇 Toss 這個 Trigger 變數。

大功告成！你現在已經完全掌握了 Unity 動畫從無到有的底層工程了。