

Pràctica 0 Servidor DHCP - Ubuntu Server

Objectius


Aspectes bàsics de la instal·lació i configuració del servei DHCP (**isc-dhcp-server**)

Recursos

Escriptoris amb IsardVDI:

- **Servidor: Ubuntu Server 24.04_isardvdi_v1**
- **Client: Ubuntu Desktop 24.04**

Recorda configura les màquines amb 2 CPU / 2 GB Memòria el servidor i 4 CPU / 4 GB Memòria el client desktop y que les dues tinguin la mateixa Xarxes (Default y Personal1)



Enunciat

1. Configura la el servei dhcp (isc-dhcp-server) al servidor Ubuntu amb els següents paràmetres:

Els requisits del servei són els següents:

- Servidor repartirà totes les adreces IP de la subxarxa 192.168.1.0/24.
- Ip fixa del servidor 192.168.1.1

Comprova que el client rep la IP dins del rang



Aneu emplenant la taula següent amb captures de pantalla.

Instal·lació i configuració del servei DHCP
1. Actualització dels repositoris
<pre>#sudo apt update</pre>

2. Instal·lació del servidor DHCP

```
#sudo apt install isc-dhcp-server
```

3. Assignar una IP estàtica al servidor: has de tenir un fitxer de configuració de Netplan per aca interfície de xarxa

/etc/netplan/50-...yaml	/etc/netplan/iface-enp2s0.yaml
 <pre> network: version: 2 ethernets: enp1s0: dhcp4: true </pre>	 <pre> network: version: 2 ethernets: enp2s0: dhcp4: no dhcp6: no addresses: [192.168.1.1/24] </pre>

Previamente

4. Comprovar que la IP ha estat assignada a la targeta corresponent

```
#ip addr
#sudo netplan status -a
```

5. Fer una còpia i obrir el fitxer de configuració de DHCP

```
#sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

6. Fer una còpia i obrir el fitxer de configuració de DHCP

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Modifica la línia `INTERFACESv4` per indicar la interfaz que fareu servir:

```
INTERFACESv4="eth0"
```

7. Fitxer de configuració del servidor amb les modificacions

```

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.1 192.168.1.254
}

```

8. Reiniciar el servei DHCP

<code>#systemctl restart isc-dhcp-server</code>
9. Comproveu que el servei està actiu
<code>#systemctl status isc-dhcp-server</code>
10. Veure al servidor les assignacions que s'han donat als clients
<code>(al client)#ip addr</code> <code>o #sudo systemctl restart systemd-networkd</code>

2. Ahora vamos a configurar el siguiente entorno:

- Com a porta d'enllaç s'enviarà 192.168.1.2
- El temps de concessió sigi de 3 hores.
- Excepte les 5 primeres adreces de la subxarxa.
- Com a porta d'enllaç s'enviarà 192.168.1.1
- Servidors DNS farem servir 8.8.8.8 y 1.1.1.1
- Reservarà la ip 192.168.1.66 per a un equip amb MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF que en direm pc1.

Exemple de configuració de dhcp per a la xarxa 12.68.4.0:

```
subnet 12.68.4.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 12.68.4.10 12.68.4.15;          # Rango de IPs a asignar
    option routers 12.68.4.1;             # Puerta de enlace
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4; # DNS
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}
```

SI et falla recorda comprovar:

- ☐ Dos fitxers de configuració de Netplan (.yaml) un per cada interfície
- ☐ modificar el /etc/default/isc-dhcp-server