Postfix+Dovecot+MariaDB+PostfixAdmin+Roundcube 搭建邮件服务器 (openSUSE)

一、前提配置

示范使用的域名: iloveliuqing.cn,

邮件服务器主机名: mail.iloveliuging.cn,

IP地址: 192.168.0.254。

实际使用时换成自己的域名和 IP。

1、邮件服务器主机名改成 mail.iloveliuqing.cn

第一步执行命令: (都用 root 权限修改)

#hostname mail.iloveliuging.cn

第二步:

修改/etc/HOSTNAME 文件,把内容改成 mail.iloveliuqing.cn

第三步:

修改/etc/hosts 文件

在 127.0.0.1 localhost 后面加两行(实际中主页服务器和邮件服务器是分离的,这里只有一个机子,所以合到一起了)

192.168.0.254 mail.iloveliuqing.cn

192.168.0.254 iloveliuqing.cn

改完重启。

2、配置域名

DNS 配置见 20 章的 DNS 服务器一节。

http://lug.ustc.edu.cn/sites/opensuse-guide/

由于我这只有一台机器,所有域名都是一台机器。

iloveliuging.cn

mail.iloveliuging.cn

两条都是 DNS 的 A 记录, 指向同一个本机 IP: 192.168.0.254

DNS 的 MX 记录指向 mail.iloveliuging.cn

DNS 反向解析是两条,将这个 IP 指向 iloveliuging.cn 和 mail.iloveliuging.cn。

3、网页服务平台 LAMP

LAMP 配置见 19章: LAMP 和 LNMP 服务器部署。

http://lug.ustc.edu.cn/sites/opensuse-guide/

(LNMP 平台也行,但配置会有细节差异,这里没有尝试 LNMP。)

二、Postfix+Dovecot+MariaDB+PostfixAdmin+Roundcube 邮件服务器

注意:针对本文里的安装和配置,千万不要用 Yast 里的邮件服务器配置模块。

如果打开了 Yast 里的邮件服务器配置模块,就会把下面用到的配置文件重写,

导致白配置一场。所以下面的文件配置好后注意备份。

本节是借 Arch 的一篇教程在 openSUSE 上来装的, Arch 的教程还不错, 比较清晰, 没什么冗余含糊的。

原文: Simple Virtual User Mail System

https://wiki.archlinux.org/index.php/Simple_Virtual_User_Mail_System

1、安装所需的软件

openSUSE 默认装了 Postfix 和 MariaDB、openssl, 搭建邮件服务器还需要安装的软件包:

支持虚拟用户的 postfix-mysql 模块;

POP3 和 IMAP 服务器 dovecot;

Postfix 管理工具: postfixadmin (需要 php5-imap)

Web 用户邮件界面: roundcubemail

安装命令:

zypper in postfix-mysql dovecot21 dovecot21-backend-mysql postfixadmin

roundcubemail php5-imap

执行生成 postfix 新别名二进制文件命令:

newaliases

postfix-mysql 软件会添加新的系统用户 vmail, 查看命令:

cat /etc/passwd |grep vmail

示例:

mail:/home/suse123 # cat /etc/passwd | grep vmail vmail:x:303:303:maildirs chef:/srv/maildirs:/bin/false

用户 vmail 是不能登录的,是邮件系统投递虚拟用户信件的系统用户,

虚拟用户的邮件就存在 /srv/maildirs 文件夹。

/srv/maildirs 文件夹默认没创建,需要 root 用户来创建:

mkdir /srv/maildirs

chown vmail:vmail /srv/maildirs

chmod 755 /srv/maildirs

2、添加虚拟用户数据库和相应管理帐户

执行登录数据库命令:

mysql -u root -p

输入密码, 登录数据库成功后再执行 SQL 命令:

CREATE SCHEMA 'postfix_db' DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

CREATE USER 'postfix_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'blademaster5';

GRANT ALL ON `postfix_db`.* TO `postfix_user`@`localhost`;

上面 SQL 命令创建了数据库 postfix_db,数据库用户 postfix_user,密码 blademaster5。创建完后可以退出数据库,重新用 postfix user 登录数据库试试。

3、配置 Postfix

(1) 编辑 /etc/postfix/master.cf

打开开始菜单——》应用程序——》系统——》文件管理器——》"文件管理器—超级用户模式",进入 /etc/postfix/ 目录,编辑 /etc/postfix/master.cf, 找到

```
#submission inet n
                                        smtpd
# -o syslog_name=postfix/submission
# -o smtpd tls security level=encrypt
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
```

把前面的注释号"#"去掉,变成:

submission inet n smtpd -o syslog_name=postfix/submission -o smtpd_tls_security_level=encrypt -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING

上面是启用安全版本的邮件传输协议 SMTPS。

(2)编辑/etc/postfix/main.cf

用超级用户模式打开/etc/postfix/main.cf,找到文件结尾:

```
#relay domains = $mydestination, hash:/etc/postfix/relay
virtual_alias_domains =
#virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual
#virtual uid maps = static:303
#virtual_gid_maps = static:303
#virtual_minimum_uid = 303
#virtual_mailbox_base = /srv/maildirs
#virtual mailbox domains = mysql:/etc/postfix/mysql virtual domains maps.cf
#virtual mailbox limit = 0
#virtual_mailbox_limit_inbox = no
#virtual_mailbox_limit_maps = hash:/etc/postfix/vquota
#virtual mailbox limit override = yes
#virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_maps.cf
#virtual_transport = virtual
```

把行首的注释号"#"去掉,并追加三行,修改后如下(这部分是配置虚拟用户支持):

```
relay domains = $mydestination, hash:/etc/postfix/relay
virtual alias domains =
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual
virtual_uid_maps = static:303
virtual gid maps = static:303
virtual_minimum_uid = 303
virtual_mailbox_base = /srv/maildirs
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_domains_maps.cf
virtual mailbox limit = 0
virtual mailbox limit inbox = no
#virtual_mailbox_limit_maps = hash:/etc/postfix/vquota #这项不用
virtual_mailbox_limit_override = yes
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_maps.cf
virtual_transport = virtual
####
local_transport = virtual
```

```
local_recipient_maps = $virtual_mailbox_maps
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
然后在 main.cf 文件结尾新添加(这部分是配置虚拟用户认证方式):
smtpd sasl auth enable = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = /var/run/dovecot/auth-client
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_tls_security_options = $smtpd_sasl_security_options
smtpd_tls_auth_only = yes
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/private/server.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/server.key
smtpd_sasl_local_domain = $mydomain
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_tls_loglevel = 1
最后检查一下文件中重复的配置项,把 main.cf 文件原有的重复配置行(与上面配置有重复冲突)加#注
释掉,把重复项注释掉:
#transport_maps =
#.....
#smtpd sasl auth enable = no
#.....
#smtpd_recipient_restrictions =
#.....
#smtpd tls loglevel = 0
#smtpd_tls_cert_file =
#smtpd_tls_key_file =
再执行命令:
postfix check
没有任何错误或警告信息就配置正确了。
(3) 编辑几个 mysql_1 打头的 .cf 文件
在 /etc/postfix/ 文件夹有 5 个 mysql_ 打头的文件:
mysql_relay_domains_maps.cf,
mysql_virtual_alias_maps.cf,
mysql virtual domains maps.cf,
mysql_virtual_mailbox_limit_maps.cf
mysql_virtual_mailbox_maps.cf 。
修改每个文件其中的三个项
user = postfix
password = postfix
dbname = postfix
修改为
user = postfix_user
```

其他的项不变。再执行命令生成二进制 db 文件:

postmap /etc/postfix/transport

password = blademaster5
dbname = postfix db

(4) 生成 SSL 认证密钥

执行如下命令:

```
cd /etc/ssl/certs
openssl req -new -x509 -newkey rsa:1024 -days 365 -keyout server.key -out server.crt
openssl rsa -in server.key -out server.key
chown nobody:nobody server.key server.crt
chmod 400 server.key
chmod 444 server.crt
mv server.key /etc/ssl/private/
mv server.crt /etc/ssl/private/
```

第二句命令 openssl reg 会提示需要填写信息,

其中头两个

Enter PEM pass phrase:

Verifying - Enter PEM pass phrase:

是使用 server.key 时需要用到的密码,必须记好!

其他的信息可以根据提示填写,不想填的输入一个.点号。

第三句命令 openssl rsa 会提示 server.key 的密码,就是刚才填的。

4、配置 Dovecot

(1) 编辑文件/etc/dovecot/dovecot.conf

在/etc/dovecot/dovecot.conf 文件结尾添加:

```
protocols = imap pop3
auth_mechanisms = plain
passdb {
  driver = sql
  args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf
userdb sql {
  driver = sql
  args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf
service auth {
  unix listener auth-client {
    group = postfix
    mode = 0660
    user = postfix
  user = root
mail_home = /srv/maildirs/%d/%u
mail_location = maildir:~
ssl_cert = </etc/ssl/private/server.crt
ssl_key = </etc/ssl/private/server.key
```

(2)新建文件/etc/dovecot/dovecot-sql.conf

新建文件/etc/dovecot/dovecot-sql.conf,添加如下内容:

```
driver = mysql
connect = host=localhost dbname=postfix_db user=postfix_user password=blademaster5
# The new name for MD5 is MD5-CRYPT so you might need to change this depending on version
default_pass_scheme = MD5-CRYPT
# Get the mailbox (下面配置项是一整行)
user_query = SELECT '/srv/maildirs/%d/%u' as home, 'maildir:/srv/maildirs/%d/%u' as mail, concat('dirsize:storage=', quota) AS quota FROM mailbox WHERE username = '%u' AND active = '1'
# Get the password (下面配置项是一整行)
password_query = SELECT username as user, password, '/srv/maildirs/%d/%u' as userdb_home, 'maildir:/srv/maildirs/%d/%u' as userdb_mail FROM mailbox WHERE username = '%u' AND active = '1'
# If using client certificates for authentication, comment the above and uncomment the following
#password_query = SELECT null AS password, '%u' AS user
```

(3)编辑/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

在 10-mail.conf 文件结尾添加:

```
mail_uid = 303
mail_gid = 303
first_valid_uid = 300
last_valid_uid = 0
```

Roundcube 使用 Dovecot 认证时, Dovecot 默认的 first valid uid 是 500,

而 vmail 的 uid 是 303, 会导致后面 Roundcube 无法登录,

所以必须配置/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf。

5、启动各个服务进程

以上配置完成后,就可以启动邮件服务器各个后台进程:

```
systemctl enable apache2
systemctl enable postfix
systemctl enable dovecot
systemctl restart apache2
systemctl restart postfix
systemctl restart dovecot
```

6、配置 PostfixAdmin

PostfixAdmin 安装目录在: /srv/www/htdocs/postfixadmin/。

逐一查询编辑 config.inc.php 内容:

```
$CONF['configured'] = true;

$CONF['default_language'] = 'cn';

$CONF['domain_path'] = 'YES';

$CONF['domain_in_mailbox'] = 'YES';

$CONF['database_type'] = 'mysql';

$CONF['database_host'] = 'localhost';

$CONF['database_user'] = 'postfix_user';

$CONF['database_password'] = 'blademaster5';

$CONF['database_name'] = 'postfix_db';
```

在浏览器访问 postfixadmin 初次配置网址:

http://127.0.0.1/postfixadmin/setup.php

如下图所示: (如果 php5-imap 装了后还提示找不到 php5-imap, 那么重启 apache2 服务)
Postfix Admin Setup Checker

Running software:

- PHP version 5.3.17
- Apache/2.2.22 (Linux/SUSE)

Checking for dependencies:

- . Magic Quotes: Disabled OK
- . Depends on: presence config.inc.php OK
- . Checking \$CONF['configured'] OK
- Depends on: MySQL 3.23, 4.0 OK
- . Depends on: MySQL 4.1 OK (change the database_type to 'mysqli' in config.inc.php!!)
- Testing database connection OK mysql://postfix_user:xxxxx@localhost/postfix_db
- . Depends on: session OK
- . Depends on: pcre OK
- . Depends on: multibyte string OK
- . Depends on: IMAP functions OK

Everything seems fine... attempting to create/update database structure

Database is up to date

	Change setup password
Setup password	
Setup password (again)	
	Generate password hash

Since version 2.3 there is no requirement to delete setup.php!

一切 OK,就可以设置 Setup password,填写明文密码,再点击 Generate password hash,得到 hash 值,填写到 config.inc.php 文件里的配置项: \$CONF['setup_password']

\$CONF['setup_password'] = '刚才生成的 hash 值';

然后就可以继续在

http://127.0.0.1/postfixadmin/setup.php

设置管理员用户名和密码:

Everything seems fine... attempting to create/update database structure

Database is up to date

	Create superadmin ac	count
Setup password		Lost password?
管理员:		邮件地址
密码:		
密码 (验证):		
	新增	

增加成功会提示:"新增管理员成功! (winland@mail.iloveliuqing.cn)"。 然后就可以从登录页面进入邮件服务器管理界面:

http://127.0.0.1/postfixadmin/login.php



管理员清单 域名清单 虚拟用户清单 Fetch Email 发送邮件 修改密码 备份 查看日志 退出 概览 显示你的邮件别名和邮箱. 你可以在这儿进行编辑/删除操作. 新建别名 在您的域中新建一个别名. 新建邮箱 在您的域中新建一个邮箱. 发送邮件 发一封邮件到你新建的一个邮箱中. 修改密码 修改你的管理员密码. 查看日志 查看日志文件. 退出系统

Postfix Admin 2.3.6 | Logged as winland@mail.iloveliuqing.cn | 检查新版本 | Return to change-this-to-your.domain.tld

注意到右下角 "change-this-to-your.domain.tld",这个是 config.inc.php 文件中的,把这个全部替换成自己的邮件服务器域名即可。

添加新的虚拟邮箱域:域名清单——》新建域,



管理员清单	域名清单	虚拟用户清单	Fetch Email	发送邮件	修改密码	备份	查看日志	退出
					新建域			
	t	或名:	mail.ilo	veliuqing.c	n			
	3	描述:	mail se	rver				
	5	引名数:	300				-1 = 禁用	0= 无限制
	É	邮箱数:	300				-1 = 禁用	0= 无限制
	t	曾加默认别名:						
	í	备份邮件服务器:						
					新增			

新建邮箱用户:虚拟用户清单——》新建邮箱,

管理员清单	域名清单	虚拟用户清单	Fetch Email	发送邮件	修改密码	备份	postf 查看日志	X.ad m 退出	
			d	②拟用户清单	i				
				在你的域中	新建一个本	地邮箱.			
	j	用户名:	winland			@ r	mail.iloveli	uqing.cn ▼	mail serv
	ş	密码:	•••••			POP	3/IMAP 密码	3	
	Ş	密码 (再次输入):	•••••						
	1	名字:	Winland C). Yang		全名			
	,	舌动:	•						
	ă	新建邮箱:	✓						
				ţ	曾加邮箱				

7、配置 Roundcube

测试 Roundcube 时发现必须关闭 php 的 suhosin.session.encrypt 选项。

(1) 编辑 php5 配置文件

首先编辑/etc/php5/cli/php.ini ,在 [MSSQL] 上面添加一行:

suhosin.session.encrypt=Off

然后编辑/etc/php5/apache2/php.ini ,也是在 [MSSQL]上面添加一行:

suhosin.session.encrypt=Off

重启 apache2 服务。

(2) 编辑主配置文件 main.inc.php

编辑/etc/roundcubemail/main.inc.php 文件中两个配置项为:

```
$rcmail_config['enable_installer'] = true;
$rcmail_config['support_url'] = 'http://iloveliuqing.cn/';
```

(3)编辑数据库连接文件 db.inc.php

首先为 roundcube 新建单独的数据库和用户。

执行登录数据库命令:

mysql -u root -p

输入密码, 登录数据库成功后再执行 SQL 命令:

CREATE SCHEMA `roundcube_db` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

 ${\it CREATE\ USER\ 'roundcube_user'@'localhost'\ IDENTIFIED\ BY'blademaster5';}$

GRANT ALL ON `roundcube_db`.* TO `roundcube_user`@`localhost`;

上面 SQL 命令创建数据库 roundcube_db,数据库用户 roundcube_user,密码 blademaster5。创建完后可以退出数据库,重新用 roundcube_user 登录数据库试试。

其次,编辑数据库连接文件 db.inc.php,原配置项

\$rcmail_config['db_dsnw'] = 'mysql://roundcube:pass@localhost/roundcubemail';

修改为

(4) 进入 roundcube 安装页面

http://127.0.0.1/roundcube/installer/

Check which of the supported extensions are installed. At least one of them is required.

MySQL: **OK** MySQLi: **OK**

PostgreSQL: NOT AVAILABLE (Not installed)

SQLite (v2): OK

Check for required 3rd party libs

This also checks if the include path is set correctly.

PEAR: OK MDB2: OK Net_SMTP: OK Net_IDNA2: OK Mail_mime: OK

Checking php.ini/.htaccess settings

The following settings are required to run Roundcube:

file_uploads: OK session.auto_start: OK

zend.ze1_compatibility_mode: OK
mbstring.func_overload: OK
suhosin.session.encrypt: OK
magic_quotes_runtime: OK
magic_quotes_sybase: OK

date.timezone: OK

The following settings are optional and recommended:

allow_url_fopen: OK

NEXT

点击 NEXT,

Roundcube Webmail Installer

Check environment	2. Create config	3. Test config	
Check config files			
main.inc.php: OK db.inc.php: OK			
Check if directories are w	ritable/		
Roundcube may need to write/	save files into these dire	ectories	
temp/: OK logs/: OK			
Check DB config			
DSN (write): OK DB Schema: NOT OK (Datal	pase not initialized)		
Initialize database			
Test SMTP config			
Server: PHP mail() Port: 25			
Sender			
Recipient			

点击中间的 Initialize database,等一会,看到一切 OK:

Roundcube Webmail Installer


	1. Check environment 2. Cr	reate config	3. Test config
	Check config files		
	main.inc.php: OK db.inc.php: OK		
	Check if directories are writable		
	Roundcube may need to write/save files i	into these direc	ctories
	temp/: OK logs/: OK		
	Check DB config		
	DSN (write): OK DB Schema: OK DB Write: OK DB Time: OK		
	Test SMTP config		
	Server: PHP mail() Port: 25		
	Sender		
	Recipient		
	Send test mail		
可以在这个页面测证	式发送和接收邮件:		
Test SMTP config	g	Test IMAI	config
Server: PHP mail()		Server	mail.iloveliuqing.cn
Port: 25		Port	143
Trying to send emai SMTP send: OK	l	Username	winland@mail.iloveliuqing.
	S	Password	
	@mail.iloveliuqing.	Connecting	to mail.iloveliuqing.cn
Recipient winland@]]mail.iloveliuqing.		ect: OK (SORT capability: y
Send test mail		Check lo	gin

测试正确后,把/srv/www/roundcubemail/目录下的子文件夹 installer 删掉,或者把 installer 文件夹名字改成乌漆嘛糟的名字。

(5) 进入 roundcube 普通用户界面 http://127.0.0.1/roundcube/



注意用户名是邮箱全名,要带前面设定的虚拟邮箱域,比如 winland@mail.iloveliuqing.cn,服务器是真实邮件服务器的域名或 IP。登录成功后:



接下来收发邮件的事就比较无恼了。

可以向外网发送邮件,但由于没有公网 IP 和域名解析,收不到外面的邮件。

公网固定 IP 非常贵,所以自己搭建的邮件系统一般也就内部使用。



上面配置了一个安全版 SMTPS 发信,但是光 SMTPS 是不够的, 真正安全的收发信件还包括配置 POP3S、IMAPS,还有网页的 HTTPS 配置。

全配置好很费劲,所以推荐用自动化的邮件服务器配置工具 iRedMail.

http://www.iredmail.org/

iRedMail 在 openSUSE 下安装邮件服务器见:

http://www.iredmail.org/install_iredmail_on_opensuse.html