# I.8 Trabajos Prácticos

# Ejercicio 1

1. senoidal

```
x(t) = A \operatorname{sen}(\omega t + \varphi); \omega = 2\pi f
\underbrace{\operatorname{octave/seno.m}}_{\text{function } x = \text{ seno } (t, \operatorname{Am,fr,fi})}_{\text{n=length}(t); \\ \text{x=zeros}(1, n); \\ \text{for } k=1:n \\ \text{x(k)=Am*sin}((2*\operatorname{pi*fr})*t(k)+\operatorname{fi}); \\ \text{end} \\ \text{endfunction}}
\operatorname{para usarlo:}
> t=0:\operatorname{pi}/12:\operatorname{pi-pi}/12; \\ > x=\operatorname{seno}(t, 0.5, 1, 0); \\ > \operatorname{plot}(t, x);
2. \operatorname{sinc}
x(t) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen} x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}
```

octave/sinc.m

```
function x = sinc (t)
    n=length(t);
    x=zeros(1,n);
    for k=1:n
        if t(k)==0,
            x(k)=1;
        else
            x(k)=sin(t(k))/t(k);
        endif
    end
    endfunction

para usarlo:
> T=pi/12;
> t=-4*pi:T:4*pi-T;
> x=sinc(t);
> plot(t,x);
```

3. onda cuadrada

$$\begin{array}{lcl} x(t) & = & \left\{ \begin{array}{ll} 1, & t/T - \lfloor t/T \rfloor < c \\ -1, & t/T - \lfloor t/T \rfloor \geq c \end{array} \right., \\ & \text{donde } c = \! \text{ciclo de trabajo, } 0 < c < 1, \, \text{y } T = \! \text{per\'iodo.} \end{array}$$


octave/cuad.m

```
function x = cuad (t,pe,ct)
    n = length(t);
    u = t / pe;
    x = ones(1,n);
    for k=1:n
        if (u(k) - floor(u(k))) >= ct,
            x(k) = -1;
        endif
    end
    endfunction

para usarlo:
> t=0:1/10:3-1/10;
> x=cuad(t,2,0.3);
> plot(t,x);
```

4. onda triangular

$$x(t) = y(u(t)) = \begin{cases} \frac{u}{s}, & u \le s \\ \frac{2u-1}{2s-1}, & s < u < 1-s \\ \frac{u-1}{s}, & u \ge 1-s \end{cases}$$
 donde 
$$u = u(t) = \frac{t}{T} - \left\lfloor \frac{t}{T} \right\rfloor, \text{ y } 0 \le s \le \frac{1}{2}$$



ASK

```
octave/triang.m
```

```
function x = triang(t,pe,s)
      n = length(t);
      u = t / pe;
      x = ones(1,n);
      s/=2;
      for k=1:n
         dist=u(k) - floor(u(k));
         if (dist) < s,
            x(k) = dist/s;
         elseif (dist) > s,
            if (dist) < 1-s,
               x(k) = (1-2*dist)/(1-2*s);
            elseif (dist) > 1-s
               x(k) = (dist-1)/s;
               x(k) = -1;
            endif
         else
            x(k) = 1;
         endif
      end
   endfunction
para usarlo:
> t=0:1/10:3-1/10;
> x=triang(t,2,0.3);
> plot(t,x);
```

5. delta de Dirac

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}; n \in \mathbb{Z} \quad \text{\'o} \quad \delta(t) = \begin{cases} \infty & t = 0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases}; t \in \mathbb{R}$$

octave/delta.m

```
function x = delta(t)
  n = length(t);
   x = zeros(1,n);
   for k=1:n
      if t(k) == 0,
        x(k) = realmax;
      endif
   end
endfunction
```

6. ruido aleatorio

# octave/ruido.m

```
function x = ruido (t)
  x = rand(size(t));
endfunction
```

ASK

Realice las siguientes operaciones básicas sobre una señal senoidal: compresión, expansión, inversión, rectificación, cuantización en 8 niveles, traslaicón.

Si mi señal senoidal viene dada por  $x(t) = A \operatorname{sen}(\omega t + \varphi)$ , defino  $x_{\text{nueva}}(t) = x(\alpha t) = A \operatorname{sen}(\omega \alpha t + \varphi)$ . Entonces, si quiero

```
• comprimir la señal, hago \alpha > 1;
```

- expandir la señal, hago  $\alpha < 1$ ;
- invertirla, hago  $\alpha = -1$ .

Para rectificar la señal, hago  $x_{\text{nueva}}(t) = |x(t)| = A|\sin(\omega t + \varphi)|$ . En Octave, tengo los vectores t y x, donde t=dominio y x=rango. Para:

• comprimir, expandir, invertir la señal:

```
t=alfa*t;
```

• rectificarla:

```
x=abs(x);
```

• cuantizarla en n niveles:

octave/cuantizar.m


```
function y = cuantizar (x, n)
    i=length(x);
    amp=max(x)-min(x);
    dc=min(x)+amp/2;
    y=x-dc;
    y/=amp;
    y(1:i)=(floor((n-1)*y(1:i))+0.5)/(n-1);
    y*=amp;
    y+=dc;
endfunction
```


trasladarla:

t=t+d;

Discretice una señal senoidal con frecuencia 5Hz y duración 1seg. Utilice las siguientes frecuencias de muestreo: 1000, 100, 25, 10, 4, 2, 1 y 0,5 Hz. Grafique y analice el resultado en cada uno de los casos.

El dominio discreto es t=0:1/f:1-1/f; donde f=f frecuencia de mustreo. La señal la genero haciendo  $x=\sin(2*pi*5*t)$ ;.





Discretice una señal senoidal con frecuencia 4000Hz y duración 2seg., utilizando una frecuencia de muestreo de 129Hz. Grafique el resultado y estime la frecuencia de la onda sinusoidal que se observa en la figura. Analice y obtenga conclusiones.

```
t=0:1/129:1-1/129;
x=seno(t,1,4000,0);
plot(t,x);
```

La onda original tenía 4000Hz, sin embargo, en la figura se ve una onda de 0.5Hz. Esto se debe a que mi frecuencia de muestreo no es lo suficientemente alta, por lo que se produce el fenómeno que apreciamos aquí: el *aliasing*. Esto es porque una onda se confunde, o es un alias, con la original. Si yo no supiera de la onda original, ni me entero que esto pasó.

#### Ejercicio 5

Discretice una señal arbitraria con frecuencia de muestreo de 10Hz y sobremuestréela mediante distintos tipos de interpoladores a 4 veces la frecuencia de muestreo.

```
t=0:1/10:1-1/10;
x=sin(pi*t.^2)+sin(5*t.^2); #mi señal cualquiera a 10Hz
u=0:1/40:1-1/40;
y=interpol(x,1/10,u,1); #interpolada escalon a 40Hz
y=interpol(x,1/10,u,2); #interpolada lineal a 40Hz
y=interpol(x,1/10,u,3); #interpolada sinc a 40Hz
```

```
octave/interpol.m
   function y=interpol(x,T,t,I)
      m=length(t);
      n=length(x);
      y=zeros(1,length(t));
      for j=1:n
         for k=1:m
            if I==1,
               y(k) = y(k) + x(j)*Iescalon((t(k)-(j-1)*T)/T);
            elseif I==2,
               y(k) = y(k) + x(j)*Ilineal((t(k)-(j-1)*T)/T);
            elseif I==3,
               y(k) = y(k) + x(j)*Isinc((t(k)-(j-1)*T)/T);
            endif
         end
      end
   endfunction
```

# octave/Iescalon.m

```
function x=Iescalon(t)
      if round(100000*t) \ge 0 & round(100000*t) < 100000,
      else x=0;
      endif
   endfunction
{\it octave/Ilineal.m}
   function x=Ilineal(t)
      if abs(t) < 1,
         x = 1-abs(t);
      else x = 0;
      endif
   endfunction
octave/Isinc.m
   function x=Isinc(t)
      if t == 0,
         x=1;
      else
          x=sin(pi*t)/(pi*t);
```

# Ejercicio 6

endif endfunction

Fra Genere una señal compleja del tiempo y grafíquela en 3 dimensiones.



 $\bigcirc\hspace{-3pt}\backslash$  ¿Qué es una señal compleja del tiempo?

F Genere una señal aleatoria con distribución gaussiana y verifique su ergodicidad.

Como toda señal aleatoria de distribución gaussiana se caracteriza completamente por su media  $\overline{X}$  y su varianza  $\sigma^2$ , me basta con verificar esos parámetros para decidir la estacionariedad y ergodicidad o no de la señal.

### octave/ejI7.m

```
function ejI7
# Genero las muestras:
A=randn(100,100);
# Vectores con los params estadisticos
# de cada tiempo (c) y muestra (f):
med_t=zeros(1,100);
var_t=zeros(1,100);
med_m=zeros(1,100);
var_m=zeros(1,100);
# Calculo medias y varianzas entre
# las muestras en cada instante t:
for k=1:100
   med_t(k)=mean(A(1:100,k));
   var_t(k)=var(A(1:100,k));
end
# Ploteo los valores a ver si es estacionaria:
plot(1:100,med_t,";media en el instante t;",
   1:100, var_t, "; varianza en el instante t; ");
pause
# Calculo medias y varianzas
# a lo largo de cada muestra:
for k=1:100
   med_m(k)=mean(A(k,1:100));
   var_m(k)=var(A(k,1:100));
# Ploteo los valores a ver si es ergódica:
plot(1:100,med_m,";media en cada muestra;",
   1:100, var_m, "; varianza en cada muestra; ");
endfunction
```

Lea dos señales sonoras desde archivos (p. ej., en formato WAV) y luego súmelas. [...] Guarde el resultado en un archivo del mismo formato y oiga las tres señales.



n Scilab:

### scilab/sumaudio.sce

```
function sumaudio( in1, in2, out)
  // Leo los archivos de audio
  au1=wavread(in1);
  au2=wavread(in2);
  // Los sumo
  if length(au1) == length(au2),
      suma=au1+au2;
   elseif length(au1)>length(au2),
      suma=au1;
      suma(1:length(au2))=suma(1:length(au2))+au2;
   else
      suma=au2;
      suma(1:length(au1))=suma(1:length(au1))+au1;
   // Guardo el archivo nuevo
  wavwrite(suma,44100,out);
endfunction
```

### Ejercicio 9

🕼 Lea una señal sonora conocida y súmele un ruido aleatorio. Oiga el resultado y compare con la señal original.



en Scilab:

### scilab/sumaudioruido.sce

```
function sumaudioruido( in, out)
   // Leo el archivo de audio
   au1=wavread(in);
   // Le sumo ruido (rand(a) devuelve una
   // matriz de n aleatorios del temaño de a):
  suma=au1+rand(au1);
  wavwrite(suma,44100,out);
endfunction
```

🎏 Calcule la SNR y vuelva a ensuciar la señal con 0dB y 100dB...



Calcular la relación señal/ruido:

```
scilab/snr.sce
```

```
function x= snr( sig, noise)
   // Me fijo que tipo son los args:
   if typeof(sig) == 'constant' then
      senial=sig;
   elseif typeof(sig) == 'string' then
      senial=wavread(sig);
   else abort;
   if typeof(noise) == 'constant' then
      ruido=noise;
   elseif typeof(noise) == 'string' then
      ruido=wavread(noise);
   else abort;
   end
   // Calculo las potencias
   psenial=sum(senial.^2)/length(senial);
   pruido=sum(ruido.^2)/length(ruido);
   // Devuelvo la snr
   x = 10*log(senial/ruido);
endfunction
```

■ Ensuciar la señal:

### scilab/ensuciar.sce

```
function x=ensuciar(sig, snr)
   // Compruebo de que tipo es sig:
   if typeof(sig) == 'constant' then
      senial=sig;
   elseif typeof(sig) == 'string' then
      senial=wavread(sig);
   else abort;
   end
   // Calculo la potencia de la señal:
   psenial = sum(senial.^2)/length(senial);
   // Genero el ruido
   ruido = rand(senial);
   pruido = sum(ruido.^2)/length(ruido);
   // Ahora bien, pruido debe ser:
   // 10log(ps/pr)=snr => pr=ps/10^(snr/10)
   pr = psenial/(10^(snr/10));
   // pruido=c*pr => pr=pruido/c
                  => pr=pot(ruido/sqrt(c));
   c=pruido/pr;
   ruido = ruido / sqrt(c);
   // Ahora si, tengo la snr requerida:
   x = senial + ruido;
endfunction
```

Utilice una señal sonora conocida y multiplique cada uno de sus elementos por una constante. Oiga el resultado y compare con la señal original.



n Scilab:

### scilab/multiplic.sce

```
function x=multiplic(sig, const)
  // Compruebo de que tipo es sig:
   if typeof(sig) == 'constant' then
      senial=sig;
   elseif typeof(sig) == 'string' then
      senial=wavread(sig);
   else abort;
   end
  x=senial*const;
endfunction
```

# Ejercicio 12

 Utilice una señal sonora conocida y multiplique cada uno de sus elementos por una recta decreciente que tenga valor 1 en el primer elemento y 0 en el último. Oiga el resultado y compare con la señal original.



n Scilab:

# scilab/multiplicrect.sce

```
function x=multiplicrect(sig)
  // Compruebo de que tipo es sig:
   if typeof(sig) == 'constant' then
      senial=sig;
   elseif typeof(sig) == 'string' then
      senial=wavread(sig);
   else abort;
  for k=1:length(senial)
      senial(k)=senial(k).*(1-(k/length(senial)));
   end
  x=senial;
endfunction
```