

1.1 Interpelări - GetVehicleBorderCrossings

GetVehicleBorderCrossings			
Semnătură	SOAP: GetVehicleBorderCrossings(RegistrationNumber: string,From: Date,To: Date): BorderCrossings		
Descriere	Interpelarea "GetVehicleBorderCrossings" returnează istoricul traversării frontierei de stat a Republicii Moldova a vehiculului (unității de transport) identificat în baza numărului de înmatriculare, pentru perioada indicată		
Nume	Tip	Obligatoriu	Descriere
Parametri de intrare (BODY)			
RegistrationNumber	string	Da	Numărul de înmatriculare al vehiculului (unității de transport)
From	Date	Da	Începutul perioadei
To	Date	Da	Sfârșitul perioadei
Parametri de intrare (HEADER)			
CallingUser	string(13, 13)	Da	Numărul de identificare (IDNP) al utilizatorului sau identificatorul (ID-ul) sistemului care procesează datele cu caracter personal
CallingEntity	string(13, 13)	Da	Numărul de identificare (IDNO) al persoanei juridice din care face parte utilizatorul care procesează datele cu caracter personal, sau care gestionează sistemul informațional
CallBasis	string(256)	Da	Temeiul legal al apelului
CallReason	string(512)	Da	Scopul legal al apelului
Parametrii de ieșire (BODY)			
BorderCrossings	BorderCrossings	Nu	Date despre traversarea frontierei

1.2 Structuri de date

Proprietate	Tip	Obligatoriu	Descriere
<u>Parametrii de ieșire (BODY) / BorderCrossings</u>			
BorderCrossings	BorderCrossings[]	Da	Traversarea frontierei

Proprietate	Tip	Obligatoriu	Descriere
Parametrii de ieșire (BODY) / BorderCrossings / BorderCrossings			
Date	Date	Da	Data traversării frontierei de stat
Direction	string	Da	Direcția de deplasare a vehiculului (unității de transport): INTRARE – intrare în Republica Moldova, IESIRE – ieșire din Republica Moldova
Point	string	Da	Denumirea punctului de trecere al frontierei de stat a Republiei Moldova
Airway	string	Nu	Denumirea rutei aeriene
Person	Person	Da	Datele de identificare a persoanei fizice
Vehicle	Vehicle	Da	Datele de identificare a vehiculului
Parametrii de ieșire (BODY) / BorderCrossings / BorderCrossings / Person			
GivenName	string	Da	Prenumele persoanei. Un nume dat sau mai multe nume date care identifică o persoană din cadrul unei familii. Acestea sunt date unei persoane de către părintii săi la naștere sau pot fi recunoscute legal ca „numele persoanei” printr-un proces formal. De exemplu, prenumele pentru lordache Eliza Andrei este „Eliza”. În Republica Moldova, prenumele persoanei mai poate fi identificat în sistemele de administrare a datelor astfel: “FirstName”
FamilyName	string	Da	Numele de familie al persoanei. Un nume care este de obicei împărtășit de membrii unei familii. De exemplu, numele de familie pentru lordache Eliza

Proprietate	Tip	Obligatoriu	Descriere
			Andrei este „lordache”. În Republica Moldova, numele de familie a persoanei mai poate fi identificat în sistemele de administrare a datelor astfel: "LastName"
DateOfBirth	Date	Da	Data nașterii persoanei. Formatul yyyy-mm-dd (yyyy - anul ca număr din patru cifre, mm-lună ca număr de la 01 la 12, dd-zia lunii ca număr de la 01 la 31). În Republica Moldova, formatul acestui activ semantic mai poate fi identificat în sistemele de administrare a datelor astfel dd-mm-yyyy (dd-zi, mm-lună, yyyy - an)
IDNP	string(13)	Da	Numărul unic de identificare al persoanei (IDNP). Poate lipsi, în cazul persoanelor care au renunțat la IDNP
PassportNumber	string	Da	Numărul documentului de călătorie al persoanei fizice
Citizenship	string	Da	Cetățenia persoanei fizice
IsDriver	boolean	Da	Indică statutul de șofer al persoanei fizice în vehicul: true – statut de șofer, false – statut de pasager
Parametrii de ieșire (BODY) / BorderCrossings / BorderCrossings / Vehicle			
RegistrationNumber	string	Nu	Numărul de înmatriculare al vehiculului
Make	string	Nu	Marca vehiculului
Model	string	Nu	Modelul vehiculului