你管这破玩意叫网络

脚本之家 2024-03-10 17:01 江苏

以下文章来源于无聊的闪客,作者闪客

你是一台电脑, 你的名字叫 A

很久很久之前, 你不与任何其他电脑相连接, 孤苦伶仃。




直到有一天,你希望与另一台电脑 B 建立通信,于是你们各开了一个网口,用一根**网线**连接了起来。



用一根网线连接起来怎么就能"通信"了呢?我可以给你讲 IO、讲中断、讲缓冲区,但这不是研究网络时该关心的问题。


如果你纠结,要么去研究一下操作系统是如何处理网络 IO 的,要么去研究一下包是如何被 网卡转换成电信号发送出去的,要么就仅仅把它当做电脑里有个小人在**开枪**吧~




反正, 你们就是连起来了, 并且可以通信。




有一天,一个新伙伴 C 加入了,但聪明的你们很快发现,可以每个人开**两个网口**,用一共**三根网线**,彼此相连。




随着越来越多的人加入,你发现身上开的网口实在太多了,而且网线密密麻麻,混乱不堪。 (而实际上一台电脑根本开不了这么多网口,所以这种连线只在理论上可行,所以连不上的 我就用红色虚线表示了,就是这么严谨哈哈~)



于是你们发明了一个中间设备,你们将网线都插到这个设备上,由这个设备做转发,就可以彼此之间通信了,本质上和原来一样,只不过网口的数量和网线的数量减少了,不再那么混乱。



你给它取名叫**集线器**,它仅仅是无脑将电信号**转发到所有出口(广播)**,不做任何处理,你觉得它是没有智商的,因此把人家定性在了**物理层**。



由于转发到了所有出口,那 BCDE 四台机器怎么知道数据包是不是发给自己的呢?

首先,你要给所有的连接到集线器的设备,都起个名字。原来你们叫 ABCD,但现在需要一个更专业的,**全局唯一**的名字作为标识,你把这个更高端的名字称为 **MAC 地址**。


这样,A 在发送数据包给 B 时,只要在头部拼接一个这样结构的数据,就可以了。

源mac: aa-aa-aa-aa-aa 目标mac: bb-bb-bb-bb-bb

数据包

B 在收到数据包后,根据头部的目标 MAC 地址信息,判断这个数据包的确是发给自己的,于是便**收下**。


其他的 CDE 收到数据包后,根据头部的目标 MAC 地址信息,判断这个数据包并不是发给自己的,于是便**丢弃**。




虽然集线器使整个布局干净不少,但原来我只要发给电脑 B 的消息,现在却要发给连接到集线器中的所有电脑,这样既不安全,又不节省网络资源。

第二层

如果把这个集线器弄得更智能一些,只发给目标 MAC 地址指向的那台电脑,就好了。



虽然只比集线器多了这一点点区别,但看起来似乎有智能了,你把这东西叫做**交换机**。也正因为这一点点智能,你把它放在了另一个层级,**数据链路层**。



如上图所示, 你是这样设计的。

交换机内部维护一张 **MAC 地址表**,记录着每一个 MAC 地址的设备,连接在其哪一个端口上。

MAC 地址	端口
bb-bb-bb-bb-bb	1
cc-cc-cc-cc	3

MAC 地址	端口
aa-aa-aa-aa-aa	4
dd-dd-dd-dd-dd	5

假如你仍然要发给 B 一个数据包,构造了如下的数据结构从网口出去。

源mac: aa-aa-aa-aa-aa 目标mac: bb-bb-bb-bb-bb

数据包

到达交换机时,交换机内部通过自己维护的 MAC 地址表,发现**目标机器 B 的 MAC 地址** bb-bb-bb-bb-bb 映射到了端口 1 上,于是把数据从 1 号端口发给了 B,完事~

你给这个通过这样传输方式而组成的小范围的网络,叫做**以太网**。

当然最开始的时候, MAC 地址表是空的, 是怎么逐步建立起来的呢?

假如在 MAC 地址表为空是, 你给 B 发送了如下数据

源mac: aa-aa-aa-aa-aa 目标mac: bb-bb-bb-bb-bb

数据包

由于这个包从端口 4 进入的交换机,所以此时交换机就可以在 MAC地址表记录第一条数据:

MAC: aa-aa-aa-aa-aa

端口: 4


交换机看目标 MAC 地址(bb-bb-bb-bb-bb-bb) 在地址表中并没有映射关系,于是将此包发给了**所有端口**,也即发给了所有机器。

之后,只有机器 B 收到了确实是发给自己的包,于是做出了**响应**,响应数据从端口 1 进入交换机,于是交换机此时在地址表中更新了第二条数据:

MAC: bb-bb-bb-bb-bb

端口: 1


过程如下



经过该网络中的机器不断地通信,交换机最终将 MAC 地址表建立完毕~



随着机器数量越多,交换机的端口也不够了,但聪明的你发现,只要将多个交换机连接起来,这个问题就轻而易举搞定~



你完全不需要设计额外的东西,只需要按照之前的设计和规矩来,按照上述的接线方式即可完成所有电脑的互联,所以交换机设计的这种规则,真的很巧妙。你想想看为什么(比如 A 要发数据给 F)。

但是你要注意,上面那根<mark>红色</mark>的线,最终在 MAC 地址表中可不是一条记录呀,而是要把 EFGH 这四台机器与该端口(端口6)的映射全部记录在表中。

最终,两个交换机将分别记录 A~H 所有机器的映射记录。

左边的交换机

MAC 地址	端口
bb-bb-bb-bb-bb	1
cc-cc-cc-cc	3
aa-aa-aa-aa-aa	4
dd-dd-dd-dd-dd	5
ee-ee-ee-ee	6
ff-ff-ff-ff-ff	6
99-99-99-99	6
hh-hh-hh-hh	6

右边的交换机

MAC 地址	端口
bb-bb-bb-bb-bb	1
cc-cc-cc-cc	1
aa-aa-aa-aa-aa	1
dd-dd-dd-dd	1
ee-ee-ee-ee	2
ff-ff-ff-ff	3
99-99-99-99-99	4
hh-hh-hh-hh	6

这在只有8台电脑的时候还好,甚至在只有几百台电脑的时候,都还好,所以这种交换机的设计方式,已经足足支撑一阵子了。


但很遗憾, 人是贪婪的动物, 很快, 电脑的数量就发展到几千、几万、几十万。

交换机已经无法记录如此庞大的映射关系了。

此时你动了歪脑筋,你发现了问题的根本在于,连出去的那根<mark>红色的网线</mark>,后面不知道有多少个设备不断地连接进来,从而使得地址表越来越大。

那我可不可以让那根<mark>红色的网线</mark>,接入一个**新的设备**,这个设备就跟电脑一样有自己独立的 MAC 地址,而且同时还能帮我把数据包做一次**转发**呢?

这个设备就是**路由器**,它的功能就是,作为一台独立的拥有 MAC 地址的设备,并且可以帮我把数据包做一次转发,你把它定在了**网络层**。



注意,路由器的每一个端口,都有独立的 MAC 地址

好了,现在交换机的 MAC 地址表中,只需要多出一条 MAC 地址 ABAB 与其端口的映射关系,就可以成功把数据包转交给路由器了,这条搞定。

那如何做到,把发送给 C 和 D,甚至是把发送给 DEFGH.... 的数据包,统统先发送给路由器呢?

不难想到这样一个点子,假如电脑 C 和 D 的 MAC 地址拥有共同的前缀,比如分别是

C 的 MAC 地址: FFFF-FFFF-CCCC D 的 MAC 地址: FFFF-FFFF-DDDD 那我们就可以说,将目标 MAC 地址为 FFFF-FFFF-? 开头的, 统统先发送给路由器。

这样是否可行呢?答案是否定的。

我们先从现实中 MAC 地址的结构入手,MAC地址也叫物理地址、硬件地址,长度为 48 位,一般这样来表示

00-16-EA-AE-3C-40

它是由网络设备制造商生产时烧录在网卡的EPROM(一种闪存芯片,通常可以通过程序擦写)。其中**前 24 位 (00-16-EA) 代表网络硬件制造商的编号,后 24 位 (AE-3C-40)** 是该厂家自己分配的,一般表示系列号。只要不更改自己的 MAC 地址,MAC 地址在世界是唯一的。形象地说,MAC地址就如同身份证上的身份证号码,具有唯一性。

那如果你希望向上面那样表示将目标 MAC 地址为 **FFFF-FFF-? 开头的**,统一从路由器出去发给某一群设备(后面会提到这其实是子网的概念),那你就需要要求某一子网下统统买一个厂商制造的设备,要么你就需要要求厂商在生产网络设备烧录 MAC 地址时,提前按照你规划好的子网结构来定 MAC 地址,并且日后这个网络的结构都不能轻易改变。

这显然是不现实的。

于是你发明了一个新的地址,给每一台机器一个 32 位的编号,如:

110000001010100000000000000000001

你觉得有些不清晰,于是把它分成四个部分,中间用点相连。

11000000.10101000.00000000.00000001

你还觉得不清晰,于是把它转换成 10 进制。

192.168.0.1

最后你给了这个地址一个响亮的名字,**IP 地址**。现在每一台电脑,同时有自己的 MAC 地址,又有自己的 IP 地址,只不过 IP 地址是**软件层面**上的,可以随时修改,MAC 地址一般是无法修改的。

这样一个可以随时修改的 IP 地址,就可以根据你规划的网络拓扑结构,来调整了。



MAC: aa-aa-aa-aa-aa IP: 192.168.0.1



MAC: bb-bb-bb-bb-bb IP: 192.168.0.2



MAC: cc-cc-cc-cc-cc IP: 192.168.0.3




MAC: dd-dd-dd-dd-dd IP: 192.168.0.4

如上图所示,假如我想要发送数据包给 ABCD 其中一台设备,不论哪一台,我都可以这样描述,"将 IP 地址为 192.168.0 开头的全部发送给到路由器,之后再怎么转发,交给它!",巧妙吧。

那交给路由器之后,路由器又是怎么把数据包准确转发给指定设备的呢?


别急我们慢慢来。

我们先给上面的组网方式中的每一台设备,加上自己的 IP 地址




现在两个设备之间传输,除了加上数据链路层的头部之外,还要再增加一个网络层的头部。

假如 A 给 B 发送数据,由于它们直接连着交换机,所以 A 直接发出如下数据包即可,其实 网络层没有体现出作用。




但假如 A 给 C 发送数据, A 就需要先转交给路由器, 然后再由路由器转交给 C。由于最底层的传输仍然需要依赖以太网, 所以数据包是分成两段的。

A~路由器这段的包如下:



路由器到 C 这段的包如下:



好了,上面说的两种情况(A->B, A->C),相信细心的读者应该会有不少疑问,下面我们一个个来展开。

A 给 C 发数据包, 怎么知道是否要通过路由器转发呢?

答案:子网

如果源 IP 与目的 IP 处于一个子网,直接将包通过交换机发出去。

如果源 IP 与目的 IP 不处于一个子网,就交给路由器去处理。

好, 那现在只需要解决, 什么叫处于一个子网就好了。

- 192.168.0.1 和 192.168.0.2 处于同一个子网
- 192.168.0.1 和 192.168.1.1 处于不同子网

这两个是我们人为规定的,即我们想表示,对于 192.168.0.1 来说:

192.168.0.xxx 开头的,就算是在一个子网,否则就是在不同的子网。

那对于计算机来说,怎么表达这个意思呢?于是人们发明了**子网掩码**的概念

假如某台机器的子网掩码定为 255.255.255.0

这表示,将源 IP 与目的 IP 分别同这个子网掩码进行**与运算,相等则是在一个子网,不相等就是在不同子网**,就这么简单。


A电脑: 192.168.0.1 & 255.255.255.0 = 192.168.0.0

B电脑: 192.168.0.2 & 255.255.255.0 = 192.168.0.0

• **C电脑**: 192.168.1.1 & 255.255.255.0 = 192.168.1.0

• **D电脑**: 192.168.1.2 & 255.255.255.0 = 192.168.1.0

那么 A 与 B 在同一个子网,C 与 D 在同一个子网,但是 A 与 C 就不在同一个子网,与 D 也不在同一个子网,以此类推。



所以如果 A 给 C 发消息,A 和 C 的 IP 地址分别 & A 机器配置的子网掩码,发现不相等,则 A 认为 C 和自己不在同一个子网,于是把包发给路由器,就不管了,**之后怎么转发,A 不关心**。

A 如何知道,哪个设备是路由器?


答案: 在 A 上要设置默认网关

上一步 A 通过是否与 C 在同一个子网内,判断出自己应该把包发给路由器,那路由器的 IP 是多少呢?

其实说发给路由器不准确,应该说 A 会把包发给**默认网关**。

对 A 来说,A 只能**直接**把包发给同处于一个子网下的某个 IP 上,所以发给路由器还是发给某个电脑,对 A 来说也不关心,只要这个设备有个 IP 地址就行。

所以**默认网关,就是 A 在自己电脑里配置的一个 IP 地址**,以便在发给不同子网的机器时,发给这个 IP 地址。



子网1: 192.168.0.x

子网2: 192.168.1.x

仅此而已!

路由器如何知道C在哪里?

答案: 路由表

现在 A 要给 C 发数据包,已经可以成功发到路由器这里了,最后一个问题就是,**路由器怎么知道,收到的这个数据包,该从自己的哪个端口出去**,才能直接(或间接)地最终到达目的地 C 呢。

路由器收到的数据包有目的 IP 也就是 C 的 IP 地址,需要转化成从自己的哪个端口出去,很容易想到,应该有个表,就像 MAC 地址表一样。

这个表就叫**路由表**。

至于这个路由表是怎么出来的,有很多路由算法,本文不展开,因为我也不会哈哈~

不同于 MAC 地址表的是,路由表并不是一对一这种明确关系,我们下面看一个路由表的结构。


目的地址	子网掩码	下一跳	端口
192.168.0.0	255.255.255.0		0
192.168.0.254	255.255.255		0
192.168.1.0	255.255.255.0		1
192.168.1.254	255.255.255		1

我们学习一种新的表示方法,由于子网掩码其实就表示前多少位表示子网的网段,所以如 192.168.0.0 (255.255.255.0) 也可以简写为 192.168.0.0/24

目的地址	下一跳	端口
192.168.0.0/24		0
192.168.0.254/32		0
192.168.1.0/24		1
192.168.1.254/32		1

这就很好理解了,路由表就表示,**192.168.0.xxx 这个子网下的,都转发到 0 号端口,192.168.1.xxx 这个子网下的,都转发到 1 号端口**。下一跳列还没有值,我们先不管

配合着结构图来看(这里把子网掩码和默认网关都补齐了)图中&笔误,结果应该是.0



刚才说的都是 IP 层,但发送数据包的数据链路层需要知道 MAC 地址,可是我只知道 IP 地址该怎么办呢?

答案: arp

假如你(A)此时**不知道**你同伴 B 的 MAC 地址(现实中就是不知道的,刚刚我们只是假设已知),你只知道它的 IP 地址,你该怎么把数据包准确传给 B 呢?

答案很简单,在网络层,**我需要把 IP 地址对应的 MAC 地址找到**,也就是通过某种方式, 找到 **192.168.0.2** 对应的 MAC 地址 **BBBB**。

这种方式就是 arp 协议,同时电脑 A 和 B 里面也会有一张 arp 缓存表,表中记录着 IP 与 MAC 地址的对应关系。

IP 地址	MAC 地址
192.168.0.2	BBBB

一开始的时候这个表是**空的**,电脑 A 为了知道电脑 B (192.168.0.2) 的 MAC 地址,将会**广播**一条 arp 请求,B 收到请求后,带上自己的 MAC 地址给 A 一个**响应**。此时 A 便更新了自己的 arp 表。

这样通过大家不断广播 arp 请求, 最终所有电脑里面都将 arp 缓存表更新完整。

好了, 总结一下, 到目前为止就几条规则

从各个节点的视角来看

电脑视角:

- 首先我要知道我的 IP 以及对方的 IP
- 通过子网掩码判断我们是否在同一个子网
- 在同一个子网就通过 arp 获取对方 mac 地址直接扔出去
- 不在同一个子网就通过 arp 获取默认网关的 mac 地址直接扔出去

交换机视角:

- 我收到的数据包必须有目标 MAC 地址
- 通过 MAC 地址表查映射关系
- 查到了就按照映射关系从我的指定端口发出去
- 查不到就所有端口都发出去

路由器视角:

- 我收到的数据包必须有目标 IP 地址
- 通过路由表查映射关系
- 查到了就按照映射关系从我的指定端口发出去(不在任何一个子网范围,走其路由器的默认网关也是查到了)
- 查不到则返回一个路由不可达的数据包

如果你嗅觉足够敏锐,你应该可以感受到下面这句话:

网络层(IP协议)本身没有传输包的功能,包的实际传输是委托给数据链路层(以太网中的交换机)来实现的。

涉及到的三张表分别是

- 交换机中有 MAC 地址表用于映射 MAC 地址和它的端口
- 路由器中有**路由表**用于映射 IP 地址(段)和它的端口
- 电脑和路由器中都有 arp 缓存表用于缓存 IP 和 MAC 地址的映射关系

这三张表是怎么来的


- MAC 地址表是通过以太网内各节点之间不断通过交换机通信,不断完善起来的。
- 路由表是各种路由算法 + 人工配置逐步完善起来的。

• arp 缓存表是不断通过 arp 协议的请求逐步完善起来的。

知道了以上这些,目前网络上两个节点是如何发送数据包的这个过程,就完全可以解释通了!



那接下来我们 趁热打铁 一下,请做好 战斗 准备!




这时路由器 1 连接了路由器 2, 所以其路由表有了下一条地址这一个概念, 所以它的路由表就变成了这个样子。如果匹配到了有下一跳地址的一项, 则需要再次匹配, 找到其端口, 并找到下一跳 IP 的 MAC 地址。

也就是说找来找去,最终必须能映射到一个端口号,然后从这个端口号把数据包发出去。


目的地址	下一跳	端口
192.168.0.0/24		0
192.168.0.254/32		0
192.168.1.0/24		1
192.168.1.254/32		1
192.168.2.0/24	192.168.100.5	
192.168.100.0/24		2
192.168.100.4/32		2

这时如果 A 给 F 发送一个数据包,能不能通呢?如果通的话整个过程是怎样的呢?




思考一分钟...

详细过程动画描述:



详细过程文字描述:

- **1.** 首先 A (192.168.0.1) 通过子网掩码 (255.255.255.0) 计算出自己与 F (192.168.2.2) 并不在同一个子网内,于是决定发送给默认网关 (192.168.0.254)
- 2. A 通过 ARP 找到 默认网关 192.168.0.254 的 MAC 地址。
- **3.** A 将源 MAC 地址(AAAA)与网关 MAC 地址(ABAB)封装在数据链路层头部,又将源 IP 地址(192.168.0.1)和目的 IP 地址(192.168.2.2)(注意这里干万不要以为填写的是默认网关的 IP 地址,从始至终这个数据包的两个 IP 地址都是不变的,只有 MAC 地址在不断变化)封装在网络层头部,然后发包




- 4. 交换机 1 收到数据包后,发现目标 MAC 地址是 ABAB,转发给路由器1
- **5.** 数据包来到了路由器 1,发现其目标 IP 地址是 192.168.2.2,查看其路由表,发现了下一跳的地址是 192.168.100.5
- **6.** 所以此时路由器 1 需要做两件事,第一件是再次匹配路由表,发现匹配到了端口为 2,于是将其封装到数据链路层,最后把包从 2 号口发出去。

- **7.** 此时路由器 2 收到了数据包,看到其目的地址是 192.168.2.2,查询其路由表,匹配到端口号为 1,准备从 1 号口把数据包送出去。
- **8.** 但此时路由器 2 需要知道 192.168.2.2 的 MAC 地址了,于是查看其 arp 缓存,找到其 MAC 地址为 FFFF,将其封装在数据链路层头部,并从 1 号端口把包发出去。
- **9.** 交换机 3 收到了数据包,发现目的 MAC 地址为 FFFF, 查询其 MAC 地址表,发现应该从其 6 号端口出去,于是从 6 号端口把数据包发出去。
- **10. F 最终收到了数据包!** 并且发现目的 MAC 地址就是自己,于是收下了这个包

更详细且精准的过程:

读到这相信大家已经很累了,理解上述过程基本上网络层以下的部分主流程就基本疏通了,如果你想要本过程更为专业的过程描述,可以在公众号"无聊的闪客"后台回复"网络",获得我模拟这个过程的 Cisco Packet Tracer 源文件。



每一步包的传输都会有各层的原始数据,以及专业的过程描述

At Device: 交换机 1 Source: A Destination: Broadcast		
In Layers		Out Layers
Layer7		Layer7
Layer6		Layer6
Layer5		Layer5
Layer4		Layer4
Layer3		Layer3
0000.AABB.AABB >> 0000.0000.AAAA ARP Packet Src. IP: 192.168.0.254, Dest. IP: 192.168.0.1		0000.AABB.AABB >> 0000.0000.AAAA ARP Packet Src. IP: 192.168.0.254, Dest. IP: 192.168.0.1
1 The frame source MAC address does not e	xist in	Layer 1: Port(s): FastEthernet0/1 the MAC table of Switch Switch adds a new
1. The frame source MAC address does not e. MAC entry to its table. 2. This is a unicast frame. Switch looks in its N		the MAC table of Switch. Switch adds a new


同时在此基础之上你也可以设计自己的网络拓扑结构,进行各种实验,来加深网络传输过程的理解。

你是不是以为到这里就结束了?

不,好戏才刚刚开始!


请休息一分钟, 我们继续战斗!

j经过刚刚的一番折腾,只要你知道另一位伙伴 B 的 IP 地址,且你们之间的网络是通的,无论多远,你都可以将一个数据包发送给你的伙伴 B



这就是物理层、数据链路层、网络层这三层所做的事情。

站在第四层的你,就可以不要脸地利用下三层所做的铺垫,随心所欲地发送数据,而不必担心找不到对方了。




虽然你此时还什么都没干,但你还是给自己这一层起了个响亮的名字,叫做**传输层。**


你本以为自己所在的第四层万事大吉,啥事没有,但很快问题就接踵而至。

问题来了


前三层协议只能把数据包从一个主机搬到另外一台主机,但是,到了目的地以后,数据包具体交给哪个**程序**(进程)呢?



所以,你需要把通信的进程区分开来,于是就给每个进程分配一个数字编号,你给它起了一个响亮的名字:**端口号**。



然后你在要发送的数据包上,增加了传输层的头部,源端口号与目标端口号。



OK,这样你将原本主机到主机的通信,升级为了进程和进程之间的通信。

你没有意识到, 你不知不觉实现了 UDP 协议!

(当然 UDP 协议中不光有源端口和目标端口,还有数据包长度和校验值,我们暂且略过)

就这样, 你用 UDP 协议无忧无虑地同 B 进行着通信, 一直没发生什么问题。



但很快, 你发现事情变得非常复杂......

由于网络的不可靠,数据包可能在半路丢失,而 A 和 B 却无法察觉。



对于丢包问题,只要解决两个事就好了。

第一个, A 怎么知道包丢了?

答案: 让 B 告诉 A

第二个, 丢了的包怎么办?

答案: 重传

于是你设计了如下方案,A 每发一个包,都必须收到来自 B 的**确认** (ACK) ,再发下一个,否则在一定时间内没有收到确认,就**重传**这个包。



你管它叫**停止等待协议**。只要按照这个协议来,虽然 A 无法保证 B 一定能收到包,但 A 能够确认 B 是否收到了包,收不到就重试,尽最大努力让这个通信过程变得可靠,于是你们现在的通信过程又有了一个新的特征,**可靠交付**。

效率问题


停止等待虽然能解决问题,但是效率太低了,A 原本可以在发完第一个数据包之后立刻开始 发第二个数据包,但由于停止等待协议,A 必须等数据包到达了 B ,且 B 的 ACK 包又回 到了 A,才可以继续发第二个数据包,这效率慢得可不是一点两点。

于是你对这个过程进行了改进,采用流水线的方式,不再傻傻地等。



但是网路是复杂的、不可靠的。

有的时候 A 发出去的数据包,分别走了不同的路由到达 B,可能无法保证和发送数据包时一样的顺序。



在流水线中有多个数据包和ACK包在乱序流动,他们之间对应关系就乱掉了。

难道还回到停止等待协议? A 每收到一个包的确认 (ACK) 再发下一个包,那就根本不存在顺序问题。应该有更好的办法!

A 在发送的数据包中增加一个**序号**(seq),同时 B 要在 ACK 包上增加一个**确认号** (ack),这样不但解决了停止等待协议的效率问题,也通过这样标序号的方式解决了顺序问题。



而 B 这个确认号意味深长: 比如 B 发了一个确认号为 ack = 3,它不仅仅表示 A 发送的序号为 2 的包收到了,还表示 2 之前的数据包都收到了。这种方式叫**累计确认**或**累计应答**。



注意,实际上 ack 的号是收到的最后一个数据包的序号 seq + 1,也就是告诉对方下一个应该发的序号是多少。但图中为了便于理解,ack 就表示收到的那个序号,不必纠结。

流量问题

有的时候, A 发送数据包的速度太快, 而 B 的接收能力不够, 但 B 却没有告知 A 这个情况。



怎么解决呢?

很简单, B 告诉 A 自己的接收能力, A 根据 B 的接收能力, 相应控制自己的**发送速率**, 就好了。

B 怎么告诉 A 呢? B 跟 A 说"我很强"这三个字么? 那肯定不行,得有一个严谨的规范。

于是 B 决定,每次发送数据包给 A 时,顺带传过来一个值,叫**窗口大小** (win),这个值就表示 B 的**接收能力**。同理,每次 A 给 B 发包时也带上自己的窗口大小,表示 A 的接收能力。



B 告诉了 A 自己的窗口大小值, A 怎么利用它去做 A 这边发包的流量控制呢?

很简单,假如 B 给 A 传过来的窗口大小 win = 5, 那 A 根据这个值,把自己要发送的数据分成这么几类。



图片过于清晰,就不再文字解释了。

当 A 不断发送数据包时,**已发送的最后一个序号**就往右移动,直到碰到了窗口的上边界, 此时 A 就无法继续发包,达到了流量控制。



但是当 A 不断发包的同时,A 也会收到来自 B 的确认包,此时**整个窗口**会往右移动,因此上边界也往右移动,A 就能发更多的数据包了。



以上都是在窗口大小不变的情况下,而 B 在发给 A 的 ACK 包中,每一个都可以**重新设置** 一个新的窗口大小,如果 A 收到了一个新的窗口大小值,A 会随之调整。

如果 A 收到了比原窗口值更大的窗口大小,比如 win = 6,则 A 会直接将窗口上边界向右移动 1 个单位。



如果 A 收到了比原窗口值小的窗口大小,比如 win = 4,则 A 暂时不会改变窗口大小,更不会将窗口上边界向左移动,而是等着 ACK 的到来,不断将左边界向右移动,直到窗口大小值收缩到新大小为止。



OK, 终于将流量控制问题解决得差不多了, 你看着上面一个个小动图, 给这个窗口起了一个更生动的名字, **滑动窗口。**

拥塞问题


但有的时候,不是 B 的接受能力不够,而是网络不太好,造成了**网络拥塞。**



拥塞控制与流量控制有些像,但流量控制是受 B 的接收能力影响,而拥塞控制是受**网络环境**的影响。

拥塞控制的解决办法依然是通过设置一定的窗口大小,只不过,流量控制的窗口大小是 B 直接告诉 A 的,而拥塞控制的窗口大小按理说就应该是网络环境主动告诉 A。

但网络环境怎么可能主动告诉 A 呢? 只能 A 单方面通过**试探**,不断感知网络环境的好坏,进而确定自己的拥塞窗口的大小。



拥塞窗口大小的计算有很多复杂的算法,就不在本文中展开了,假如**拥塞窗口的大小为cwnd**,上一部分流量控制的**滑动窗口的大小为rwnd**,那么窗口的右边界受这两个值共同的影响,需要取它俩的最小值。

窗口大小 = min(cwnd, rwnd)

含义很容易理解,当 B 的接受能力比较差时,即使网络非常通畅,A 也需要根据 B 的接收能力限制自己的发送窗口。当网络环境比较差时,即使 B 有很强的接收能力,A 也要根据网络的拥塞情况来限制自己的发送窗口。正所谓受其**短板**的影响嘛~

连接问题

有的时候, B 主机的相应进程还没有准备好或是挂掉了, A 就开始发送数据包, 导致了浪费。



这个问题在于, A 在跟 B 通信之前, 没有事先确认 B 是否已经准备好, 就开始发了一连串的信息。就好比你和另一个人打电话, 你还没有"喂"一下确认对方有没有在听, 你就巴拉巴拉说了一堆。

这个问题该怎么解决呢?

地球人都知道, **三次握手**嘛!

A: 我准备好了(SYN)

B: 我知道了(ACK), 我也准备好了(SYN)

A: 我知道了(ACK)



A与B各自在内存中维护着自己的状态变量,三次握手之后,双方的状态都变成了**连接已建立**(ESTABLISHED)。

虽然就只是发了三次数据包,并且在各自的内存中维护了状态变量,但这么说总觉得太 low,你看这个过程相当于双方建立连接的过程,于是你灵机一动,就叫它**面向连接**吧。

注意: 这个连接是虚拟的, 是由 A 和 B 这两个终端共同维护的, 在网络中的设备根本就不知道连接这回事儿!

但凡事有始就有终,有了建立连接的过程,就要考虑释放连接的过程,又是地球人都知道, **四次挥手**嘛!

A: 再见, 我要关闭了(FIN)

B: 我知道了(ACK)


给 B 一段时间把自己的事情处理完...

B: 再见, 我要关闭了(FIN)

A: 我知道了(ACK)



以上讲述的,就是 TCP 协议的核心思想,上面过程中需要传输的信息,就体现在 TCP 协议的头部,这里放上最常见的 TCP 协议头解读的图。



不知道你现在再看下面这句话,是否能理解:

TCP 是 面向连接的、可靠的、基于字节流的 传输层通信协议

面向连接、可靠,这两个词通过上面的讲述很容易理解,那什么叫做基于字节流呢? 很简单,TCP 在建立连接时,需要告诉对方 MSS (最大报文段大小)。 也就是说,如果要发送的数据很大,在 TCP 层是需要按照 MSS 来切割成一个个的 **TCP 报文段** 的。

切割的时候我才不管你原来的数据表示什么意思,需要在哪里断句啥的,我就把它当成一串 毫无意义的字节,在我想要切割的地方咔嚓就来一刀,标上序号,只要接收方再根据这个序 号拼成最终想要的完整数据就行了。

在我 TCP 传输这里,我就把它当做一个个的字节,也就是基于字节流的含义了。



最后留给大家一个作业,模拟 A 与 B 建立一个 TCP 连接。

第一题: A 给 B 发送 "aaa" , 然后 B 给 A 回复一个简单的字符串 "success", 并将此过程抓包。

第二题: A 给 B 发送 "aaaaaa ... a" 超过最大报文段大小,然后 B 给 A 回复一个简单的字符 串 "success",并将此过程抓包。

下面是我抓的包 (第二题)

三次握手阶段

A -> B [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0

MSS=1460 WS=256

B - >A [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0

MSS=1424 WS=512

A -> B [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132352 Len=0

数据发送阶段

A -> B [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132352 Len=1424

A -> B [ACK] Seq=1425 Ack=1 Win=132352 Len=1424

- A -> B [PSH, ACK] Seq=2849 Ack=1 Win=132352 Len=1247
- B -> A [ACK] Seq=1 Ack=1425 Win=32256 Len=0
- B -> A [ACK] Seq=1 Ack=2849 Win=35328 Len=0
- B -> A [ACK] Seq=1 Ack=4096 Win=37888 Len=0
- B -> A [PSH, ACK] Seq=1 Ack=4096 Win=37888 Len=7

四次挥手阶段

- B -> A [FIN, ACK] Seq=8 Ack=4096 Win=37888 Len=0
- A -> B [ACK] Seq=4096 Ack=9 Win=132352 Len=0
- A -> B [FIN, ACK] Seq=4096 Ack=9 Win=132352 Len=0 (下面少复制了一行ACK, 抱歉)

详细的抓包数据与分析整理,就不在文章里展示了。