
第3讲 冯.诺依曼计算机: 机器级程序及其执行

理解"程序和数据如何被存储、如何被执行的",有助于构造和设计可执行的算法和程序,有助于复杂环境下程序执行机制的理解

内容提要



基本目标: 理解程序及其硬件实现思维



基本思维: 机器级算法与程序→机器指令与指令系统→存储器→存储程序→运算器与控制器→机器级程序的执行; 算法程序化→程序指令化→指令存储化→执行信号化

2.2.1 图灵机的思想与模型简介



图灵机的思想与模型简介

----图灵的贡献

----图灵机: 计算机的理论模型


----指令、数据、程序与程序执行



图灵及其贡献

- ◆图灵(Alan Turing, 1912~1954),出生于英国伦敦,19岁入 剑桥皇家学院,22岁当选为皇家学会会员。
- ◆1937年,发表了论文《论可计算数及其在判定问题中的应用》,提出了图灵机模型,后来,冯·诺依曼根据这个模型设计出历史上第一台电子计算机。
- ◆1950年,发表了划时代的文章: 《机器能思考吗?》,成为了人工智能的开山之作。
- ◆计算机界于1966年设立了最高荣誉奖: ACM 图灵奖。






你能查阅一下哪些人获得图灵奖了吗? 因为什么贡献而获奖呢?



计算

◆所谓**计算**就是计算者(人或机器)对一条两端可无限延长的纸带上的一串 0或1,执行指令一步一步地改变纸带上的0或1,经过有限步骤最后得到一个满足预先规定的符号串的**变换过程**。






图灵机的思想

是关于数据、指令、程序及程序/指令自动执行的基本思想。


- ◆ 输入被制成一串0和1的纸带,送入机器中----数据。如0001000100011····
- ◆ 机器可对输入纸带执行的基本动作包括: "翻转0为1",或 "翻转1为0", "前移一位", "停止"。
- ◆ 对基本动作的控制----**指令**,机器是按照指令的控制选择执行哪一个动作,指令也可以用0和1来表示: 01表示"翻转0为1"(当输入为1时不变), 10表示"翻转1为0"(当输入0时不变), 11表示"前移一位", 00表示"停止"。
- ◆输入如何变为输出的控制可以用指令编写一个程序来完成,如:01110110111011100…
- ◆ 机器能够读取程序,按程序中的指令顺序读取指令,
- 读一条指令执行一条指令。由此实现自动计算。





图灵机模型


- ◆ 基本的**图灵机模型**为一个七元组,如右图示意
- ◆ 几点结论:
- ◆(1) 图灵机是一种思想模型,它由一个控制器(有限状态转换器),一条可无限延伸的带子和一个在带子上左右移动的读写头构成。
- ◆(2)程序是五元组<q,X,Y,R(或L或N),p>形式的指令集。其定义了机器在一个特定状态q下从方格中读入一个特定字符X时所采取的动作为在该方格中写入符号Y,然后向右移一格R(或向左移一格L或不移动N),同时将机器状态设为p供下一条指令使用。





(注:圆圈内的是状态,箭线上的是

<X,Y,R>, 其含义见前页)



1 0 0

0

功能:将一串1的后面再加一位1

停机状态



几点结论(续):

- ◆(3)图灵机模型被认为是计算机的基本理论模型
- -----计算机是使用相应的程序来完成任何设定好的任务。图灵机是一种离散的、有穷的、构造性的问题求解思路,一个问题的求解可以通过构造其图灵机(即程序)来解决。
- ◆(4)图灵认为:凡是能用算法方法解决的问题也一定能用图灵机解决;凡是图灵机解决不了的问题任何算法也解决不了----图灵可计算性问题。

2. 2. 2 冯.诺依曼计算机: 思想与构成

10/37



冯.诺依曼计算机: 思想与构成

----存储程序原理

----冯.诺依曼计算机的构成




冯.诺依曼(Von.Neumann)计算机

- ◆1944~1945年间,冯.诺伊曼提出 "存储程序"的计算机设计思想,并进行了实践,现代计算机普遍来讲属于冯.诺伊曼机体系。
- ◆冯.诺伊曼机的基本思想:
 - ●运算和存储分离
 - ●存储程序:指令和数据以同等地位事先存于存储器,可按地址寻访,连续自动执行。
 - ●五大部件构成: 运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备
 - ●指令和数据用二进制表示,指令由操作码和地址码组成
 - ●以运算器为中心,控制器负责解释指令,运算器负责执行指令




以运算器为中心的冯.诺依曼计算机构成图





以存储器为中心的现代计算机构成图




同样是五个部件,以不同的结构来连接,便体现了不同的性能----这就是"系统":强调"结构",强调部件连接后的整体性、协同性





工作原理



- (1) 启动控制器工作
- (2) 发送第1条指令地址
- (3)取出指令并分析指令
- (4) 执行指令: 发送操作数x所在地址
- (5)执行指令: 取出操作数x


- (6) 发送下一条指令地址
- (7)取出指令并分析指令
- (8)执行指令:发送操作数a所在地址
- (9) 执行指令: 取出操作数a
- (10) 执行指令: 通知运算器计算a乘x
- (11)继续后续指令的取指、执行…

什么是CPU? 现代计算机的几大部件是什么?



计算机的基本部件

- ◆CPU: 中央处理单元(Central Process Unit),将运算器和控制器集成在一块芯片上,形成微处理器。
- ◆CPU、主存储器、I/O设备及总线成为现代计算机的四大核心部件。



现代计算机里面,一个微处理器(芯片)可能包含多个CPU,即多核.

16/37




2.2.3 自动存取:存储器的工作原理

自动存取:存储器的工作原理

----存储器的自动读写



存储器的基本结构



概念映射

存储器	宿舍楼
存储单元	房间
存储位(存0或存1)	床位(住人/不住人)
地址编码A _{n-1} A ₀	房间号
单元控制线 W _i	房间钥匙
输出缓冲器	公共的走廊及大门


一个存储单元的输出D_{m-1},... D₀

从存储器与宿舍楼的概念对比 中,你能发现什么异同吗?



存储器内部的实现示例


- ◆当地址线和数据线间连接有二极管时,则存储的是1,否则,存储的是0
- ■当地址线和数据线间连接有二极管时,由地址线决定其是输出1或0,即:当地址线为高电平时,则输出1,而当地址线为低电平时,则输出0;
- ■没有连接的,则不受地址线 影响,始终输出低电平**0**;




二极管ROM结构示例 (2位地址控制4个信息单元,每个信息单元是4位0/1码)



存储器内部的实现示例





二极管ROM结构示例 (2位地址控制4个信息单元,每个信息单元是4位0/1码)



存储矩阵的逻辑控制关系示例

 $W_0 = (NOT A_0) AND (NOT A_1)$

 $W_1 = A_0$ AND (NOT A_1)

 $W_2 = (NOT A_0) AND A_1$


 $W_3 = A_0 \text{ AND } A_1$

 $D_3 = W_0 OR W_2$

 $D_2 = W_1 OR W_2 OR W_3$


 $D_1 = W_1 OR W_2$

 $D_0 = W_0 OR W_1 OR W_3$





用多个存储器芯片可搭建容量更大的存储器



利用4个256x8存储器芯片扩展出1024x8存储器的电路图

问:从概念的角度,你能说说存储器扩展要解决什么问题吗?提示:地址编码空间,存储字长.

2.2.4 机器级程序



机器级程序

----机器指令

----机器级算法与程序

23/37



算法---从冯.诺依曼计算机的角度

◆可在机器上执行的求解问题的操作规则及步骤,被称为可执行的算法。

计算 $8 \times 3^2 + 2 \times 3 + 6 = ((8 \times 3) + 2) \times 3 + 6$

计算方法1

Step1: 取出数3至运算器中

Step2: 乘以数3在运算器中

Step3: 乘以数8在运算器中

Step4: 存结果**8**×**3**²在存储器中

Step5: 取出数2至运算器中

Step6: 乘以数3在运算器中

Step7: 加上(8×32)在运算器中

Step8: 加上数6在运算器中

计算方法2

Step1: 取出数3至运算器中

Step2: 乘以数8在运算器中

Step3: 加上数2在运算器中

Step4: 乘以数3在运算器中

Step5: 加上数6至运算器中

问:怎么看待算法节省的步数?---算法需要"优化"



机器指令

- ◆ 机器指令是CPU可以直接分析并执 行的指令,一般由0和1的编码表示。
- ◆ 指令≈操作码+地址码;

机器语言

000001 0000000100

000001 0000001100

000001 0000001000

机器指令		ᆉᆄᆎᄯ	
操作码	地址码	对应的功能	
取数	α	α号存储单元的数 取出送到	
000001	000000100	运算器;	
存数	β	运算器中的数 存储到 β号存	
000010	0000010000	储单元;	
加法	γ	运算器中的数 加上 γ号存储	
000011	0000001010	单元的数,结果保留在运算器;	
乘法	δ	运算器中的数 乘以 δ号存储	
000100	0000001001	单元的数,结果保留在运算器;	
打印		打印指令	
000101	0000001100	וויאון ד	
停机		停机指令	
000110		してかい 日 子	





机器级程序

 $\$8\times3^2+2\times3+6;$

♦ax²+bx+c。

对应的十	存储单元的地址	存储单元的内容		说明
进制地址	11.时十万四分五	操作码	地址码	Ø4:71
0	00000000 00000000	000001	0000001000	指令:取出8号存储单元的数(即3)至运算器中
1	00000000 00000001	000100	0000001001	指令:乘以9号存储单元的数(即8)得8×3在运算器中
2	00000000 00000010	000011	0000001010	指令:加上 10 号存储单元的数(即 2)得 8×3+2 在运算器中
3	00000000 00000011	000100	0000001000	指令:乘以8号存储单元的数(即3) 得(8×3+2)×3在运算器中
4	00000000 00000100	000011	0000001011	指令:加上11号存储单元的数(即6)得8×3²+2×3+6至运算器中
5	00000000 00000101	000010	0000001100	指令: 将上述运算器中结果存于 12 号存储单元
6	00000000 00000110	000101	0000001100	指令: 打印
7	00000000 00000111	000110		指令: 停机
8	00000000 00001000	000000 0000000011		数据:数3存于8号单元
9	00000000 00001001	000000 0000001000		数据:数8存于9号单元
10	00000000 00001010	000000 0000000010		数据:数2存于10号单元
11	00000000 00001011	000000 0000000110		数据:数6存于11号单元
12	00000000 00001100			数据: 存放结果

高级语言程序和机器有什么关系呢?



高级语言程序的示例

计算ax²+bx+c 其中a,x,b,c是变量。

变量的地址是由编译程序在编译过程中自动分配的,也即是说编译器根据当时编译的情况,分配**a,x,b,c**为8号,9号,10号,11号存储单元,并产生上述的机器指令程序

```
Main() {
         //定义变量 result
int result;
         //定义变量 x
int x;
         //定义变量 a
int a;
int b;
         //定义变量 b
int c;
         //定义变量 c
x=3; //将3赋值给x
//数据赋值过程中也可在运行过程中进行
a=8; //将 8 赋值给 a
b= 2; //将 2 赋值给 b
c= 6; //将 6 赋值给 c
result = a * x * x + b * x + c:
//计算 a * x * x + b * x + c 并赋值给 result
print result; //打印 result 的值
```





机器级程序的执行机制


----运算部件与控制部件

----指令的信号化与节拍化



计算机各部件内部的简单构成关系


- □寄存器
- □算术逻辑部件
- □程序计数器PC
- □指令寄存器
- □信号控制器
- □时钟与信号发生器
- □存储单元地址
- □存储单元内容





指令执行

- ◆不同的指令,由一组不同的电信号构成
- ◆同一指令的电信号在时钟与节拍的控制下按次序产生与传输
- ◆一条指令占用一个或多个机器周期,一个机器周期又分为多个节拍
- ◆最小的时间区隔单位--时钟周期



时钟周期、 节拍与机 器周期

问: 机器的"主频"指的是什么?




机器级程序的执行过程模拟


----程序的硬件执行过程



一条指令的执行




第1条指令在一个机器周期内完成。其中读取①②和执行③④分别在 T_0 、 T_1 和 T_2 、 T_3 节拍内完成。(示意)






一条指令的执行




第1条指令在一个机器周期内完成。其中读取①②和执行③④分别在 T_0 、 T_1 和 T_2 、 T_3 节拍内完成。(示意)






程序中指令的逐条执行






程序中指令的逐条执行






程序中指令的逐条执行



本讲小结



基本目标: 理解程序及其硬件实现思维



基本思维: 机器级算法与程序→机器指令与指令系统→存储器→存储程序→运算器与控制器→机器级程序的执行: 算法程序化→程序指令化→指令存储化→执行信号化

第3讲 冯.诺依曼计算机: 机器级程序及其执行

Questions & Discussion?