Evaluation


Verrauschen von Daten, Confusion Matrix, ROC Curves

Agenda



- 1. Signal Detection Theory
- 2. Confusion Matrix
- 3. Receiver-Operator-Characteristic (ROC Curves)
- 4. Weitere Maße aus der Confusion Matrix:
 - 1. F1-Score
 - 2. ...
- 5. Verrauschen von Daten
- 6. SHAP (SHapley Additive exPlanations) → Towards XAI

Stellen Sie sich vor...




So what?
In diesem Beispiel sind Sie der Klassifikator!
Alles, was wir uns nun über dieses Beispiel
herleiten, können Sie eins-zu-eins auf ein
Klassifikationsmodell übertragen!

- ...Sie gingen zum Ohrenarzt und wollen Ihre Hörfähigkeit überprüfen lassen
- Hierzu präsentiert Ihnen der Arzt ein für Sie gerade noch hörbaren – Sound
- Und zwar durchlaufen Sie insgesamt 200 Durchläufe dieses Experiments – jedoch 100 mal mit und 100 mal ohne diesen Sound
- Aus diesen 100 Signaldurchläufen erkennen Sie 87 mal den leisen Sound
- Ihr Arzt bescheinigt Ihnen, dass Sie eine 87%-ige "Hörfähigkeit" haben und schickt Sie wieder los

Sind Sie mit Ihrem Arzt zufrieden?



Confusion Matrix: towards Signalentdeckungstheorie






- Was Ihr Arzt getan hat war ein grober Fehler wissenschaftlich gesehen
- Er hat nur die sog. *True Positives* zur Bewertung Ihrer Hörfähigkeit herangezogen und daraus eine Genauigkeit berechnet
- Stellen Sie sich vor Sie würden in den 200 Durchgängen einfach jedes Mal "ja Sound gehört" sagen. Was passiert?
- Genau Sie hätten eine 100%-ige "Hörfähigkeit" bzw. würden zu 100% True Positives liefern
- Hierbei werden jedoch die Durchgänge vernachlässigt, bei denen Sie fälschlicherweise "ja −Sound gehört" sagen
 → die sog. False Positives


→ Erst durch die Betrachtung dieser beiden Maße – zur gleichen Zeit – lässt sich die Güte eines Klassifikators wirklich beurteilen!

Was fehlt jetzt noch?

Was denken Sie?

Confusion Matrix: towards Signalentdeckungstheorie





- Wenn wir nun noch die Durchgänge ohne Sound betrachten, dann fehlen uns noch die Durchgänge, bei denen wir richtigerweise (True Negatives) und fälschlicherweise (False Negatives) "nein – kein Sound" gesagt haben
- Die Anzahl der FN ergeben sich aus der Anzahl der gesamten Signaldurchgänge (P), die TN aus der Anzahl der gesamten Rauschdurchgänge (N)
 - → zu dieser Anordnung sagt man Confusion Matrix
- In unserem Fall haben wir die gleiche Anzahl an P und N das muss aber nicht sein! Daher sind die TP, FN, FP und TN nur relativ zu den P und N interpretierbar
- Wir landen bei Rates (die zwei wichtigsten):
 - True Positive Rate (TPR):

$$TPR = \frac{TP}{P} = 1 - FNR$$

False Positive Rate (FPR):


$$FPR = \frac{FP}{N} = 1 - TNR$$



Was denken Sie?

Was muss ich in unserem konkreten Beispiel in die Felder eintragen?

Stellen Sie sich wieder vor...



83

- ...Sie säßen wieder bei Ihrem Arzt. Jetzt ist Ihr Arzt auch noch korrupt und gibt Ihnen Geld für bestimmte Antwortkategorien
- Er meint nun, dass er das mit der Confusion Matrix verstanden hätte und will Sie nun so beeinflussen, dass Sie ein gutes Hörvermögen im Test zeigen
- Bei diesem Treffen erhalten Sie pro True Positive eine Belohnung von 5EUR
- Was passiert: Sie werden liberaler in Ihren Antworten. Daher werden Sie mehr True Positives, aber auch mehr False Positives produzieren

Geht der Plan Ihres Arztes auf? Hat er die Confusion Matrix wirklich verstanden?




Was denken Sie?
Wie wird sich
unsere Confusion

Stellen Sie sich wieder vor...







- ...so, das hat also nicht geklappt, denkt sich der Arzt. Also versucht er es in die andere Richtung – weil wenn es so nicht geht, dann muss es doch anders gehen
- Also: Sie bekommen nun für jedes False Positive eine Rechnung von 5EUR durch Ihren Arzt gestellt. Wie wird sich nun Ihr Verhalten ändern?
- Genau, Sie werden konservativer. Sie werden versuchen False Positives zu vermeiden
- Die Confusion Matrix verändert sich wieder aber nun in eine andere Richtung

Hat Ihr Arzt es diesmal geschafft Sie bzw. Ihre Hörfähigkeit zu beeinflussen?




Towards Receiver Operator Characteristic



Was denken Sie?

Was tun wir jetzt mit diesen Werten?




- Lassen Sie uns mal diese drei Fälle gegenüberstellen – den konservativen, normalen und liberalen – und die Rates ausrechnen
- Was haben wir getan: irgendwie haben wir ein Kriterium variiert
- Nun tragen wir die TPR und FPR für die jeweiligen Kriterien in ein zweidimensionales Koordinatensystem auf

So what?

Zu diesem Phänomen sagt man auch Sensitivity-Specificity-Trade-off, da man zur TPR auch Sensitivity und zur True Negative Rate Specificity sagen kann

ROC Curves

12.01.2022



Peim Patienten war es klar: wie kommen wir aber nun bei einem ML Modell zu einer Kurve?


- Wie bauen wir dieses Koordinatensystem auf: Abszisse repräsentiert die FPR, die Ordinate die TPR
- Dann tragen wir unsere Wertepaare der Rates auf
- Vorher haben wir schon indirekt gesehen, dass die Veränderung unseres Kriteriums nicht wirklich mit der Unterscheidungsfähigkeit bzw. Klassifikationsgenauigkeit zu tun hat
- Daher schlussfolgern wir: alle Punkte charakterisieren einen Klassifikator (uns bzw. eine Person im konkreten Fall), der natürlich nur <u>eine bestimmte</u> Klassifikationsgenauigkeit aufweisen kann
- Die Punkte liegen also auf einer Kurve, die diesen Klassifikator beschreibt
 - → Die Receiver-Operator-Characteristic (ROC) Curve
- Der **ideale Klassifikator** steigt bei FPR = 0 sofort auf TPR = 1 und bleibt konstant
- Ein Klassifikator, der nichts unterscheiden kann entspricht der Winkelhalbierenden

ROC Curves in sklearn

```
# Train some classifier
from sklearn.svm import SVC

from sklearn.metrics import roc_curve, plot_roc_curve
model = SVC(kernel='linear').fit(X_train, y_train)
y_score = model.decision_function(X_test)

# Compute ROC
fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test, y_score)
plot_roc_curve(model, X_test, y_test);
```




- Lassen Sie uns hierzu vorab einmal eine ROC Kurve mittels sklearn malen
- Nachdem wir einen Klassifikator trainiert haben, haben wir die Möglichkeit die entsprechende Funktion zu nutzen

```
sklearn.metrics.roc_curve(y_true, y_score)
```

- Sie sehen schon: wir benötigen zum einen die wahren Labels des Testdatensatzes y true und y score
 - → Ausgabe der Entscheidungsfunktion oder auch von .predict_proba() wir brauchen etwas, das mit einem Schwellwert (unserem Kriterium) versehen werden kann
- Wenn wir in die Doku schauen: "this implementation is restricted to the binary classification task." → auf Multi-Class kommen wir später zu sprechen
- Wir haben auch eine Convenience-Funktion, die uns gleich die ROC-Werte berechnet und plottet

Was ist hier genau der v score? So what?
Wir haben also auch bei ML Modellen
die Möglichkeit einen Threshold zu
variieren, um ROC Kurven zu erzeugen

ROC Curves in sklearn: a G'fühl griang



- Wir variieren mal den Datensatz und führen eine zunehmende Streuung ein – damit eine zunehmende Überlappung der Klassen
- Dadurch wird es für unseren Klassifikator immer schwieriger genaue Vorhersagen zu treffen → dies sehen wir an der Veränderung der ROC Kurven

Was denken Sie?

Können Sie schon erahnen was

– abgeleitet von der ROC Kurve –
ein Gütekriterium bzw. –maß für
einen Klassifikator sein könnte?

Decision Threshold

T



<u>ွာ</u>

Was denken Sie?


Wo in dieser Abbildung verstecken sich nun die TPR, FPR, FNR und TNR?

- Um diese ROC Kurven zu erhalten, muss ein Kriterium variiert werden, das unseren Klassifikator (bzw. unseren Patienten) dazu veranlasst unterschiedlich konservativ bzw. liberal zu antworten
- Im Machine Learning bezeichnet man dieses Kriterium als sog.

 Decision Threshold bzw. Discrimination Threshold
- Um diese zu verstehen, müssen wir tiefer in die zugrundeliegende Theorie zur ROC abtauchen
- Lassen Sie uns mal den Klassifikator als etwas betrachten, das die **Wahrscheinlichkeit** abschätzt, ob ein Datenpunkt eher zur einen oder anderen Klasse gehört
 - \rightarrow dies kann durch eine Zufallsvariable X repräsentiert werden
- Die Zugehörigkeit zu einer Klasse wird dann mittels eines Schwellwerts bestimmt: X>T \rightarrow Klasse "positiv"
- Im Umkehrschluss gibt es für X sowohl eine Wahrscheinlichkeitsdichte $f_1(x)$ für Datenpunkte, die zu Klasse "positiv" gehören, als auch $f_0(x)$ für Klasse "negativ"



Decision Threshold



Was denken Sie?

Wie komme ich jetzt

letztendlich auf ROC <u>Kurven</u>?

- Genau als Fläche unter den Graphen bzw. mittels Integralschreibweise
- Da ja für die Prediction "positiv" $X>T\;$ gilt, können wir Folgendes ausdrücken:

$$TPR = \int_{T}^{\infty} f_1(x) \, \mathrm{dx}$$

$$FPR = \int_{T}^{\infty} f_0(x) \, \mathrm{dx}$$

- Die anderen Rates ergeben sich dann über die Differenzen von 1
- Indem nun der Schwellwert von minus unendlich bis plus unendlich "abgefahren" wird, ergeben sich die ROC Kurven
 - → Jede Einstellung des Schwellwerts (Decision Threshold) ergibt einen Punkt im TPR-FPR-Koordinatensystem die ROC Kurve



So what?
Wenn man nun annehmen würde,
dass die Wahrscheinlichkeitsdichten
Gauß'sche sind, dann könnte man
sogar ROC Kurven analytisch herleiten!

Decision Threshold: Use Cases



Was denken Sie?

Können Sie sich vorstellen wo für Sie in der Praxis dieser Decision Threshold on Interesse sein könnte?



Klassifikator zur Detektion von Krankheiten


Anhand von
Bildgebungsdaten soll
mittels eines ML-Modells
klassifiziert werden, ob der
Patient eine bestimmte
Krankheit hat

→ Wohin verschieben sie den Decision Threshold?


Predictive Maintenance von Kugellagern

Anhand von Vibrationsdaten soll vorausgesagt werden, wann bzw. ob ein Lager beschädigt sein wird bzw. ist. Jeder Alarm wird an den Operator gemeldet

→ Wohin verschieben sie den Decision Threshold?



So what?
Mit dem Decision Threshold können Sie Ihr
Modell "fine-tunen" und an die Anforderungen
des zugrundeliegenden Use Cases anpassen.




Beispiel: Cheap and Expensive Bearings



Stellen Sie sich vor Sie würden in einem Maschinenbauunternehmen arbeiten. An allen Ecken und Enden sind Kugellager verschiedenster Arten verbaut - teuere große, billige kleine. Sie haben mit Ihrem Datenanalyseteam ein Machine Learning Modell (bearing_model.pkl) erzeugt, das die Klassifikation von Kugellager aller Arten in "gut" und "beschädigt" auf zufriedenstellende Weise durchführen kann. Nun will Ihr Vorgesetzter aber einerseits vermeiden, dass Sie die teuren Kugellager zu häufig fälschlicherweise, die billigen zu selten zum richtigen Zeitpunkt auswechseln. Für Ihren Vorgesetzten bedeutet Ersteres fpr~0.023, und Letzteres tpr~0.97. Bauen Sie Ihrem Vorgesetzten hierzu eine Funktion, die Ihnen ein trainiertes Modell model und einen Testdatensatz Xtest aufnehmen kann. Die Funktion soll die angepassten Vorhersagen ypredicted_new zurückgeben und in einer ROC-Kurve markieren, an welchem Punkt es sich mit seiner neuen Einstellung befindet. Welche Eingabeargumente benötigen wir noch, um die unterschiedliche Behandlung von fpr und tpr zu berücksichtigen?

Confusion Matrix in sklearn




"Vor lauter lass mi aa no mit"

wir schauen uns noch Confusion
Matrizen in sklearn an

```
confusion_matrix(ytest, ypredicted, normalize)
```


- normalize=True bedeutet, dass die Einträge auf das Intervall [0; 1] transformiert werden
- Am besten visualisiert man sich die Confusion Matrix mit einer Heatmap z.B. sns.heatmap

Beispiel: What confuses our models?



Wir laden uns die Modelle verschiedener vergangener Aufgaben und lassen uns die Confusion Matrix mittels einer sns.heatmap visualisieren. Welche Klassen können unsere Modelle am besten, welche am wenigsten auseinanderhalten?

Area-Under-the-Curve: AUC




Immer größer werdende AUC

- In einer vorhergehenden Folie hatten wir schon gesehen, dass ein geeignetes Maß zur Bewertung einer ROC-Kurve die Fläche darunter ist → die Area-Under-the-Curve (AUC)
- Auch hierfür gibt es in sklearn eine implementierte Funktion

- Wobei auch hier wie bei der roc_curve-Funktion y_score dem Output der .decision_function()-oder .predict_proba()-Methode entspricht
- Auch die plot_roc_curve () -Funktion gibt uns im Plot die AUC an

Optimal Decision Threshold

```
# Get TPR and FPR
     fpr, tpr, thresholds = roc curve(y test, y score)
     plot_roc_curve(model, X_test, y_test);
     # Calculate Youden's J
     J = tpr - fpr
     best threshold index = np.argmax(J)
  8 best tpr = tpr[best threshold index]
     best fpr = fpr[best threshold index]
     # Show
 12 plt.scatter(best_fpr, best_tpr, c='red');
  1.0
  0.8
True Positive Rate
  0.2
                                           SVC (AUC = 0.92)
  0.0
                0.2
       0.0
                          0.4
                                             0.8
                                                      1.0
                        False Positive Rate
```



 Eine pragmatische Möglichkeit einen optimalen Wert des Decision Threshold zu wählen ist den Punkt zu wählen, an dem

$$J = TPR-FPR$$

maximal wird – der sog. Youden-Index


 Dadurch liegt ein einfaches Maß vor, um einen Decision Threshold zu wählen, an dem eine optimale Balance zwischen True und False Positives vorliegt

Weitere Maße aus der Confusion Matrix

		Predicted condition		Sources: [20][21][22][23][24][25][26][27] view · talk · edit	
	Total population = P + N	Positive (PP)	Negative (PN)	Informedness, bookmaker informedness (BM) = TPR + TNR - 1	Prevalence threshold (PT) = √TPR×FPR - FPR TPR - FPR
Actual condition	Positive (P)	True positive (TP),	False negative (FN), type II error, miss, underestimation	True positive rate (TPR), recall, sensitivity (SEN), probability of detection, hit rate, power $= \frac{TP}{P} = 1 - FNR$	False negative rate (FNR), miss rate $= \frac{FN}{P} = 1 - TPR$
	Negative (N)	False positive (FP), type I error, false alarm, overestimation	True negative (TN), correct rejection	False positive rate (FPR), probability of false alarm, fall-out $= \frac{FP}{N} = 1 - TNR$	True negative rate (TNR), specificity (SPC), selectivity $= \frac{TN}{N} = 1 - FPR$
	Prevalence $= \frac{P}{P+N}$	Positive predictive value (PPV), precision = TP PP = 1 - FDR	False omission rate (FOR) $= \frac{FN}{PN} = 1 - NPV$	Positive likelihood ratio (LR+) = TPR FPR	Negative likelihood ratio (LR-) = FNR TNR
	Accuracy (ACC) $= \frac{TP + TN}{P + N}$	False discovery rate (FDR) $= \frac{FP}{PP} = 1 - PPV$	Negative predictive value (NPV) $= \frac{TN}{PN} = 1 - FOR$	Markedness (MK), deltaP (Δp) = PPV + NPV - 1	Diagnostic odds ratio (DOR) = $\frac{LR+}{LR-}$
	Balanced accuracy (BA) $= \frac{TPR + TNR}{2}$	$F_{1} \text{ score}$ $= \frac{2PPV \times TPR}{PPV + TPR} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$	Fowlkes–Mallows index (FM) = √PPV×TPR	Matthews correlation coefficient (MCC) = √TPR×TNR×PPV×NPV - √FNR×FPR×FOR×FDR	Threat score (TS), critical success index (CSI),

https://en.wikipedia.org/wiki/Confusion_matrix

Precision Recall Curve:



Was denken Sie?

Wie könnte diese Alternative aussehen?

- In der Realität kann es Ihnen passieren, dass z.B. True Negatives nicht verfügbar sind (s. Use Case Object Detection)
- In solchen Fällen müssen Sie sich eine Alternative überlegen
 → Anstatt der FPR brauchen wir ein

anderes Maß

Positive Predictive Value

Man nutzt hierzu die sog. Precision bzw. den

$$PPV = \frac{TP}{TP + FP}$$

- → Im Nenner sind alle *Positive Calls* repräsentiert es liegt also ein Maß vor, das angibt "welcher Anteil meiner "Entdeckungen" war richtig?"
- Zur TPR sagt man auch Recall und jetzt wissen Sie schon was man tut...

Precision Recall Curve in sklearn



- In sklearn haben wir wieder eine entsprechende Funktion
 precision_recall_curve(y_true, y_score),
 die uns entsprechend die precisions, recalls und thresholds zurückgibt
- Wir sehen:
 - auch hier spiegelt eine große Fläche unter der Kurve einen guten Klassifikator wider
 - die besseren Klassifikatoren streben in die Ecke rechts oben

F1-Score





 Es gibt eine Statistik, die uns Precision und Recall im harmonischen Mittel zusammenfasst – der F1-Score:

$$F_1 = 2 \cdot \frac{\text{precision} \cdot \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}}$$

- Dadurch liegt uns ein Maß vor, um die Qualität eines Klassifikator mittels eines Skalars zu bewerten
- Der Wertebereich liegt zwischen 0 (schlecht) und 1 (gut)
- In sklearn zu finden unter sklearn.metrics.fl_score

Multi-Class ROC Curves





- Wir tun das gleiche wie bei der SVM: wir transformieren das Problem in ein binäres
- Entweder erzeugen wir uns für jede Klassenpaarung eine ROC-Kurve ("One-versus-one")
- Oder f
 ür jede Klasse im Vergleich zu allen anderen ("One-versus-rest")
- Daraus kann dann eine mittlere ROC-Kurve erzeugt werden
- Entsprechend können dann die AUCs berechnet werden
- Die sklearn Funktion roc_curve kann nur mit binären, die Funktion roc_auc_score auch mit multi-class Problemen umgehen