RADICAL
RECORDS

MANUAL DE USUARIO

AutoPrevias

Todas las funciones de estudio: edición avanzada, firma, modo promo, lote y más.

EDICIÓN PLUS

Radical Records
Versión 6.1.0 · 28 de octubre de 2026
Soporte: radicalrecordsvlc@gmail.com

Contenido

1. Qué es AutoPrevias
2. Instalación (macOS y Windows)
3. Activar tu licencia
4. Recorrido por la interfaz
5. Tu primera previa, paso a paso
6. Forma de onda, cortes, reproductor y modo Estudio
7. Ajustes de exportación
8. Editor avanzado: cortes, BPM y estructura
9. Efectos, Voice Drop y Modo promo
10. Firma, carátula y presets propios
11. Lote y Recientes
12. Actualizaciones, licencia e idioma
13. Atajos de teclado
14. Solución de problemas
15. Soporte y licencias de terceros

1. Qué es AutoPrevias

AutoPrevias es la herramienta de **Radical Records** para crear **previas profesionales** de tus temas. Arrastras un track, la aplicación analiza su estructura (intro, subidas, *drops*, descansos), calcula los mejores fragmentos y construye una previa lista para enviar a promotores, sellos, DJs o redes sociales.

QUÉ HACE POR TI

- **Detecta el BPM y la tonalidad** (sistema Camelot) del tema.
- **Encuentra los drops** y las secciones clave, y propone los cortes ideales.
- **Une los fragmentos** con transiciones cuidadas, sin saltos de ritmo.
- **Exporta** la previa con el nombre, los metadatos y la carátula que elijas.

QUÉ INCLUYE LA EDICIÓN PLUS

Todo lo de Basic y además: exportación **WAV 24 bit / FLAC / MP3**, editor avanzado de cortes y BPM, efectos en la onda y Master LUFS, **Voice Drop**, **Modo promo antifugas**, firma y carátula, presets propios, historial, lote y vídeo animado Radical Neón **sin marca de agua**, con tu propia imagen, onda de sonido y final a tu elección.

FORMATOS DE AUDIO QUE PUEDES CARGAR

`WAV` · `MP3` · `FLAC` · `AIFF` · `M4A`

REQUISITOS DEL SISTEMA

Sistema	Requisito
macOS	Mac con chip Apple Silicon (M1, M2, M3, M4) — macOS 12 o superior
Windows	Windows 10 u 11 de 64 bits
Procesador	Cuantos más núcleos, más rápido analiza y genera vídeo (4 o más recomendados). El ajuste ⚙ → **Rendimiento** controla cuántos usa.
Memoria y espacio	8 GB de RAM recomendados · 600 MB de espacio libre
Internet	Solo para activar la licencia, la verificación automática (al abrir la app y cada pocas horas; puedes trabajar hasta 14 días sin conexión) y buscar actualizaciones

2. Instalación

Tras tu compra en la tienda de Radical Records (**payhip.com/b/mTjEL**) descarga desde Payhip el instalador de tu edición (**Plus**):

Sistema	Archivo
macOS (Apple Silicon)	`AutoPrevias-Plus-macOS-arm64.dmg`
Windows (64 bits)	`AutoPrevias-Plus-Windows-x64-Setup.exe`

🍏 EN MACOS

1. Haz doble clic en el archivo `.dmg` para abrirlo.
2. Arrastra el icono de **AutoPrevias** a la carpeta **Aplicaciones**.
3. Expulsa la imagen de disco desde el Finder.
4. La primera vez, macOS puede avisar de que no puede verificar al desarrollador (la app no usa el certificado de pago de Apple). Abre la app **Terminal** y ejecuta:

```
xattr -cr /Applications/AutoPrevias.app
```


Después ábrela con doble clic con normalidad. **Alternativa sin Terminal:** abre la app, pulsa *Cancelar* en el aviso, ve a *Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad*, y pulsa **«Abrir de todos modos»**.

🪟 EN WINDOWS

1. Haz doble clic en el instalador `.exe`.
2. Si aparece la pantalla azul **«Windows protegió su PC»** (SmartScreen), pulsa **«Más información»** y después **«Ejecutar de todas formas»**. Solo ocurre la primera vez.
3. Elige el idioma del asistente, la carpeta de instalación y los accesos directos, y pulsa **Instalar**.
4. Al terminar, pulsa **Completar** para abrir AutoPrevias.

3. Activar tu licencia

La primera vez que abras AutoPrevias verás la pantalla de activación. Necesitas la **clave de licencia Plus** que recibiste por correo al comprar en la tienda de Radical Records (**payhip.com/b/mTjEL**).



Pantalla de activación (se muestra vacía; tu clave es personal)

1. Copia la clave del correo de compra.
2. Pégala en el campo de la pantalla de activación.
3. Pulsa **Activar licencia**. Hace falta conexión a Internet solo en este momento.
4. Listo: AutoPrevias se abre y ya no volverá a pedirte la clave.

CADA CLAVE ES DE SU EDICIÓN

La clave de **Basic** solo activa AutoPrevias Basic y la de **Plus** solo activa AutoPrevias Plus. Si usas un instalador que no corresponde a tu compra, la app te avisa y no se activa nada: descarga el instalador correcto en la tienda de Radical Records.

LICENCIAS DE 3 Y DE 12 MESES

Cada edición se vende en **3 meses** y en **12 meses**. La licencia cuenta desde el día en que **activas la clave** y no hay cobros automáticos: cuando caduca decides si compras otra. En ⚙ ves **«Caduca el … · quedan X días»** y los botones **Renovar**; cuando quedan 7 días o menos AutoPrevias te avisa una vez al día. Al caducar, la clave deja de valer en ese equipo y aparece el menú **«Tu licencia ha caducado»**: compra una licencia nueva en Payhip (payhip.com/b/mTjEL), pulsa **Ya tengo una clave nueva** y actívala en la pantalla de activación. Las licencias compradas antes de la versión 6 son permanentes.

UNA LICENCIA = UN EQUIPO

Tu clave puede estar activa en **un solo ordenador a la vez**. Si ya la usas en uno, no se podrá activar en otro hasta que la desactives allí (⚙ → **Desactivar licencia en este equipo**, que la libera al instante) o pasen 15 días sin que ese equipo se conecte. Si un ordenador se avería, escríbenos y la liberamos. El equipo se identifica con un código anónimo: no se envía ningún dato personal.

CÓMO FUNCIONA DESPUÉS

Situación	Qué ocurre
Con Internet	AutoPrevias se verifica sola con el servidor cada vez que la abres y cada 6 horas, en segundo plano. **No vuelve a pedirte la clave.**
Sin Internet	Puedes seguir trabajando con normalidad hasta **14 días** desde la última verificación (periodo de gracia).
Más de 14 días sin conexión	Al abrir, la app se verifica sola. Si sigues sin Internet te pide conectarte (*Reintentar* / *Salir*); no necesitas escribir la clave otra vez.

> ⚠️ **Importante**
>
> Cada instalador lleva su edición incluida: el instalador Plus solo acepta claves Plus. Tu clave es personal: no la compartas ni la publiques; si crees que alguien la ha visto, escribe a radicalrecordsvlc@gmail.com.

4. Recorrido por la interfaz

AutoPrevias te guía en **tres pasos**: ① **Tu tema** (cargarlo y analizarlo), ② **Tu previa** (duración, cortes, efectos) y ③ **Exportar** (formatos, vídeo y GENERAR). Arriba ves siempre una cinta con los pasos; puedes pulsar cualquiera para ir y volver sin perder nada.

PANTALLA DE INICIO




Pantalla de inicio de AutoPrevias

1. **Elegir archivo** — elige un track desde tu ordenador (también puedes arrastrarlo a cualquier parte de la ventana).
2. 🧰 **Herramientas** — menú con «Recientes», «Modo Lote» y «Firmar tema entero».
3. ❓ **Ayuda** — guía de 2 minutos, atajos de teclado y escribir a soporte.
4. ⚙ — versión, licencia, idioma, tema de la app, rendimiento, actualizaciones y «Abrir siempre en modo Estudio».
5. **ES / EN** — cambia el idioma de la interfaz (castellano por defecto).
6. **Distintivo de edición** — te indica que trabajas con la edición PLUS.
7. **Guía de 2 minutos** — repite el recorrido guiado por toda la app cuando quieras.

ELEGIR EL DESTINO

Al terminar el análisis, AutoPrevias te pregunta **para qué es la previa**. Con un clic deja listas la duración, los formatos, el vídeo y, en Plus, el arranque y el frenazo de vinilo. Después puedes cambiar lo que quieras. Si no lo necesitas, pulsa **Saltar este paso** o marca **No volver a mostrar esta pantalla**.




Pantalla «¿Para qué es esta previa?»

1. **Redes sociales** — 15 s, MP3 y vídeo vertical 9:16.
2. **Sellos y A&R (recomendado)** — 60 s, WAV de alta calidad con carátula y etiquetas.
3. **Saltar este paso** — va directo a la previa sin aplicar ningún destino.
4. **Otro tema** — vuelve a elegir un archivo.

Destino	Qué prepara
📱 **Redes sociales**	15 s · MP3 y vídeo vertical 9:16
📻 **Radio y promotores**	30 s · MP3
🏷 **Sellos y A&R**	60 s · WAV 24 bit y MP3
🎧 **DJ y club**	2 min · FLAC y MP3, con arranque y frenazo de vinilo
🛡 **Envío seguro**	30 s · Modo promo (MP3 128k con tu voz repetida; necesita tu firma de voz)
🎛 **Lo monto yo**	No cambia nada y abre «Retocar con más detalle»

PASO ② · TU PREVIA




Paso ②: la previa lista para revisar

1. **Forma de onda** — tu track con las secciones coloreadas, los cortes y los efectos que arrastres.
2. **Reproductor** — escucha la pista original o la previa generada (A/B).
3. **Datos del tema** — duración, BPM (doble clic para corregirlo), tonalidad y drops.
4. **¿Cuánto debe durar?** — 15 s, 30 s, 60 s o 2 min.

5. **Cómo suena el principio y el final** — interruptores para el arranque y el frenazo de vinilo.
6. **Retocar con más detalle** — cortes exactos, orden, variación de BPM, estructura, presets y los segundos del vinilo.
7. **Siguiente: elegir formatos** — pasa al paso ③ Exportar.
8. **Cambiar destino** — vuelve a la pantalla de destinos.

PASO ③ · EXPORTAR



Paso ③: qué quieres crear


1. **MP3 320k** — formato ligero para correo y redes.
2. **WAV · FLAC** — máxima calidad para sellos y masters.
3. **Vídeo para redes** — vídeo animado con carátula; elige 9:16, 1:1 o 16:9.
4. **Modo promo** — tu firma de voz repetida y MP3 128 kbps.
5. **Nombre y carpeta** — cómo se llama la previa y dónde se guarda.
6. **Firma y carátula** — artista, sello y portada incrustados; «Editar» abre todos los datos.

7 **GENERAR PREVIA** — resumen de lo que se creará y botón para exportar.


8 **Volver a la previa** — regresa al paso ②.

5. Tu primera previa, paso a paso

1. **Carga el track.** Arrástralo a la ventana o pulsa **Elegir archivo…** y elígelo.
2. **Espera al análisis.** AutoPrevias detecta BPM, tonalidad, drops y secciones. Verás una barra de progreso; suele tardar unos segundos.
3. **Elige para qué es.** Pulsa un destino (**Redes sociales**, **Radio**, **Sellos**, **DJ y club**…) o **Saltar este paso**.
4. **Revisa tu previa (paso ②).** En la forma de onda aparecen coloreados los fragmentos que formarán la previa; arriba ves BPM, tonalidad, drops y la duración estimada. Si quieres otra duración, pulsa **15 s**, **30 s**, **60 s** o **2 min**; los cortes se recalculan al instante. Si quieres retocar algo, abre **Retocar con más detalle** (ver capítulo 8).
5. **Escúchala (opcional).** Con el reproductor puedes oír la pista original y, tras generarla, la previa.
6. **Pulsa «Siguiente: elegir formatos».** En el paso ③ marca lo que quieres crear (MP3, vídeo para redes…), revisa el nombre y la carpeta.
7. **Pulsa GENERAR PREVIA.** AutoPrevias construye la previa y la exporta; al terminar te avisa con una tarjeta y una notificación.
8. **Listo.** Pulsa **Abrir carpeta** para ver los archivos o **Generar otra previa** para continuar.



Durante el análisis aparece una pantalla de progreso



Previa generada: la tarjeta de éxito indica los archivos creados y la carpeta

1. **Tarjeta de éxito** — lista los archivos exportados y la carpeta donde se guardaron.
2. **Abrir carpeta** — abre la carpeta de destino en el Finder / Explorador de archivos.
3. **Generar otra previa** — vuelve a la pantalla de inicio para cargar otro track.

> 💡 **Consejo**
>
> Al terminar, AutoPrevias te lleva solo al paso ② con un aviso verde: el reproductor cambia a la pestaña **Previa Generada** y la onda muestra la previa ya montada, para que la **veas y la oigas** sin buscarla (con «Volver a Exportar» regresas al paso ③). Con la pestaña **Pista Original** puedes volver a comparar (A/B).

> 💡 **Consejo**
>
> Al terminar, el sistema te muestra una **notificación con el logo de AutoPrevias**. Si la pulsas, se abre la carpeta donde se ha guardado la previa.

6. Forma de onda, cortes y reproductor

LA FORMA DE ONDA




Forma de onda con tres cortes activos

La onda muestra todo el tema. Las **zonas coloreadas** son los fragmentos que formarán la previa; las oscuras están descartadas.

- Las **líneas verdes** marcan el inicio de cada corte y las **rojas**, el final. **Arrástralas** para ajustar qué parte entra en la previa.
- La leyenda inferior indica el tipo de sección detectada: **Intro**, **Descanso**, **Subida**, **Drop** y **Outro**.
- Con los botones **–** / **+** y el indicador **100%** haces zoom a la onda.
- Haz clic en la onda para saltar a cualquier punto de la reproducción.

NOMBRES, ORDEN Y PUNTO DE INICIO DE LOS CORTES




Editor de cortes: nombres, orden y punto de inicio

Cada corte se crea con su nombre: **Corte 1**, **Corte 2**, **Corte 3**… Ese nombre es fijo, aunque cambies el orden. Abre **«Retocar con más detalle»** (paso ②) para verlos en una tabla:

- ▲ ▼ cambian el **orden** en que suenan en la previa (por ejemplo, que el drop suene primero). La primera columna indica el orden («1º · Corte 2»).
- **«La previa empieza»**: ⏮ **Al inicio del tema** lleva el primer corte al principio de la canción y ● **A mitad del tema** lo coloca a la mitad (siempre ajustado a un compás). Para cualquier otro punto, **arrastra el primer corte** sobre la forma de onda o cambia sus segundos en la tabla.
- El botón ✂ **+ Corte**, justo debajo de la onda, añade un corte nuevo de 16 s **con un clic**: lo pone donde está el cursor de reproducción (o en el primer hueco libre) y luego lo arrastras y estiras sobre la onda. También puedes **añadir** cortes desde el editor, **quitarlos** con ✕ y escuchar cada uno con ▶ (suena desde su inicio hasta su final). Los mismos botones ▶ ✕ están sobre cada corte en la propia onda. Siempre queda al menos un corte. Los presets rápidos (*Estándar AI*, *Solo Drops*, *Intro corta 15 s*) recolocan los cortes de golpe.

CÓMO EMPIEZA Y CÓMO ACABA LA PREVIA



Tarjeta «Cómo empieza y cómo acaba la previa»: arranque y final a tu elección

En el paso ② tienes estos dos interruptores, siempre a la vista. Cada extremo se elige por separado:

Interruptor	Qué hace
Arrancar como un disco de vinilo (activado)	La previa arranca como un disco que coge velocidad: de 0 BPM al tempo del tema en 1 segundo.
Arrancar como un disco de vinilo (apagado)	La previa empieza ya a los BPM originales, sin efecto.
Acabar frenando (activado)	La previa acaba como un disco que se para: del tempo a 0 BPM en 1 segundo.
Acabar frenando (apagado)	La previa acaba a los BPM originales, sin frenazo (queda solo el fundido final).

Para cambiar los **segundos** del arranque y del frenazo (de 0,5 a 6 s), abre **«Retocar con más detalle»**.

Tu elección se guarda en los presets y en «Reabrir proyecto». En Basic la previa siempre arranca y acaba con el efecto de vinilo de 1 s.

EFECTOS EN LA ONDA (FLANGER Y FILTER SWEEP)



Efectos colocados sobre la onda: tarjetas para arrastrar, bloques en la onda y ajustes del efecto elegido


Debajo de la onda están las **tarjetas de efecto**. Tú decides **qué efecto**, **dónde empieza** y **cuánto dura**; AutoPrevias no coloca nada por su cuenta.

Efecto	Qué hace
🌀 **Flanger**	Flanger analógico estéreo con modulación LFO.
🌊 **Filter Sweep ↗**	Barrido de filtro hacia arriba: va quitando graves y sube la tensión (ideal antes de un drop).
🌊 **Filter Sweep ↘**	Barrido hacia abajo: el filtro se abre y los graves vuelven poco a poco.

1. **Arrastra** una tarjeta hasta la onda y suéltala donde quieras que empiece (o **púlsala** para ponerla donde está el cursor de reproducción). Mientras arrastras ves el hueco que ocupará y se ajusta solo al pulso más cercano.
2. **Muévelo** arrastrando el bloque y **estira sus bordes** para elegir la duración, igual que haces con los cortes. Si hay dos efectos a la vez, se colocan en dos filas.
3. Con el bloque seleccionado, la fila de abajo te deja afinar el **inicio**, la **duración** y la **intensidad**. Pulsa **▶ Oír** para **escuchar solo ese efecto** sobre el tema original, con 2 segundos antes y 2 después (vuelve a pulsar, ahora **■ Parar**, para detenerlo); así lo compruebas sin generar la previa. **Quitar** (o la tecla `Supr`, o clic derecho sobre el bloque) lo borra; **Quitar todos** limpia la onda.

> 💡 **Consejo**
>
> El efecto se queda pegado a su trozo del tema: si cambias el orden de los cortes, sigue sonando en ese mismo trozo. Si lo dejas **fuera de los cortes** verás el bloque apagado y no sonará. Los efectos pertenecen a este tema: no se guardan en los presets, pero sí en «Reabrir proyecto».


EL REPRODUCTOR



Reproductor con pestañas Pista Original / Previa Generada

- Pestañas **Pista Original** y **Previa Generada**: cambia entre ambas para comparar.
- Botones de retroceso, parada, reproducir/pausa, avance y repetición; vúmetro estéreo (L/R) y volumen.
- Barra de progreso: arrástrala o haz clic para moverte por el tema.


LOS DATOS DEL TEMA



Datos del tema: duración, BPM, clave Camelot y drops

BPM y **Clave / Camelot** te sirven para mezclar y catalogar. Si el BPM detectado no es el correcto (por ejemplo, el doble o la mitad), **haz doble clic en la etiqueta BPM** e introduce el valor real: la previa se recalcula con el nuevo tempo.

LA DURACIÓN DE LA PREVIA




Cuatro duraciones para elegir con un clic

Opción	Para qué sirve
15 s · Teaser para redes	Avance muy corto para redes sociales o historias.
30 s · Promo para radio	Formato clásico de promoción para promotores y radios.
60 s · Para sellos y A&R	Más recorrido del tema, ideal para sellos y A&R.
2 min · Club	Previa de dos minutos con intro, subida y drops.

MODO ESTUDIO (PARA QUIEN YA DOMINA LA APP)

El asistente es lo más fácil para empezar. Si prefieres verlo todo a la vez, pulsa **Ctrl/⌘ + E** (o activa ⚙ → **Abrir siempre en modo Estudio**): el asistente se sustituye por **una sola vista** con el reproductor arriba, la forma de onda con sus cortes y efectos en el centro y, abajo, los formatos, el nombre y **GENERAR**.




Modo Estudio

1. **Reproductor** — con los datos del tema.
2. **Deshacer** — deshace el último cambio de cortes o efectos (también Ctrl/⌘ + Z).

3. **Rehacer** — lo vuelve a poner (Ctrl/⌘ + Mayús + Z o Ctrl/⌘ + Y).
4. **Menú de herramientas** — Cortes, Efectos, Tempo, Firma, Vídeo y Presets
5. **Forma de onda** — con los carriles de cortes y efectos.
6. **GENERAR PREVIA** — siempre a mano en la barra de abajo.

Cada herramienta del menú lateral abre su panel debajo de la onda. Para volver al asistente, pulsa **Salir del Estudio** o **Ctrl/⌘ + E**.

7. Ajustes de exportación (paso ③)



Tarjetas de formato de la edición Plus

NOMBRE DEL ARCHIVO

Por defecto, `PREVIA - nombre del track`. Escribe el que prefieras; AutoPrevias añade la extensión según el formato.


FORMATOS DE SALIDA

- **WAV 24 bit** — máxima calidad, con firma y carátula incrustadas.
- **MP3 320 kbps** — ligero y compatible con todo (128 kbps en Modo promo).
- **FLAC** — sin pérdidas y más pequeño que el WAV.
- **Vídeo animado Radical Neón** — MP4 con tu carátula, analizador de espectro y destellos al ritmo del bombo, en formato vertical 9:16 (TikTok / Reels), cuadrado 1:1 o horizontal 16:9 (YouTube). Eliges la paleta de color y un texto de banner.

VÍDEO ANIMADO RADICAL NEÓN

Marca la tarjeta 🎬 **Vídeo para redes** y se exportará, junto al audio, un MP4 animado al estilo Radical Records: tu **carátula** con resplandor neón, el título, artista, BPM y tonalidad, un **analizador de espectro** que baila con la música y destellos que golpean con el bombo, con un golpe especial cuando entra el drop. Elige el formato —**9:16** (TikTok / Reels), **1:1** (Instagram) o **16:9** (YouTube)—, la **paleta de color** y un **texto de banner** (por ejemplo, *RADICAL RECORDS · PROMO EXCLUSIVA*).

Elige el **formato** con las tres pastillas de la propia tarjeta (**9:16**, **1:1** o **16:9**): puedes marcar **uno, dos o los tres a la vez** y se genera **un vídeo por cada formato** (el nombre lleva el formato, por ejemplo «... 9×16.mp4»); al marcarla aparece debajo la tarjeta **Ajustes del vídeo** con el **color**, el **título**, el **final** y la **vista previa**.



Ajustes del vídeo (edición Plus)

En el campo **Título** escribes el nombre que sale en el centro del vídeo; si lo dejas vacío se usa el nombre de la pista. Pulsa 👁 **Vista previa** para ver unos segundos del vídeo (con sonido y a baja

resolución) con tus ajustes antes de generarlo. Como el vídeo se hace a partir de la previa, al marcarlo el **MP3 se exporta siempre**.

EL FINAL DEL VÍDEO

La edición **Plus** no lleva marca de agua y te deja elegir cómo termina el vídeo con el selector **Final**:

- **Firma AutoPrevias + enlace** — cierre con el logo de Radical Records, «Generado por AutoPrevias · Radical Records» y el enlace de compra.
- **Fundido a negro** — la imagen se oscurece suavemente al terminar.
- **Sin cierre** — el vídeo acaba cortado a la vez que el audio.
- **Mi imagen** — el vídeo termina con la imagen que elijas (tu logo, el cartel del sello...) y un texto opcional debajo.


ESTILO DEL VÍDEO: TU PROPIA IMAGEN

Con el selector **Look** eliges un aspecto listo con un clic: **Neón clásico**, **Foto + barras abajo**, **Foto + círculo en el centro**, **Foto y título** o **Solo la foto**. Con los looks de foto, AutoPrevias te pide tu imagen, o puedes **arrastrar una imagen sobre la tarjeta** del vídeo y se usa de fondo al instante (si la imagen es de otro formato válido, cambia solo a ese formato).


Pulsa ⚙ **Personalizar...** para ajustarlo todo, con una **vista previa en vivo** que cambia al tocar cada opción y que puedes ver en los tres formatos. Es una función exclusiva de Plus:

- **Fondo:** la plantilla Neón de siempre o **Mi imagen**, tu foto de fondo con un zoom lento. Puedes poner **una imagen distinta para cada formato** (9:16, 1:1 y 16:9) o una sola para todos, y elegir si se **recorta** para rellenar la pantalla o se muestra **entera sobre un fondo desenfocado**.
- **Onda de sonido:** mostrarla o no; en **barras**, **línea** o **círculo**; abajo, en el centro o arriba; con los colores de la paleta Neón o en blanco.
- **Textos:** elige cuáles se ven (título, artista, BPM y tonalidad, etiqueta «Previa exclusiva»), arriba, en el centro o abajo. Con **Solo la foto** se muestra únicamente tu imagen, sin textos, onda ni banner.
- **Tu marca de agua (logo):** pulsa **Elegir logo...** y escoge un **PNG** (mejor con fondo transparente) o un **JPG**. Se ve **de principio a fin** del vídeo. Arrástralo con el ratón sobre la **vista previa** para colocarlo donde quieras y usa la **rueda del ratón** para cambiar su tamaño. También puedes ajustar el **tamaño**, la **opacidad** y el **giro**, **voltearlo** en horizontal o en vertical, girarlo 90° o usar la **posición rápida** (esquinas y centro). Se aplica a los tres formatos y se guarda en tus presets.
- **Formato de la imagen:** los vídeos son **9:16, 1:1 o 16:9**. Si eliges una imagen con otra proporción, AutoPrevias te avisa de que el formato no es correcto y te muestra ejemplos de los tres formatos (botón 📐 **Ver formatos válidos**); puedes cambiarla o usarla igualmente. Junto a cada imagen ves si el formato es correcto y si la resolución es baja.
- **Final con tu imagen:** elige la imagen y un texto opcional; después selecciona «Final: mi imagen» en el selector de final.

La 👁 **Vista previa** muestra el resultado con tus ajustes. Los ajustes se recuerdan y se guardan también en tus presets de estilo.



Tras arrastrar una imagen: el vídeo cambia a su formato (aquí 16:9) y aplica el look «Foto + barras abajo»



Ventana «Estilo del vídeo» (solo Plus)

LO QUE VERÁS EN EL PASO ③

El paso ③ se llama **¿Qué quieres crear?** y muestra los formatos como tarjetas grandes: pulsa una tarjeta (o su casilla) para marcarla. Lo más habitual ya viene marcado. Debajo están **Nombre y carpeta** y **Firma y carátula**, y las **Opciones avanzadas** (Master LUFS y Voice Drop) plegadas. Al final, una barra con el **resumen** de lo que se va a crear (formatos, vídeo, duración de la previa y carpeta) y el botón **GENERAR PREVIA**, para que no haya sorpresas.

CARPETA DE DESTINO

En **Nombre y carpeta**, pulsa **Cambiar** para elegir dónde se guardan las previas y **Abrir** para ver esa carpeta en el Finder / Explorador. La carpeta se recuerda para la próxima vez.

VARIANTE (SEED) Y «REGENERAR CON SEED»

Bajo la barra de GENERAR está la **variante (seed)**. La **seed** (semilla) controla las pequeñas decisiones aleatorias del motor. Con la **misma seed** obtienes **la misma previa**; cambia la seed (botón 🎲 para una al azar) y pulsa **⟳ Regenerar con seed** para obtener otra variación. Así puedes repetir exactamente una previa que te gustó.


QUÉ SE GUARDA DENTRO DEL ARCHIVO

Las previas MP3 y WAV incluyen **etiquetas de metadatos** (título, artista, sello, álbum, género, comentario) y la **carátula** de Radical Records.

8. Editor avanzado: cortes, BPM y estructura

PLUS En el paso ②, abre **«Retocar con más detalle»** (o usa el Estudio, herramienta **Cortes**) para ver el editor, con tres pestañas.

PESTAÑA «EDITOR DE CORTES»




Editor de cortes

1. **Añadir corte** — crea un fragmento nuevo en la previa.
2. **Tabla de cortes** — ajusta los segundos exactos de cada corte; ▶ lo escucha en la pista original y 🗑 lo elimina.
3. **Resumen** — número de cortes, duración total y duración estimada de la previa; se actualiza mientras editas.

Además, puedes **arrastrar los marcadores** verdes (inicio) y rojos (fin) directamente sobre la forma de onda para mover o recortar los fragmentos.

- **Presets rápidos:** *Estándar AI* (la previa recomendada), *Solo Drops* (va directa a los drops con máxima energía) e *Intro corta 15 s*.
- Los botones 📍 toman la posición actual del reproductor como inicio o fin del corte.
- **Nombres y orden:** cada corte tiene un nombre fijo («Corte 1», «Corte 2»…) y los botones ▲ ▼ cambian el orden en que suenan. ⏮ **Al inicio del tema** y ● **A mitad del tema** colocan el primer corte donde quieras que empiece la previa (ajustado a un compás); también puedes arrastrarlo sobre la onda. Esta parte también la tiene la edición Basic.

PESTAÑA «VARIACIÓN DE BPM»




Variación de tempo: modo automático y manual

1. **Automático** — micro-variaciones orgánicas de tempo según la seed. Suena natural pero impide mezclar la previa sin permiso.
2. **Manual (Presets DJ)** — tú decides las subidas de BPM.
3. **Curva de tempo** — muestra cómo cambia la velocidad a lo largo de la previa.

Es la **protección anti-retoque por tempo**: al variar ligeramente la velocidad, nadie puede pinchar ni sincronizar la previa con otro tema sin pasar por ti. En modo manual dispones de presets: **+5 BPM en Drops**, **+8 % Rampa**, **±4 BPM Vaivén**, **+3 BPM Fijo** y **0 BPM**, además de ➕ **Momento** para añadir cambios exactos.

PESTAÑA «ESTRUCTURA MUSICAL»



Estructura detectada: tipo, inicio, fin, duración, LUFS y pico

Tabla informativa con todas las secciones detectadas, su duración, el nivel **LUFS** y el pico en dBFS de cada una.

9. Efectos, Voice Drop y Modo promo

PLUS

MASTER LUFS

Opción	Qué hace
🔊 **Master LUFS**	Normalización y limitador transparente a **−9 LUFS** (nivel de club / Beatport).

> 💡 **Consejo**
> Flanger y Filter Sweep ya no son casillas automáticas: se arrastran sobre la forma de onda y eliges tú dónde suenan (capítulo 6, «Efectos en la onda»). Están disponibles en Basic y en Plus.

El **Master LUFS** y el **Voice Drop** están en **«Opciones avanzadas»** del paso ③ (se abren pulsando el título). El **Modo promo** es una de las cuatro tarjetas de formato.

VOICE DROP (TU FIRMA DE VOZ)

Superpone tu firma de voz o *jingle* de DJ sobre la previa.

1. Pulsa 🎙 **Voice Drop…** y elige tu audio de firma (WAV, MP3…).
2. Elige el momento: 📍 **Pre-Drop** (justo antes del primer drop), 📍 **Intro** o 🎯 **Manual**.
3. En modo manual arrastra el **marcador dorado** por la forma de onda hasta el punto exacto.
4. Verás «✓ Firma … 1.6 s» cuando esté cargada. Puedes cambiarla con **Cambiar Drop**.

MODO PROMO ANTIFUGAS



Modo promo activado: la firma se repite cada 20 s y la salida es MP3 128 kbps

Pensado para enviar previas a promotores sin que el audio pueda reutilizarse sin tu firma:


- Repite tu firma de voz **cada pocos segundos** (por defecto, cada 20 s) a lo largo de toda la previa.
- Exporta **solo en MP3 de 128 kbps**.
- Añade al comentario del archivo el texto «*PROMO — NO DISTRIBUIR / NOT FOR DISTRIBUTION*».

> ⚠️ **Importante**
>
> El Modo promo necesita una firma cargada con **Voice Drop**.... Si falta, AutoPrevias te avisará antes de generar.

10. Firma, carátula y presets propios

PLUS


FIRMA Y CARÁTULA PERSONALIZADAS



Tarjeta de firma y carátula

En el paso ③, la tarjeta **Firma y carátula** resume tu artista y tu portada; pulsa ✎ **Editar** y se abre una ventana con todos los datos (la firma ya no se repite en el paso ③). Rellena **Artista / DJ**, **Sello**, **Álbum**, **Género** y **Comentario**: se incrustan como metadatos en tus previas. Pulsa o arrastra una imagen sobre la **carátula** para personalizarla (con **Restablecer portada** vuelves a la de Radical Records). Marca **«Guardar firma y carátula como predeterminada»** para que se carguen solas en la próxima sesión.

🖋 FIRMAR UN TEMA ENTERO



Ventana «Firmar tema entero»


La opción 🖋 **Firmar tema entero** del menú 🧰 **Herramientas** abre una ventana aparte pensada para **canciones completas, no previas**. Solo le mete la **carátula y las etiquetas**: sin masterización, sin efectos y sin tocar el volumen ni la duración. El audio queda **exactamente igual**.

1. **Arrastra el tema** (o varios) a la ventana, o pulsa la zona para elegirlos.

2. Elige la **carátula** (la que tengas puesta en «Firma y carátula» aparece sola; vale JPG, PNG, WebP o GIF) y rellena artista, sello, álbum, género y comentario. Si no hay ninguna, la ventana te avisa en rojo antes de firmar.
3. Elige el formato: **FLAC** (sin pérdidas, recomendado) o **WAV** (sin comprimir).
4. Pulsa 🖋 **Firmar**. Los temas firmados se guardan en la carpeta **Firmados** (puedes cambiarla) y se muestra una notificación; púlsala para abrir la carpeta.

- Al terminar, AutoPrevias **lee la carátula del propio archivo guardado**, comprueba que es una imagen válida y te enseña una **miniatura** junto al aviso («🖼 Carátula incrustada y comprobada»).
- **Carátula en el Finder de macOS:** el FLAC lleva la carátula dentro, pero el Finder y la Vista rápida de macOS solo la enseñan si el archivo lleva además una etiqueta ID3. La casilla **«Que el Finder y la Vista rápida de macOS también enseñen la carátula del FLAC»** (activa por defecto en Mac) la añade; FFmpeg, VLC, foobar2000 y los lectores basados en libFLAC la saltan sin problema. Si algún programa no abriera el FLAC, desmárcala.
- Se conservan la **frecuencia de muestreo** y los **bits** del original (hasta 24 bits).
- Si el original es un MP3 o M4A, se guarda sin perder nada más, pero **no gana calidad**.
- Nunca se pisa tu archivo original: si ya existe uno con ese nombre, se añade «(2)».


MIS PRESETS



Barra de presets con un preset guardado

Guarda toda tu configuración como un **preset con nombre** y aplícala con un clic. La barra de presets está dentro de **«Retocar con más detalle»** (paso ②):

1. Deja todo como te gusta (formatos, efectos, firma, estilo...).
2. Pulsa 💾 **Guardar...**, escribe un nombre (por ejemplo «Radical Main») y elige si el preset incluye la **firma** y el **estilo**.
3. Para usarlo, elígelo en el desplegable **Mis presets** y pulsa ✓ **Aplicar**.
4. Para borrarlo, selecciónalo y pulsa 🗑.



Diálogo para guardar un preset


Los presets se guardan como archivos en tu carpeta de usuario, así que puedes copiarlos a otro ordenador.

11. Lote y Recientes

PLUS

Están en el menú 🧰 **Herramientas** de la cabecera.


📁 MODO LOTE



Procesamiento por lote

Procesa muchas pistas de una vez con los mismos ajustes: añade archivos, revisa la lista y lanza el proceso. AutoPrevias genera una previa por cada track y te muestra el progreso de cada uno.

🕒 RECIENTES



Historial: previas generadas y pistas abiertas


Dos pestañas:

- **Previas generadas**: cada previa que has creado, con fecha, duración y si era modo promo. Con **Reabrir proyecto** se vuelve a cargar el track con **los mismos ajustes y la misma seed**, para repetir o retocar la previa.
- **Pistas abiertas**: los últimos tracks que has cargado, para abrirlos otra vez con un clic.

12. Actualizaciones, licencia e idioma

ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS

AutoPrevias comprueba al arrancar si hay una versión nueva. Si la hay, aparece un aviso en la parte inferior de la ventana: púlsalo para abrir el asistente de actualización.




Asistente de actualización (los datos del ejemplo son ficticios)

1. Lee las novedades de la versión.
2. Pulsa **Descargar e instalar**: AutoPrevias descarga el instalador directamente en tu carpeta de **Descargas**, comprueba su integridad (SHA-256) y lo abre.
3. Sigue el instalador como la primera vez; tus ajustes y tu licencia se conservan.
4. Si prefieres esperar, pulsa **Omitir esta versión** y no te volverá a avisar de esa.

RECORRIDO DE BIENVENIDA (SOLO LA PRIMERA VEZ)


La primera vez que abres AutoPrevias en un equipo nuevo, tras activar la licencia, aparece un aviso de bienvenida con dos botones: **Hacer el recorrido** u **Omitir**. No se vuelve a preguntar nunca más.



El recorrido oscurece la ventana y resalta cada parte de la app real con una explicación

- Son unos 5 minutos: te enseña la pantalla de inicio, carga una **pista de ejemplo** sintética y recorre todo el panel de resultados (forma de onda, efectos arrastrables, reproductor, duración, formatos, vídeo animado, carpeta y botón Generar).
- Cada tarjeta indica el **apartado** (Primeros pasos, Cómo funciona, ② Tu previa, ③ Exportar) y «**Paso x de y**», y una barra por apartados enseña cuánto llevas.
- Avanza con **Siguiente** (o las teclas →, **Intro** o **Espacio**), vuelve con **Atrás** (←) y sal cuando quieras con **Omitir recorrido** o **Esc**.
- No guarda nada: la pista de ejemplo no aparece en Recientes y tus ajustes quedan como estaban.
- Si quieres repetirlo, usa ❓ **Ayuda → Guía de 2 minutos** (o el botón de la pantalla de inicio).

VENTANA «⚙» (LICENCIA Y AJUSTES)



Versión, licencia e idioma

- Muestra la **versión**, la **edición** y el **estado de la licencia**: fecha de última verificación y hasta cuándo es válida sin conexión.
- **Buscar actualizaciones** lanza la comprobación al momento.
- **Tema de la app**: elige entre **Original** (el oscuro de siempre, con acento carmesí), **One Dark** (gris pizarra con acento azul) y **Claro** (fondo blanco roto para trabajar con mucha luz). Al elegir uno, AutoPrevias ofrece **reiniciarse** para aplicarlo en toda la interfaz; vendrán más temas.
- **Abrir siempre en modo Estudio** sustituye el asistente por la vista única del Estudio cada vez que cargas un tema.
- **Rendimiento** elige cuántos recursos del equipo usa AutoPrevias al analizar y generar vídeo: **Automático** (recomendado; se adapta a tu equipo y deja un núcleo libre para que la app siga fluida), **Ahorro de recursos** (portátil con batería, equipo antiguo u otros programas abiertos) o **Máximo rendimiento** (todos los núcleos, para terminar antes). Debajo ves cuántos núcleos y cuánta memoria detecta la app.
- Si tu licencia es de 3 o 12 meses, ves **cuándo caduca y cuántos días quedan** y los botones **Renovar**.
- **Desactivar licencia en este equipo** libera la clave en el servidor para poder usarla en otro ordenador (necesita conexión).
- **Idioma**: Español (por defecto) o English. También puedes alternarlo con el botón **ES / EN** de la cabecera; todo se traduce al instante.

13. Atajos de teclado

Funcionan cuando no estás escribiendo en un campo de texto.

Tecla	Acción
Espacio	Reproducir / pausa
← **→**	Retroceder / avanzar 5 segundos
Inicio · **0**	Volver al principio
Esc	Detener
M	Silenciar / activar sonido
Supr	Borrar el efecto seleccionado en la onda
Ctrl/⌘ + **O**	Abrir un tema
Ctrl/⌘ + **G**	Generar la previa
Ctrl/⌘ + **2** · **Ctrl/⌘** + **3**	Ir al paso ② Tu previa · ③ Exportar
Ctrl/⌘ + **E**	Cambiar entre el asistente y el modo Estudio
Ctrl/⌘ + **Z**	Deshacer (cortes y efectos)
Ctrl/⌘ + **Mayús** + **Z** · **Ctrl/⌘** + **Y**	Rehacer
F1 · **?**	Ver la ayuda de atajos

También puedes **arrastrar un archivo de audio a cualquier parte de la ventana** para cargarlo y, en Plus, **una imagen** para usarla de carátula.

14. Solución de problemas

Problema	Solución
macOS dice que la app «no se puede abrir» o «está dañada»	Ejecuta en Terminal `xattr -cr /Applications/AutoPrevias.app` y vuelve a abrirla.
Windows muestra «Windows protegió su PC»	Pulsa **Más información → Ejecutar de todas formas**.
«Clave no válida» al activar	Comprueba que has copiado la clave completa, sin espacios, y que es de la edición Plus. Necesitas Internet. Si persiste, escríbenos.
«Esta clave es de AutoPrevias Basic/Plus y estás usando…»	Tu clave corresponde a la otra edición. Descarga e instala la edición que compraste; la clave no se queda ligada a ningún equipo.
El análisis o el vídeo tardan mucho, o el equipo va justo	Abre ⚙ → **Rendimiento**. **Automático** se adapta a tu equipo; **Máximo rendimiento** usa todos los núcleos para terminar antes; **Ahorro de recursos** usa pocos si trabajas con otros programas o con batería. Cierra otros programas pesados mientras generas el vídeo.
«El formato de la imagen no es correcto»	Los vídeos son 9:16, 1:1 o 16:9. Cambia la imagen por una con esa proporción (pulsa 📐 **Ver formatos válidos** para ver ejemplos) o elige «Imagen entera con fondo desenfocado».
«Esta licencia ya está activada en otro equipo»	Tu clave solo puede estar en un ordenador. Desactívala en el otro (⚙ → **Desactivar licencia en este equipo**) o escribe a soporte si ese equipo ya no está disponible.
«Tu licencia ha caducado»	Tu licencia de 3 o 12 meses llegó a su fecha. Compra otra en Payhip desde el propio menú, pulsa **Ya tengo una clave nueva** e introdúcela.
«No se pudo conectar con el servidor de licencias»	Comprueba tu conexión a Internet, desactiva la VPN y prueba con otra red; revisa que la fecha y la hora del equipo sean correctas. Si el aviso habla de **certificados**, actualiza Windows (Windows Update). Si sigue igual, escribe a soporte indicando el aviso.
Me dice que necesita conexión para verificar la licencia	Han pasado más de 14 días sin verificarla: conéctate a Internet y pulsa **Reintentar**. No hace falta volver a escribir la clave.
El BPM detectado es el doble o la mitad	Haz doble clic en la tarjeta **BPM** y escribe el valor real.

Un efecto que puse en la onda no suena	Solo suena dentro de los cortes de la previa. Si el bloque se ve apagado está fuera de ellos: muévelo sobre un corte o amplía el corte.
La previa no empieza donde quiero	Arrastra los marcadores verdes/rojos en la forma de onda o usa el Editor de Cortes.
No oigo nada al reproducir	Revisa el volumen del reproductor y que no esté silenciado (tecla **M**) y el dispositivo de salida de tu sistema.
No encuentro mis previas	Pulsa **Abrir** junto a «Carpeta» para ver la carpeta de destino; puedes cambiarla con **Cambiar**.
La actualización automática falla	Pulsa **Reintentar** o descarga de nuevo el instalador desde tu compra en Payhip (payhip.com/b/mTjEL).

15. Soporte y licencias de terceros

📧 **Soporte técnico**

Escríbenos a **radicalrecordsvlc@gmail.com** indicando tu sistema operativo, la versión de AutoPrevias (6.1.0) y qué ocurre. Si es posible, adjunta una captura de pantalla.

AutoPrevias utiliza componentes de código abierto, entre ellos **pedalboard** (GPL-3) y **Rubber Band** (GPL), además de PySide6, librosa, NumPy y otras bibliotecas. Si necesitas los textos completos de sus licencias, solicítalos a soporte y te los enviamos.

© Radical Records. AutoPrevias 6.1.0. Todos los derechos reservados. Este manual corresponde a la versión 6.1.0 de la edición Plus.