10.1. Instalación de OpenLDAP 2.4 en Linux

Instala el servidor *OpenLDAP* (http://www.openldap.org/) en la máquina ServidorLinuxXX y configúralo con las siguientes opciones:

- La entidad raíz de nuestro DIT usará como DN dc=dawXX, dc=net
- Establece la clave del usuario admin (dn: cn=admin, dc=dawXX, dc=net).

1. Instalación

- 1.1. Inicia una sesión en ServidorLinuxXX con un usuario con privilegios de administración.
- 1.2. Instala el servidor desde los repositorios oficiales de Ubuntu.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install slapd
```

1.3. Introduce la contraseña del administrador (dn: cn=admin, dc=dawXX, dc=net) (usa-remos despliegue), Figura 10.1.




Figura 10.1: Contraseña del usuario admin

1.4. Vuelve a introducir la contraseña.

Al instalar el servidor se crean:

- Los archivos de configuración.
- Dos DIT
 - Uno con la configuración del servidor (slapd-conf).
 - Otro con nuestra configuración (dc=dawXX dc=net) (utiliza como dawXX.net porque está definido como nombre de dominio en el fichero /etc/hosts.
- Esquemas usados por el servidor.
- 1.5. Comprueba que el servidor está iniciado y escuchando peticiones en el puero 389/TCP.

```
ps -ef | grep slapd
netstat -ltn
```

2. Utilidades OpenLDAP

2.1. Instala el paquete **ldap-utils** que contiene un conjunto de utilidades cliente (ldapadd, ldapsearch, ldapdelete, ldapmodify, ...) y servidor (slapcat, slaptest).

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install ldap-utils
```

3. Configuración por defecto

- 3.1. Consulta el directorio /etc/ldap y observa los ficheros y directorios de configuración.
- 3.2. Consulta el directorio /etc/ldap/slapd.d donde se almacena el DIT de configuración del servidor, Figura 10.2.




Figura 10.2: DIT de configuración del servidor

3.3. Consulta el directorio /etc/ldap/schema que contiene los schemas del servidor (en formato LDIF), Figura 10.3

```
root@ServidorLinux01:/etc/ldap/schema# Is
collective.ldif
                   cosine.schema
                                          java.ldif
                                                         openldap.ldif
collective.schema duaconf.ldif
                                          java.schema
                                                         openIdap.schema
corba.ldif
                   duaconf.schema
                                          ldapns.schema
                                                         pmi.ldif
corba.schema
                   dyngroup.ldif
                                          misc.ldif
                                                         pmi.schema
core.ldif
                   dyngroup.schema
                                          misc.schema
                                                         ppolicy.ldif
core.schema
                                          nis.ldif
                   inetorgperson.ldif
                                                         ppolicy.schema
cosine.ldif
                                                         README
                   inetorgperson.schema
                                          nis.schema
root@ServidorLinux01:/etc/ldap/schema#
```

Figura 10.3: Directorio /etc/ldap/schema

- 3.4. Utiliza el comando ldapsearch para mostrar el DIT dc=dawXX, dc=net, Figura 10.4. sudo ldapsearch -x -LLL -H ldap://localhost -b "dc=dawXX, dc=net"
 - -x: Se usa autenticación simple en lugar SASL.
 - -L: muestra la salida en formato LDIFv1.

- -LL no muestra los comentarios LDIF.
- -LLL no muestra la versión de LDIF.
- Si no se usa L muestra la versión extendida de LDIF.
- -H: URL del servidor LDAP.Si se omite se usa localhosst.
- -b: Entrada del DIT a partir de donde se empieza a buscar.

```
dn: dc=daw01,dc=net
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: daw01.net
dc: daw01
dn: cn=admin,dc=daw01,dc=net
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: LDAP administrator
```

Figura 10.4: DIT dc=dawXX, dc=net

Prueba también

```
ldapsearch -x -H ldap://localhost -b "dc=dawXX, dc=net"
ldapsearch -x -H ldap:/// -b "dc=dawXX, dc=net"
ldapsearch -x -b "dc=dawXX, dc=net"
```

4. Asistente de configuración

4.1. Puedes reconfigurar el servidor ldap ejecutando su asistente de configuración, vamos a probar.

sudo dpkg-reconfigure slapd

- 4.2. Selecciona que no quieres omitir la configuración.
- 4.3. Como nombre de dominio das introduce daw01.net.
- 4.4. Como nombre de la organización introduce daw01.net.
- 4.5. Introduce la contraseña del administrador (usaremos despliegue).
- 4.6. Vuelve a introducir la contraseña.
- 4.7. Selecciona el motor HDB (es el recomendado).
- 4.8. Indica que no quieres que se borren los datos si se elimina el servidor.
- 4.9. Indica que quieres borrar la base de datos antigua.
- 4.10. No permitas el protocolo LDAPv2.
- 4.11. Utiliza el comando ldapsearch para mostrar el DIT dc=dawXX, dc=net. Es igual que antes.

ldapsearch -x -LLL -H ldap://localhost -b "dc=dawXX, dc=net"