Media Player [Java]

En lo relacionado al contenido multimedia, Android admite la reproducción de diversos contenidos comunes como audio, video e imágenes en tu app. Se puede reproducir desde archivos multimedia almacenados en los recursos de tu app (**raw**), desde archivos del **sistema de archivos** o desde un flujo de datos que llega a través de una **conexión de red**. Para ello disponemos de diferentes API de **MediaPlayer**.

Al igual que con una Activity, la reproducción de un elemento multimedia se gestiona como una <u>máquina de estados</u>. Cada vez que interactuamos con el reproductor inicializando una canción (por ejemplo) estamos cambiando el <u>estado</u> del reproductor. Los estados son:

- 1) Idle. El reproductor está sin contenido que reproducir.
- 2) Initialized: El reproductor Media Player dispone de contenido para reproducir.
- 3) **Prepared**: El reproductor Media Player está listo para reproducir.
- 4) Started: La reproducción ha comenzado.
- 5) Pause / Stop: Parada o pausa de la reproducción.
- 6) **Completed**: La reproducción se ha completado.

El **MediaPlayer** ofrece una serie de métodos para cambiar el estado del reproductor. A continuación, vamos a ver los pasos para preparar y reproducir un elemento multimedia.

Preparando la app

Para reproducir un elemento multimedia, usaremos un componente llamado **VideoView**. Una vez referenciado desde nuestro Activity, podemos empezar a preparar el **MediaPla-yer** para reproducir un elemento multimedia:

```
mediaPlayer = new MediaPlayer();
mediaController = new MediaController( context: this);
mediaController.setMediaPlayer(this);
mediaController.setAnchorView(findViewById(R.id.layout));
```

Al crear un reproductor **MediaPlayer** éste se encuentra por defecto en estado **Idle**.

A continuación, es necesario indicarle qué elemento multimedia tiene que reproducir. Utilizaremos el método **setDataSource** (). Le podemos pasar contenido multimedia de 4 formas distintas:

• A través de un **identificador de recurso**. Estamos hablando de indicarle mediante una id un fichero de audio o vídeo almacenado en **raw**. Esto no es muy recomendable dado que estaríamos añadiendo un peso considerable a nuestra app.

- Mediante una **ruta local**. En este caso estaríamos accediendo a un archivo almacenado en el propio dispositivo móvil como, por ejemplo, en una tarjeta SD.
- Usando una **URI** (**Uniform Resource Identifier**), que podría ser perfectamente una URL para reproducir contenido online (streaming).
- Desde un **Content Provider** (Proveedor de Servicio).

Una vez asignado el DataSource el reproductor MediaPlayer pasa al estado Initialized


El siguiente paso consiste en pasar al estado **Prepared**, para lo que tan solo hay que invocar al método **prepare** () o emplear el método estático **create** (). A partir de aquí, el **MediaPlayer** ofrece tres métodos para controlar la reproducción del elemento multimedia: **start** (), **pause** () y **stop** ().

Obviamente, llamar al método start () pasa al reproductor MediaPlayer al estado Started

Controlando la reproducción

Cada uno de los métodos **start** (), **pause** () y **stop** () deja al reproductor en un estado diferente: **Started**, **Paused** o **Stopped**. Es necesario tener en cuenta que para volver al estado **Started** desde **Paused** tan solo hay que llamar a **start** (); pero para volver desde **Stopped** debemos antes pasar por el estado **Prepared**, lo que requerirá llamar primero al método **prepare** () y después a **start** ().

¿Confuso? Bien, para eso existe este diagrama con todos los estados y métodos posibles.



Una vez que haya acabado la reproducción y no se necesite el **MediaPlayer**, es importante invocar al método **reléase** () para liberar los recursos asociados a la reproducción.

Añadiendo controles estándar: la clase MediaController

Para facilitarnos el control de reproducción, Android incluye la clase **MediaController** que nos ofrece un interfaz con los botones habituales de un reproductor: play, pause, rewind, forward y una barra de progreso. También nos ofrece la interfaz típica de reproducción de vídeo o audio.

Es interesante ocultar el **MediaController** mientras se reproduce el elemento multimedia. Por defecto el **MediaController** se oculta pro sí solo cada 3 segundos, pero podríamos indicar otro comportamiento. Por ejemplo, podríamos aumentar el tiempo para cada estado del reproductor.

```
videoView.setOnPreparedListener( mp -> {
    mediaController.show( timeout: 20000);
    videoView.start();
});

videoView.setOnCompletionListener( mp -> {
    mediaController.show( timeout: 20000);
});
```

De la misma forma, podríamos querer recuperar el **MediaController** cuando el usuario toca la pantalla.

```
// Cuando el usuario toca la pantalla, mostrar el reproductor
public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
    mediaController.show();
    return false;
}
```

Práctica 48

Realiza la práctica propuesta en el documento 11 - Audio y Video [Java].

Práctica 49

Realiza la práctica propuesta en el documento 11 - Audio y Video [Kotlin].