TION IOT CORE. ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОСТУПУ К СЕРВЕРУ И РАЗВЕРТЫВАНИЮ СЕРВИСА

Версия документа: 1.0 (17.07.2016)

Содержание

Введение	2
Доступ к работающему на Google Compute Engine сервису	2
Развертывание нового сервиса с нуля	
Журналирование (логгирование)	
Настройки базы данных	5

Введение

Данный документ содержит следующую информацию:

- информацию, необходимую для доступа к сервису TION IoT Core, развернутому на платформе Google compute Engine специалистами OOO РоботАэро,
- инструкцию по развертыванию сервиса на произвольной платформе с нуля,
- информацию о системе журналирования событий в сервисе,
- информацию о настройке доступа к базе данных.

Для выполнения инструкций некоторых разделов документа от читателя требуются навыки администрирования серверов на Linux.

Доступ к работающему на Google Compute Engine сервису

Готовый сервис TION IoT Core развернут в системе Google Cloud Platform (GCP) / Google Compute Engine (GCE) – IaaS-платформе, предоставляющей сервер с полным доступом к операционной системе.

Документация к системе CGE: https://cloud.google.com/compute/docs/

Oсновная страница управления сервером CGE (см. рисунок 1): https://console.cloud.google.com/compute/instances?project=tion-iot-core&graph=GCE CPU&duration=P1D

Для доступа к этой странице, а также для SSH-доступа к серверу, требуются логин и пароль от общей системы аккаунтов Google. Для данного проекта был создан аккаунт со следующими данными:

Логин: tion.iot.core@gmail.com

Пароль: COXEFGU_11

Платформа GCP позволяет добавлять существующих пользователей Google (например, почты Google) в число администраторов серверов GCE.




Рис. 1. Страница управления сервером в GCE

Параметры сервера:

Процессор: Intel Xeon 2.3GHz (Haswell)

Память: 3.75 GbДиск: 80 Gb SSD

OC: Debian GNU/Linux 8
Внешний IP: 104.155.87.12

Сервис TION IoT Core доступен по адресу http://104.155.87.12:8080/ (например, рисунок 2).

Управление ПО сервера осуществляется через SSH-канал, который запускается со страницы управления сервером (см. рис. 1).

Исходный код сервиса лежит в папке /opt/tion-iot-core-backend.

Сервис зарегистрирован в ОС с помощью системы systemd, скрипт tion-iot-core.service находится в папке /etc/systemd/system. Старт и остановка сервиса осуществляются с помощью команд systemd:

```
systemctl start tion-iot-core , systemctl stop tion-iot-core
```

Для отладки возможен ручной запуск (поскольку сервис запускается автоматически при старте, для ручного запуска требуется предварительная остановка сервиса):

cd /opt/tion-iot-core-backend && node index.js



Рис. 2. Результат запроса /status к сервису, работающем в GCE.

Развертывание нового сервиса с нуля

Для развертывания сервиса с нуля на произвольной системе необходим предустановленный софт:

- nodejs¹ (>=4.4.7),
- node package manager, npm² (>= 2.15.8),
- mongodb³ (>=2.4.9, рекомендуется >= 2.6)

На более старых версиях этих программ работоспособность не проверялась.

Программы являются кросс-платформенными, запуск сервиса возможен на всех платформах, для которых существуют версии указанных программ. Ниже приводится инструкция по установке и запуску для Linux-подобных систем.

- 1. Архив с исходным кодом tion-iot-core-backend-src.zip распаковать в папку, например, /opt/
- cd /opt/tion-iot-core-backend ,
- 3. Установка библиотек, используемых приложением: npm install
- 4. Доступ на запись журналов: chmod a+w logs,

Лучше дать права на запись только тому пользователю, от которого будет запускаться приложение, с помощью команд chown и chmod.

- 5. Запуск:
 - а. для отладочного запуска: node index.js
 - b. для итогового запуска: NODE ENV=production node index.js
- 6. Автозапуск.
 - а. Для ОС c systemd можно использовать прилагаемый скрипт автозапуска tioniot-core.service. Скрипт проверялся в ОС Debian GNU/Linux 8, для других систем, возможно, придется изменить поля User и др. Скрипт необходимо скопировать в /etc/systemd/system/, выполнить systemctl daemon-reload && systemctl enable tion-iot-core.

¹ https://nodejs.org/en/

² https://www.npmjs.com/

³ https://www.mongodb.com/

b. Для ОС, использующих Init, launchd, Upstart и другие, также возможен автозапуск.

Журналирование (логгирование)

Для журналирования используются библиотеки winston 4 и morgan 5 .

При запуске в production-окружении (с переменной окружения NODE_ENV=production), все события уровня выше debug добавляются в файл ./logs/app.log (с ротацией файла каждые 5 M6).

В другом окружении к журналированию в файл добавляется журналирование в stdout с тем же уровнем debug.

Изменение настроек журналирования производится в файле logging.js в корне проекта.

Настройки базы данных

Изменение настроек доступа к базе данных производится в файле db.js в корне проекта.

Сервис использует СУБД mongodb, адрес сервера задается при подключении к БД в функции init() в файле db.js. Там же возможно указание логина и пароля для доступа к СУБД.

Сервис использует базу данных tiondb. База создается автоматически, как и все коллекции БД.

⁴ https://github.com/winstonjs/winston

⁵ https://github.com/expressjs/morgan