

Geometria analityczna


2026

1. Wyznaczyć współrzędne wektora w polarnym układzie współrzędnych:

- a) $[1 \ 1]$,
- b) $[-1 \ 1]$,
- c) $[0 \ 1]$,
- d) $[-1 \ -1]$.

Współrzędne (x, y) w kartezjańskim układzie współrzędnych można zapisać, zgodnie z rysunkiem (1) jako:

$$(x, y) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$$



Rysunek 1: Polarne współrzędne.

Zatem zapis (x, y) jest równoważny zapisowi (r, φ) - długość wektora i kąt między osią X - gdyż jednoznacznie opisuje on punkt na płaszczyźnie (z wyjątkiem punktu $(0, 0)$, dla którego nie można jednoznacznie podać kąta φ).

Zatem aby z układu kartezjańskiego przejść na polarny należy wyznaczyć r i φ :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \varphi = \arctan \frac{y}{x}$$

Dla przykładu a) będzie to:


$$r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \varphi = \arctan \frac{1}{1} = \frac{\pi}{4}$$

2. Wyznaczyć współrzędne wektora w sferycznym układzie współrzędnych:

- a) $[1 \ 1 \ 1]$,
- b) $[-1 \ 1 \ 0]$,
- c) $[0 \ 1 \ 0]$,
- d) $[0 \ 0 \ 1]$.

Współrzędne (x, y, z) w kartezjańskim układzie współrzędnych można zapisać, zgodnie z rysunkiem (2) jako:

$$(x, y, z) = (r \cos \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \theta)$$



Rysunek 2: Sferyczne współrzędne.

Zatem zapis (x, y, z) jest równoważny zapisowi (r, φ, θ) - gdyż jednoznacznie opisuje on punkt na płaszczyźnie (z wyjątkiem punktu $(0, 0, z)$, dla którego nie można jednoznacznie podać kąta φ i).

Zatem aby z układu kartezjańskiego przejść na polarny należy wyznaczyć r , φ i θ :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \varphi = \arctan \frac{y}{x}, \theta = \arcsin \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

Dla przykładu a) będzie to:

$$r = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}, \varphi = \arctan \frac{1}{1} = \frac{\pi}{4}, \theta = \arcsin \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} \approx 0.6155$$

3. Wyznaczyć równanie kierunkowe prostej na płaszczyźnie na podstawie równania ogólnego:

- a) $x + y + 1 = 0$,

b) $2x - y + 2 = 0$,

c) $y + 2 = 0$,

d) $x + 1 = 0$.

Równanie ogólne prostej ma postać:

$$Ax + By + C = 0$$

Równanie kierunkowe prostej ma postać:

$$y = ax + b$$

Łatwo zauważyć, że w sytuacji gdy $B \neq 0$ można wyznaczyć równanie kierunkowe w postaci:

$$x = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B} = ax + b$$

gdzie $a = -\frac{A}{B}$ i $b = -\frac{C}{B}$

Zatem dla przykładu a) mamy:

$$y = -x - 1$$

4. Wyznaczyć równanie parametryczne prostej przechodzącej przez punkty:

a) $P_0 = (1, 1)$, $P_1 = (0, 0)$,

b) $P_0 = (1, 2)$, $P_1 = (1, 0)$,


c) $P_0 = (1, 1, 1)$, $P_1 = (0, 1, 3)$,

d) $P_0 = (1, 1, 0)$, $P_1 = (2, 0, 4)$.

Równanie parametryczne prostej ma postać:

$$r = r_0 + vt$$

gdzie t jest parametrem. Interpretacja graficzna przedstawiona jest na rysunku (4)



Rysunek 3: Równanie parametryczne prostej

Na podstawie rysunku łatwo zauważyć, że wektor v można wyznaczyć przez odejmowanie $P_1 - P_0$. Natomiast r_0 jest dowolnym punktem z tej prostej - najłatwiej przyjąć $r_0 = P_0$.

Dla przykładu a) mamy $v = P_1 - P_0 = (0, 0) - (1, 1) = (-1, -1)$, oraz $r_0 = P_0 = (1, 1)$. Zatem równanie ma postać:

$$r = (1, 1) + (-1, -1)t$$

Bądź w formie rozpisanej:


$$\begin{cases} x = x_0 - v_x t = 1 - t \\ y = y_0 - v_y t = 1 - t \end{cases}$$

5. Wyznaczyć równanie ogólne prostej przechodzącej przez punkt $P_0 = (x_0, y_0)$ prostopadłej do wektora $u = (A, B)$:

- a) $P_0 = (1, 1)$, $u = (1, 1)$,
- b) $P_0 = (1, 2)$, $u = (1, 0)$,
- c) $P_0 = (1, 1)$, $u = (0, 1)$,
- d) $P_0 = (1, 1)$, $u = (2, 0)$.

Można zauważyć, że prosta prostopadła do wektora $u = (A, B)$ ma postać:

$$Ax + By + C = 0$$



Rysunek 4: Prosta prostopadła do wektora $u = (A, B)$.

Aby prosta przechodziła dodatkowo przez punkt $P_0 = (x_0, y_0)$ ma ona postać:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

Dla przykładu a) jest to: $A = 1$, $B = 1$, $x_0 = 1$ i $y_0 = 1$, zatem:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = Ax - Ax_0 + By - By_0 = x + y - 2 = 0$$


6. Wykonać ortogonalizację bazy:

- a) $b_1 = (2, 0), b_2 = (1, 1),$
- b) $b_1 = (1, 2), b_2 = (0, 1),$
- c) $b_1 = (1, 0, 1), b_2 = (0, 1, 0), b_3 = (0, 0, 1),$
- d) $b_1 = (1, 1, 1), b_2 = (1, 1, 0), b_3 = (1, 0, 0).$

Ortogonalizację bazy $b_1, \dots, b_n$ do bazy ortogonalnej $u_1, \dots, u_n$ można dokonać metodą Grama-Schmidta. Metoda ta ma następujący algorytm:

- $u_1 := b_1$ - pierwszy wektor bazy bez zmian,
- $u_2 := b_1 - \pi_{u_1}(b_2)$ - rzut prostokątny wektora b_2 na prostą wyznaczaną przez wektor b_1 ,
- $\vdots$
- $u_n := b_n - \pi_{\text{span}\{u_1, \dots, u_{n-1}\}}(b_n)$ - rzut prostokątny na podprzestrzeń wyznaczaną przez wektory nowej bazy, od 1 do $n - 1$.

Graficzna reprezentacja jest przedstawiona poniżej.



Rysunek 5: Ortogonalizacja Grama-Schmidta.

Aby uzyskać bazę ortonormalną wystarczy wykonać: $u_i := \frac{u_i}{\|u_i\|}, \forall i$.

Dla przykładu a) mamy:

- $u_1 := b_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix},$
- $u_2 := b_2 - \pi_{u_1}(b_2) = b_2 - \frac{u_1 u_1^T}{u_1^T u_1} b_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$

7. Wyznaczyć równanie ogólne płaszczyzny przechodzącej przez punkty:


- a) $P_0 = (1, 1, 1), P_1 = (0, 0, 0), P_2 = (1, 2, 1),$

- b) $P_0 = (1, 0, 1)$, $P_1 = (0, 1, 0)$, $P_2 = (2, 2, 0)$,
 c) $P_0 = (0, 1, 1)$, $P_1 = (1, 0, 0)$, $P_2 = (1, 2, 0)$,
 d) $P_0 = (1, 1, 0)$, $P_1 = (0, 0, 2)$, $P_2 = (1, 2, 1)$.

Równanie ogólne płaszczyzny ma postać:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Analogicznie jak w przypadku prostej, można zauważyć, że wektory rozpinające tę płaszczyznę są ortogonalne do wektora normalnego płaszczyzny $n = (A, B, C)$.



Rysunek 6: Płaszczyzna i wektor normalny.

Można zauważyć, że jeśli płaszczyzna ma przechodzić przez 3 punkty (nie leżące na jednej prostej), to zawiera ona dwa wektory P_0P_1 oraz P_0P_2 . Na ich podstawie można znaleźć wektor normalny - znajdując wektor ortogonalny do obydwu, a to można osiągnąć wyznaczając iloczyn wektorowy tych wektorów:

$$n = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ x_0 & y_0 & z_0 \\ x_1 & y_1 & z_1 \end{vmatrix}$$

Dla przykładu a) mamy

$$v_1 = P_0 - P_1 = (1, 1, 1) - (0, 0, 0) = (1, 1, 1), v_2 = P_0 - P_2 = (1, 1, 1) - (1, 2, 1) = (0, -1, 0),$$

Z tego wyznaczmy wektor normalny:

$$n = v_1 \times v_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -\hat{i} + \hat{k} = (-1, 0, 1)$$

Zatem równanie płaszczyzny ma postać:

$$-(x - x_0) + (z - z_0) = -x + y + x_0 - z_0 = -x + y = 0$$