תרגול 8

למה צריך זיכרון וירטואלי? Paging במעבדי אינטל 22–ביט Paging במעבדי אינטל 64–ביט


TL;DR

• גישה ישירה לזיכרון הפיזי הייתה יוצרת הרבה בעיות: מחסור בזיכרון רציף, היעדר בידוד בין תהליכים, מגבלה על מרחב הזיכרון האפשרי.

• האבסטרקציה שפותרת את כל הבעיות הללו היא **זיכרון וירטואלי**. process A:

mov **\$0x700**, %rax

add %rax, %rbx



- אבל אין ארוחות חינם: זיכרון וירטואלי פוגע בביצועים.
- כל פקודת גישה לזיכרון דורשת תרגום יקר: וירטואלי ← פיזי.


?למה צריך זיכרון וירטואלי

?או: מדוע לא ניגשים ישירות לזיכרון הפיזי

זיכרון פיזי

- התקני האיחסון במחשב נחלקים לשניים:
- י זיכרון (DRAM) איחסון נדיף, קטן יותר ומהיר יותר (סדר גודל 100ns).
 - דיסק קשיח איחסון עמיד, גדול יותר ואיטי יותר (סדר גודל 1ms).
 - פקודות מכונה יכולות לפעול רק על רגיסטרים ו/או נתונים בזיכרון.
- הקוד המבוצע ע"י המעבד והנתונים הדרושים לביצוע הקוד חייבים להיות בזיכרון בזמן הביצוע.
 - אם רוצים לעבד מידע מהדיסק, יש להביא אותו לזיכרון, לעבד אותו,
 ולכתוב את התוצאה חזרה לדיסק.
 - הגישה לזיכרון היא, בסופו של דבר, באמצעות כתובות פיזיות של בתים (bytes). למשל, עבור זיכרון בגודל 8GB הכתובות הפיזיות הן מספרים שלמים בתחום [1 0, 8G 1].
 - עם זאת, יש חסרונות רבים לגישה ישירה באמצעות כתובות פיזיות.


חסרון 1#: היעדר בידוד/הגנה בין תהליכים



• אין הגנה על המידע – תהליך א' יכול לגשת לזיכרון של תהליך ב'.

חסרון 2#: מחסור בזיכרון רציף

:(fragmentation) במערכת אמיתית, הזיכרון עובר קיטוע




unused space that cannot be released to the operating system

. גם כאשר יש מספיק זיכרון במערכת, הוא "שבור" לרסיסים.

(fragmentation) פרגמנטציה

- בזבוז זיכרון כתוצאה מאופן שימוש לא יעיל.
 - יש שני סוגי פרגמנטציה:
- פרגמנטציה חיצונית (external fragmentation) בזבוז מחוץ למקטעי הזיכרון בגלל שהם מפוזרים במרחב.
 - לדוגמה: מערך C חייב להיות מוקצה בצורה רציפה בזיכרון.
 - ייתכן כי לא נצליח להקצות מערך בגודל נתון למרות שיש מספיק זיכרון – סכום כל החורים במרחב גדול מספיק, אבל החורים לא מאורגנים באופן רציף.
- פרגמנטציה פנימית (internal fragmentation) בזבוז בתוך מקטעי הזיכרון כתוצאה מהקצאת יתר.
 - לדוגמה: מהדר מסוים מיישר כל הקצאת זיכרון לכפולה של בלוק בגודל N.
 - אם המשתמש מבקש זיכרון בגודל N>, שאר הזיכרון יתבזבז. ullet


חסרון 3#: מגבלת זיכרון



• היינו רוצים להשתמש גם בשטח האיחסון שקיים בדיסק, **בצורה שקופה לקוד האפליקציה**.


הפתרון: זיכרון וירטואלי

- פקודות המכונה ייגשו אך ורק לכתובות זיכרון וירטואליות.
- מערכת ההפעלה תגדיר מיפוי (== פונקציה) בין כתובות וירטואליות לפיזיות: לכל כתובת וירטואלית מתאימה בדיוק כתובת פיזית אחת.
 - המעבד יתרגם כתובת וירטואלית → פיזית בזמן הגישה. memory




זיכרון וירטואלי נותן בידוד/הגנה

- תהליך יכול לגשת רק למרחב הזיכרון הוירטואלי שלו עצמו.
 - . כל תהליך מקבל אשליה שהוא לבד במערכת.




זיכרון וירטואלי מספק רציפות

- תהליך חדש מקבל מרחבזיכרון וירטואלי "נקי" ורציף.
 - בנוסף, מרחב הזיכרון
 הוירטואלי של תהליך יכול
 להיות גדול הרבה יותר
 מהזיכרון הפיזי הזמין.
 - ◆ מערכת ההפעלה תוכל למצוא בקלות יותר זיכרון רציף במרחב הוירטואלי.
- שימו לב: הזיכרון הפיזיהמתאים לא חייב להיות רציף!



swapping זיכרון וירטואלי מאפשר

- ניתן למפות חלקים מהזיכרון הווירטואלי אל הזיכרון או אל הדיסק.
 - . המשתמש יראה יותר זיכרון ממה שיש באמת במערכת \leftarrow



זיכרון וירטואלי מציע יתרונות נוספים

- חסכון של זיכרון פיזי ע"י הקצאתו רק בגישה demand paging הראשונה לזיכרון הוירטואלי.
 - י למשל: אם הקצנו מערך גדול באמצעות ()malloc למשל: אם הקצנו מערך גדול באמצעות ממנו, החלקים האלו לא יהיו מגובים בזיכרון הפיזי.
- חסכון של זיכרון פיזי במידה ואפליקציות שונות deduplication משתמשות באותו מידע לקריאה בלבד.
 - למשל, מרבית התהליכים משתמשים במידע של ספריית libc לקריאה בלבד).
- לכל תהליך מרחב זיכרון וירטואלי שונה, אבל כולם יכולים למפות לאותו אזור פיזי שבו יושבת הספרייה libc.
 - במנגנון לחיסכון של זיכרון פיזי ולמניעת copy-on-write העתקות מידע מיותרות נראה בתרגול הבא.
 - ...ועוד יתרונות רבים אחרים...

במעבדי אינטל 32–ביט PAGING

?או: איך מממשים זיכרון וירטואלי


דפים ומסגרות

מרחב הזיכרון הוירטואלי


- מחולק ל**דפים** (pages).
- .(4KB) גודל == גודל מסגרת
 - הדפים מיושרים בזיכרון הווירטואלי.

מרחב הזיכרון הפיזי

- מחולק למסגרות (frames)
 בלוקים עוקבים בגודל קבוע
 בארכיטקטורת 1A-32)
- המסגרות מיושרות בזיכרון הפיזי.



לא כל הדפים ממופים למסגרות פיזיות!



- חלק מהדפים לא ממופים כלל, כלומר הדף לא מגובה בזיכרון ולא בדיסק.
- מטעמי חיסכון בזיכרון ובזמן,אין טעם להקצות מראש את כלהמרחב הווירטואלי של תהליך.
- חלק מהדפים יכולים להיות מגובים בדיסק.
 - נאמר כי הדפים out.
 - פרטים נוספים בתרגול על מטמון הדפים.

IA-32 דפים ומסגרות בארכיטקטורת

- :(ארכיטקטורת 32 ביט של אינטל) IA-32 ביט של אינטל):
 - הזיכרון **הווירטואלי** הוא ברוחב 32 ביט.
 - הזיכרון **הפיזי** הוא ברוחב 32 ביט.

?מה מספר הדפים במרחב הווירטואלי?

$$\frac{space \ size}{page \ size} = \frac{2^{32}}{2^{12}} = \frac{4GB}{4KB} = 1M \cong 1,000,000$$

- מה מספר המסגרות במרחב הפיזי?
 - כנ"ל (החישוב זהה).

מיפוי דפים למסגרות

• בכל גישה לזיכרון, המעבד מתרגם את הכתובת הוירטואלית לכתובת פיזית באופן הבא:

virtual address							
31 12			11		0		
page number			page offset				
המיפוי נשמר בטבלת הדפים		ההיסט זהה (אין מיפוי)					
physical address							
31	V		12	11		0	
frame number				frame offset			




(page table) טבלת הדפים

- לכל תהליך יש טבלת דפים משלו מבנה נתונים אשר ממפה בין דפים למסגרות.
 - ניתן לממש טבלת דפים באמצעות מבני נתונים שונים: מערך פשוט, עצים, טבלאות גיבוב (hash tables), ...
 - עבור כל דף במרחב הזיכרון הווירטואלי של התהליך, יש כניסה בטבלת הדפים אשר מציינת:
 - ?האם הדף נמצא בזיכרון ובאיזו מסגרת
 - האם הדף נמצא בדיסק ובאיזה מיקום?
 - האם הדף מעולם לא הוקצה? (כלומר איננו בזיכרון ואיננו בדיסק)
 - טבלת הדפים אחראית לתפקידים נוספים כמו הגנת גישה.
 - למשל: טבלת הדפים מסמנת דפים לקריאה בלבד ומונעת גישות כתיבה.

ניסיון 1#: טבלת דפים ליניארית


- \mathbf{k} מערך שבו הכניסה ה \mathbf{k} מכילה את המיפוי של הדף ה
 - כל כניסה מכילה את:



#N

ניסיון 1#: טבלת דפים ליניארית

• מה גודל טבלת הדפים?



מספר הכניסות במערך הוא כמספר הדפים: $N=1~\mathrm{M}$

• נניח שכל כניסה במערך היא בגודל 4 בתים: 20 עבור מספר המסגרת + 12 עבור סיביות בקרה

> → גודל טבלת הדפים הוא 4MB (ולכל תהליך טבלת דפים משלו!)


ניסיון 1#: טבלת דפים ליניארית

- עבור 100 תהליכים, התקורה על הזיכרון הפיזי היא 400 MB.
- בפועל, תהליכים קטנים (ויש הרבה כאלו) ניגשים רק לחלק קטן של מרחב הזיכרון הווירטואלי, ולכן זה בזבזני להחזיק את הטבלה כולה.
 - יתרה מזאת, טבלת דפים ליניארית פשוט אינה ישימה בארכיטקטורות חדשות.
 - למשל, נניח כי רוחב של כתובת וירטואלית ופיזית הוא 48 ביטים.
 - $.2^{48}$ B=256 TB מרחב הזיכרון הווירטואלי הוא בגודל
 - . גודל דף הוא 4KB ולכן יש $2^{12}=2^{36}$ כניסות במערך \cdot
 - כל כניסה היא בגודל 8 בתים.
 - גודל טבלת הדפים יהיה 512GB לכל תהליך! ← •

הפסקה


ACCESSIVE YOUR MEMORY DURING THE EXAMS





ניסיון 2#: טבלת דפים היררכית

- נניח כי תהליך מסוים P ניגש לשני דפים בלבד.
- טבלת הדפים הליניארית של התהליך P משתמשת בשתי כניסות בלבד, כפי שמראה התרשים:
 - קל לראות את בזבוז הזיכרון...




ניסיון 2#: טבלת דפים היררכית

- נחלק את הכניסות בטבלה לבלוקים בגודל מסגרת פיזית.
- כמה כניסות יהיו בכל בלוק?

$$\frac{frame\ size}{entry\ size} = \frac{4KB}{4B} = 1024 .$$


- כמה בלוקים יהיו?
 - $\frac{1M}{1024} = 1024$ •



ניסיון 2#: טבלת דפים היררכית

- נשים לב כי מרבית הבלוקים ריקים לגמרי...
 - ולכן לא כדאי להקצות אותם.
 - נשמור טבלה נוספת עם 1024 כניסות אשר תצביע לבלוקים:
 - .עבור בלוק ריק NULL •
 - כתובת פיזית עבור בלוק מוקצה.

ניסיון 2#: טבלת דפים היררכית




תהליך תרגום כתובת וירטואלית

- ?איך המעבד מתרגם כתובת וירטואלית V לכתובת פיזית?
- בשלב הראשון, המעבד מחשב את מספר הדף הוירטואלי:

$$P = (V >> 12)$$


- בטבלת דפים ליניארית:
- במערך. \mathbf{P} במערך.
 - <u>בטבלת דפים היררכית:</u>
- ברמה העליונה של העץ. P / 1024 ברמה העליונה של העץ.
 - . אם הכניסה הזוL = NULL, אז אין תרגום (הדף לא בזיכרון).
- ברמה התחתונה של P% 1024 ברמה מצא בכניסה התחתונה של העץ.

פירוק כתובת וירטואלית לשדות



דוגמה: פירוק כתובת וירטואלית לשדות

- . 0x11111888 ניקח לדוגמה את הכתובת •
- נכתוב את הכתובת בבסיס בינארי ונפרק אותה לשדות:



טבלת הדפים בארכיטקטורת IA-32


- בגלל הבעיות בטבלת הדפים הליניארית, אינטל בחרה בטבלת דפים היררכית בצורת עץ (דליל) עם שתי רמות.
 - מבנה הנתונים: radix tree במקום מערך.
- הרמה התחתונה בעץ שומרת מיפויים בין דפים למסגרות---בדיוק כמו במערך.
 - הרמה העליונה בטבלת הדפים מצביעה למסגרות של הרמה התחתונה.
- כל 1024 כניסות סמוכות ברמה התחתונה יישמרו במסגרת נפרדת (המסגרות לא בהכרח רציפות בזיכרון הפיזי, בניגוד למערך).
- במידה ואף אחת מהכניסות ברמה התחתונה לא ממפה דף, אין צורך להקצות מסגרת ברמה התחתונה.
 - כאשר מוקצה דף חדש לשימוש התהליך, צריך להקצות, לפי הצורך, מסגרות עבור הרמות בהיררכיה עד (לא כולל) השורש.
 - רגיסטר מיוחד בשם CR3 מצביע לשורש טבלת הדפים של התהליך הנוכחי.

?מכיל כתובת וירטואלית או פיזית CR3 מכיל

מבנה כניסה בטבלת הדפים

- כניסה ברמה הראשונה נקראת page directory centry.
 - PTE = page table entry כניסה ברמה השניה נקראת
 בפועל, קוראים לכל הכניסות בכל הרמות
 - .32 bit כל כניסה בטבלת הדפים היא בגודל •
- המידע שכניסה מכילה תלוי בביט present (ביט 0 של ה-PTE), המציין האם הדף נמצא בזיכרון הראשי.
 - . הדף נמצא בזיכרון הפיזי: present == 1
 - . הדף לא נמצא בזיכרון הפיזי: present ==0

Page Table Entry



כניסה בטבלת הדפים, כאשר present==1

- מספר המסגרת בה מאוחסן הדף.
- 20 ביטים, כאשר כתובות זיכרון פיזי באורך 32 ביט.
- ים מודלק ע"י accessed (נקרא גם ביט accessed): מודלק ע"י החומרה בכל פעם שמתבצעת גישה לכתובת בדף. ביט זה מכובה באופן מחזורי ומשמש למדיניות פינוי הדפים לדיסק.
 - ביט dirty (נקרא גם ביט modified): מודלק ע"י החומרה בכל פעם שמתבצעת כתיבה לנתון בדף. במידה והדף שייך לקובץ (לדוגמה) נידע שיש לכתוב אותו חזרה לדיסק מחישהו.
 - ביט read/write: הרשאת גישה.
 - . קריאה וכתיבה 0 = 0 קריאה וכתיבה 0 = 0
 - . גישה מיוחסת: user/supervisor ביט
 - גישה לכל תהליך. = 0 גישה לקוד הגרעין בלבד. = 0

כניסה בטבלת הדפים, כאשר present==0

- יש שתי אפשרויות: •
- 1. אם כל הביטים ב-PTE הם אפס, אז הדף לא ממופה כלל במרחב הזיכרון של התהליך.
- 2. אחרת, אם לפחות אחד מ–31 הביטים העליונים שונה מאפס, אז הדף נמצא במאגר דפדוף (swap area) בדיסק, וב–TE נשמור את כתובתו ב–swap area.

TLB - Translation Lookaside Buffer

- תרגום כתובת וירטואלית לפיזית קורה כל גישה לזיכרון.
- 30%−−50% מהפקודות בתכנית ממוצעת ניגשות לזיכרון **→** תקורה גבוהה.
- כדי לשפר את הביצועים, מעבדי אינטל מכילים מטמון
 (cache) מיוחד, ה-TLB, אשר מכיל את התרגומים האחרונים בהם השתמשו.
- המעבד מחפש ב-TLB לפני החיפוש בטבלת הדפים. אם התרגום המבוקש נמצא ב-TLB, נחסכו גישות יקרות לזיכרון (כמספר הרמות בהיררכיה).
 - אם התרגום המבוקש לא נמצא ב-TLB, המעבד פונה לחפש בטבלת הדפים ואז מוסיף ל-TLB את התרגום החדש (לטובת הגישות הבאות לזיכרון).

page number	frame number	flags
12	25	r/w, accessed
55	93	accessed, dirty
•••		


פסילת תוכן ה–TLB

- ה–TLB מכיל עותק חלקי של המידע הקיים בטבלת הדפים, ולכן מערכת ההפעלה אחראית לשמור על קוהרנטיות המידע ב–TLB.
 - הגרעין חייב לפסול (invalidate) את תוכן ה-TLB במקרים מסוימים, לדוגמה:
 - כאשר הגרעין מוחק כניסה בטבלת הדפים (כדי לפנות מסגרת מהזיכרון לדיסק), הוא מוחק גם את הכניסה המתאימה ב-TLB.
 - עדיין TLB-אחרת, התהליך עלול לגשת למידע לא מעודכן, בגלל שה מצביע למסגרת שכבר פונתה מהזיכרון.
 - 2. בעת החלפת הקשר, הגרעין מוחק את תוכן ה-TLB כולו.
 - התהליך הבא לביצוע ייגש למסגרות של התהליך שרץ לפניו.

דLB-הימנעות מפסילת תוכן ה

- שאלה: למה כדאי להימנע מפסילת תוכן ה-TLB?
- לינוקס נמנעת מפסילת תוכן ה-TLB בהחלפת הקשר אם:
- התהליך הבא לביצוע חולק את אותו מרחב זיכרון (אותן טבלאות דפים) יחד עם התהליך הקודם (שני חוטים של אותו תהליך).
- .(kernel thread). התהליך הבא לביצוע הוא תהליך גרעין.
 - לתהליכי גרעין אין מרחב זיכרון משלהם, והם פועלים על מרחב הזיכרון של הגרעין.
 - תהליך גרעין מנצל את טבלאות הדפים של תהליך המשתמש שרץ לפניו, מפני שאין לו טבלאות דפים משלו.
- **שאלה:** האם הגרעין יכול לגשת למרחב הזיכרון של התהליך הקודם?

סיכום: תהליך התרגום במעבדי אינטל



במעבדי אינטל PAGING

גודל מרחב הזיכרון

- במעבדי 64 ביט של אינטל (ארכיטקטורת x64), משתמשים
 בכתובות וירטואליות של 48 ביט בלבד (מתוך 64 אפשריים).
 מה גודל מרחב הזיכרון הווירטואלי?
 - $2^{48} B = 256 TB$ •
 - מה היה גודל מרחב הזיכרון אם היו משתמשים בכל 64 הביטים לייצוג כתובות?
 - $2^{64} = 16$ Exabyte •
 - ?מדוע, אם כן, משתמשים רק ב-48 ביט
- עבור האפליקציות הקיימות היום, אין צורך במרחב וירטואלי גדול כל כך.

אינדקסים לטבלת הדפים

- .4KB גם בארכיטקטורת x64 גודל הדף הסטנדרטי הוא
 - גודל כניסה בטבלת הדפים הוא 8 בתים.
- ארכיטקטורת x64 תומכת בכתובות זיכרון פיזיות של עד **52** ביטים (שימו לב: מרחב הזיכרון הפיזי גדול יותר ממרחב הזיכרון הוירטואלי).
 - $.52 12 = 40 \ bits$ לכן מספר המסגרת מכיל •
 - בתוספת 12 הביטים של הדגלים והרשאות הגישה יש לנו 52 ביטים.
 - גודל כניסה בטבלת הדפים הוא תמיד חזקה של 2, ולכן צריכים 64 ביטים, או 8 בתים.
 - כמה כניסות (PTEs) מוכלות במסגרת (בגודל 4KB)?


$$\frac{4KB}{8B} = 512 \cdot$$

- ?כמה ביטים צריך כדי לאנדקס אותם
 - $\log_2 512 = 9$

page table walk


- מעבדי x64 משתמשים בטבלאות דפים עם ארבע רמות תרגום במקום שתיים.
- לצורך הפשטות, נקרא בשם PTE עבור כניסות בכל הרמות
 של הטבלה.
 - גודל מסגרת בכל הרמות של טבלת הדפים הוא 4KB.
- י page table walk תרגום כתובת וירטואלית לפיזית נקרא הוא "הולך" לאורך טבלת הדפים ההיררכית.
 - השלימו את הסכימה הבאה:

page table walk




4KB frames containing PTEs

page table walk




4KB frames containing PTEs


- מעבדי x64 תומכים גם בדפים גדולים (huge pages).
- תרגום של דפים גדולים "הולך" רק דרך 2 או 3 רמות של טבלת הדפים ההיררכית.
- הביטים של האינדקסים שנזרקו מצטרפים לשדה offset.
 - השלימו את הסכימות הבאות ומצאו את גודל הדפים הגדולים:




4KB frames containing PTEs



4KB frames containing PTEs





יתרונות וחסרונות דפים גדולים

יתרונות

- משפרים ביצועים (מבחינת throughput) כי הם מקטינים את התקורה של תרגום כתובות.
 - מגדילים את יעילות ה-TLB (כל כניסה ב-TLB מכסה אזור זיכרון רחב יותר).
- .page table walk מקצרים את ה
 - בעקיפין, מגדילים את יעילות L1/L2/L3 caches (המטמונים שומרים את ה-PTEs, ועבור דפים גדולים יש פחות PTEs).

חסרונות

- עלולים ליצור פרגמנטציה
 פנימית, כלומר לבזבז זיכרון בתוך
 הדפים.
 - לדוגמה: תהליכים קטנים ידרשו 2MB+2MB במקום רק 4KB+4KB למחסנית ולערימה.
- שימוש בדפים גדולים לצד דפים קטנים יוצר פרגמנטציה חיצונית, כלומר מחסור בזיכרון רציף.
 - מערכת ההפעלה תתקשה למצוא "חורים" לדפים הגדולים.
 - פוגעים בביצועים (מבחינת latency).
 - לדוגמה: page fault יהיה ארוך יותר (יעתיק דף גדול יותר מהדיסק למטמון הדפים).