

本节内容

进程控制


什么是进程控制？




进程控制的主要功能是对系统中的所有进程实施有效的管理，它具有创建新进程、撤销已有进程、实现进程状态转换等功能。



简化理解：反正进程控制就是要实现进程状态转换



知识总览



用“原语”实现

如何实现进程控制？



原语是一种特殊的程序，
它的执行具有原子性。
也就是说，这段程序的
运行必须一气呵成，不
可中断

用“原语”实现


如何实现进程控制？

原语的执行具有“原子性”，一气呵成

思考：为何进程控制（状态转换）的过程要“一气呵成”？

如果不能“一气呵成”，就有可能导致操作系统中的某些关键数据结构信息不统一的情况，这会影响操作系统进行别的管理工作

Eg：假设PCB中的变量 state 表示进程当前所处状态，1表示就绪态，2表示阻塞态...



成熟的思考者



可以用“原语”来实现“一气呵成”啊汪！

假设此时进程2等待的事件发生，则操作系统中，负责进程控制的内核程序至少需要做这样两件事：

- ①将PCB2的 state 设为 1
- ②将PCB2从阻塞队列放到就绪队列

完成了第一步后收到中断信号，那么PCB2的state=1，但是它却被放在阻塞队列里

如何实现原语的“原子性”？


原语的执行具有原子性，即执行过程只能一气呵成，期间不允许被中断。
可以用“关中断指令”和“开中断指令”这两个特权指令实现原子性



正常情况：CPU每执行完一条指令都会例行检查是否有中断信号需要处理，如果有，则暂停运行当前这段程序，转而执行相应的中断处理程序。

如何实现原语的“原子性”？

原语的执行具有**原子性**，即执行过程只能一气呵成，期间**不允许被中断**。
可以用“**关中断指令**”和“**开中断指令**”这两个**特权指令**实现原子性




CPU执行了**关中断指令**之后，就不再例行检查中断信号，直到执行**开中断指令**之后才会恢复检查。


这样，关中断、开中断之间的这些指令序列就是不可被中断的，这就实现了“**原子性**”

思考：如果这两个特权指令允许用户程序使用的话，会发生什么情况？

进程控制相关的原语



进程控制相关的原语



进程控制相关的原语

阻塞原语唤醒原语必须成对使用

进程的阻塞和唤醒

运行态→
阻塞态

进程的阻塞

阻塞态→
就绪态

进程的唤醒

找到要阻塞的进程对应的PCB

保护进程运行现场，将PCB状态信息设置为“阻塞态”，暂时停止进程运行

将PCB插入相应事件的等待队列

需要等待系统分配某种资源

需要等待相互合作的其他进程完成工作

在事件等待队列中找到PCB


将PCB从等待队列移除，设置进程为就绪态

将PCB插入就绪队列，等待被调度


等待的事件发生

因何事阻塞，就应由
何事唤醒

进程控制相关的原语




知识滚雪球：程序是如何运行的？



知识滚雪球：程序是如何运行的？

```
int x = 1;  
x++;  
.....
```



内存



程序计数器，存放下一条指令的地址


指令寄存器，存放当前正在执行的指令

其他一些必要信息



知识滚雪球：程序是如何运行的？

```
int x = 1;  
x++;  
.....
```



内存



程序计数器，存放下一条指令的地址


指令寄存器，存放当前正在执行的指令

其他一些必要信息



知识滚雪球：程序是如何运行的？

```
int x = 1;  
x++;  
.....
```



内存



程序计数器，存放下一条指令的地址

指令寄存器，存放当前正在执行的指令


其他一些必要信息



知识滚雪球：程序是如何运行的？

这些指令顺序执行的过程中，很多中间结果是放在各种寄存器中的

```
int x = 1;  
x++;  
.....
```




内存



程序计数器，存放下一条指令的地址


指令寄存器，存放当前正在执行的指令

其他一些必要信息



知识滚雪球：程序是如何运行的？

```
int x = 1;  
x++;  
.....
```



内存



程序计数器，存放下一条指令的地址


指令寄存器，存放当前正在执行的指令

其他一些必要信息



知识滚雪球：程序是如何运行的？

```
int x = 1;  
x++;  
.....
```



内存



程序计数器，存放下一条指令的地址

指令寄存器，存放当前正在执行的指令

其他一些必要信息




知识滚雪球：程序是如何运行的？

思考：执行完指令3后，另一个进程开始上CPU运行。

注意：另一个进程在运行过程中也会使用各个寄存器

```
int x = 1;  
x++;  
.....
```



内存



程序计数器，存放下一条指令的地址

指令寄存器，存放当前正在执行的指令

其他一些必要信息




知识滚雪球：程序是如何运行的？

思考：执行完指令3后，另一个进程开始上CPU运行。

注意：另一个进程在运行过程中也会使用各个寄存器

```
int x = 1;  
x++;  
.....
```

灵魂拷问：之后还怎么切换回之前的进程？？？？



内存



程序计数器，存放下一条指令的地址

指令寄存器，存放当前正在执行的指令

其他一些必要信息




知识滚雪球：程序是如何运行的？

思考：执行完指令3后，另一个进程开始上CPU运行。

注意：另一个进程在运行过程中也会使用各个寄存器

```
int x = 1;  
x++;  
.....
```

解决办法：在进程切换时先在PCB中保存这个进程的运行环境
(保存一些必要的寄存器信息)



内存

PSW: xxxxx
PC: 指令4的地址
通用寄存器: 2

PSW: 程序状态字寄存器

PC: 指令4的地址


IR: 指令3...

通用寄存器: 2

程序计数器，存放下一条指令的地址

指令寄存器，存放当前正在执行的指令

其他一些必要信息




知识滚雪球：程序是如何运行的？

思考：执行完指令3后，另一个进程开始上CPU运行。


注意：另一个进程在运行过程中也会使用各个寄存器

```
int x = 1;  
x++;  
.....
```

解决办法：在进程切换时先在PCB中保存这个进程的运行环境
(保存一些必要的寄存器信息)



内存




知识滚雪球：程序是如何运行的？

思考：执行完指令3后，另一个进程开始上CPU运行。

注意：另一个进程在运行过程中也会使用各个寄存器

```
int x = 1;  
x++;  
.....
```

解决办法：在进程切换时先在PCB中保存这个进程的运行环境
(保存一些必要的寄存器信息)



内存

当原来的进程再次投入运行时，可以通过PCB恢复它的运行环境

PSW: xxxxx
PC: 指令4的地址
通用寄存器: 2

PSW: 程序状态字寄存器

PC: 指令4的地址

IR: 指令4...

通用寄存器: 2

.....


程序计数器，存放下一条指令的地址

指令寄存器，存放当前正在执行的指令

其他一些必要信息



进程控制相关的原语



知识回顾与重要考点



进程控制相关的原语



学习技巧：进程控制会导致进程状态的转换。无论哪个进程控制原语，要做的无非三类事情：

1. 更新PCB中的信息
 - a. 所有的进程控制原语一定都会修改进程状态标志
 - b. 剥夺当前运行进程的CPU使用权必然需要保存其运行环境
 - c. 某进程开始运行前必然要恢复期运行环境
2. 将PCB插入合适的队列
3. 分配/回收资源

如何实现进程控制？

创建进程：需要
初始化PCB、分
配系统资源

创建态→就绪态
需修改PCB内容
和相应队列

就绪态→运行态
需恢复进程运行
环境、修改PCB内
容和相应队列

创建完成，提交

就绪队列

调度、切换

CPU

完成/异常结束

事件发生

时间片耗尽/CPU被抢占

事件1 阻塞队列

等待事件1

事件2 阻塞队列

等待事件2

事件n 阻塞队列

等待事件3

阻塞态→就绪态
需修改PCB内容
和相应队列。如
果等待的是资源，
则还需为进程分
配系统资源

运行态→终止态
需回收进程拥有的
资源，撤销PCB

运行态→就绪态
(进程切换)
需保存进程运行环
境、修改PCB内容
和相应队列

运行态→阻塞态
需保存进程运行
环境、修改PCB内
容和相应队列



公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研