



## 本节内容

# 调度的概念、层次

# 知识总览




# 调度的基本概念



当有一堆任务要处理，但由于资源有限，这些事情没法同时处理。这就需要确定**某种规则来决定**处理这些任务的**顺序**，这就是“调度”研究的问题。

# 调度的三个层次——高级调度



内存空间有限，有时无法将用户提交的作业全部放入内存


作业：一个具体的任务

用户向系统提交一个作业 ≈ 用户让操作系统启动一个程序（来处理一个具体的任务）

简化理解：好几个程序需要启动，到底先启动哪个

高级调度（作业调度）。按一定的原则从外存的作业后备队列中挑选一个作业调入内存，并创建进程。每个作业只调入一次，调出一次。作业调入时会建立PCB，调出时才撤销PCB。

## 调度的三个层次——低级调度





低级调度（进程调度/处理机调度）——按照某种策略从就绪队列中选取一个进程，将处理机分配给它。

进程调度是操作系统中最基本的一种调度，在一般的操作系统中都必须配置进程调度。  
进程调度的频率很高，一般几十毫秒一次。

计算机的内存不足

若要还原足够的内存以便程序正确工作，请保存文件，  
然后关闭或重新启动所有打开的程序。

确定



内存不够时，可将某些进程的数据调出外存。等内存空闲或者进程需要运行时再重新调入内存。

暂时调到外存等待的进程状态为**挂起状态**。被挂起的进程PCB会被组织成**挂起队列**


**中级调度（内存调度）** ——按照某种策略决定将哪个处于挂起状态的进程重新调入内存。  
一个进程可能会被多次调出、调入内存，因此**中级调度**发生的**频率**要比高级调度**更高**。

# 补充知识：进程的挂起态与七状态模型

暂时调到外存等待的进程状态为**挂起状态（挂起态， suspend）**

挂起态又可以进一步细分为**就绪挂起、阻塞挂起**两种状态

五状态模型 → 七状态模型



注意“挂起”和“阻塞”的区别，两种状态都是暂时不能获得CPU的服务，但挂起态是将进程映像调到外存去了，而阻塞态下进程映像还在内存中。

有的操作系统会把就绪挂起、阻塞挂起分为两个挂起队列，甚至会根据阻塞原因不同再把阻塞挂起进程进一步细分为多个队列。

# 三层调度的联系、对比

	要做什么	调度发生在..	发生频率	对进程状态的影响
高级调度 (作业调度)	按照某种规则，从后备队列中选择合适的作业将其调入内存，并为其创建进程	外存→内存 (面向作业)	最低	无→创建态→就绪态
中级调度 (内存调度)	按照某种规则，从挂起队列中选择合适的进程将其数据调回内存	外存→内存 (面向进程)	中等	挂起态→就绪态 (阻塞挂起→阻塞态)
低级调度 (进程调度)	按照某种规则，从就绪队列中选择一个进程为其分配处理机	内存→CPU	最高	就绪态→运行态

# 知识回顾与重要考点





公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研