


本节内容

用信号量机制实现
进程互斥、同步、前驱关系

知识总览



Tips: 不要一头钻到代码里，要注意理解信号量背后的含义，一个信号量对应一种资源

信号量的值 = 这种资源的剩余数量（信号量的值如果小于0，说明此时有进程在等待这种资源）

$P(S)$ —— 申请一个资源S，如果资源不够就阻塞等待

$V(S)$ —— 释放一个资源S，如果有进程在等待该资源，则唤醒一个进程



理解：信号量 mutex 表示
“进入临界区的名额”

信号量机制实现进程互斥

1. 分析并发进程的关键活动，划定临界区（如：对临界资源打印机的访问就应放在临界区）
2. 设置**互斥信号量 mutex**，初值为 1
3. 在进入区 P(mutex)——申请资源
4. 在退出区 V(mutex)——释放资源

注意：对不同的临界资源需要设置不同的互斥信号量。

P、V操作必须成对出现。缺少 P(mutex) 就不能保证临界资源的互斥访问。缺少 V(mutex) 会导致资源永不被释放，等待进程永不被唤醒。



要会自己定义记录型信号量，但如果题目中没特别说明，可以把信号量的声明简写成这种形式

```
/*记录型信号量的定义*/  
typedef struct {  
    int value;           //剩余资源数  
    struct process *L;  //等待队列  
} semaphore;
```

```
/*信号量机制实现互斥*/  
semaphore mutex=1; //初始化信号量
```

```
P1(){  
    ...  
    P(mutex);           //使用临界资源前需要加锁  
    临界区代码段...  
    V(mutex);           //使用临界资源后需要解锁  
    ...  
}
```

```
P2(){  
    ...  
    P(mutex);           //使用临界资源前需要加锁  
    临界区代码段...  
    V(mutex);           //使用临界资源后需要解锁  
    ...  
}
```

信号量机制实现进程同步



进程同步：要让各并发进程按要求有序地推进。

```
P1(){  
    代码1;  
    代码2;  
    代码3;  
}
```

```
P2(){  
    代码4;  
    代码5;  
    代码6;  
}
```

比如，P1、P2 并发执行，由于存在异步性，因此二者交替推进的次序是不确定的。

若 P2 的“代码4”要基于 P1 的“代码1”和“代码2”的运行结果才能执行，那么我们就必须保证“代码4”一定是在“代码2”之后才会执行。

这就是进程同步问题，让本来异步并发的进程互相配合，有序推进。

信号量机制实现进程同步

用信号量实现进程同步：

1. 分析什么地方需要实现“同步关系”，即必须保证“一前一后”执行的两个操作（或两句代码）
2. 设置同步信号量 S , 初始为 0
3. 在“前操作”之后执行 $V(S)$
4. 在“后操作”之前执行 $P(S)$

技巧口诀：前V后P

```
/*信号量机制实现同步*/  
semaphore S=0; // 初始化同步信号量，初始值为0
```

理解：信号量 S 代表“某种资源”，刚开始是没有这种资源的。 P 操作需要使用这种资源，而又只能由 P 操作产生这种资源

```
P1(){  
    代码1;  
    代码2;  
    V(S);  
    代码3;  
}  
  
P2(){  
    P(S);  
    代码4;  
    代码5;  
    代码6;  
}
```

释放资源

若先执行到 $V(S)$ 操作，则 $S++$ 后 $S=1$ 。之后当执行到 $P(S)$ 操作时，由于 $S=1$ ，表示有可用资源，会执行 $S--$ ， S 的值变回 0， P 进程不会执行 $block$ 原语，而是继续往下执行代码 4。

若先执行到 $P(S)$ 操作，由于 $S=0$ ， $S--$ 后 $S=-1$ ，表示此时没有可用资源，因此 P 操作中会执行 $block$ 原语，主动请求阻塞。之后当执行完代码 2，继而执行 $V(S)$ 操作， $S++$ ，使 S 变回 0，由于此时有进程在该信号量对应的阻塞队列中，因此会在 V 操作中执行 $wakeup$ 原语，唤醒 P 进程。这样 P 就可以继续执行代码 4 了。

保证了 代码4 一定是在 代码2 之后执行

信号量机制实现前驱关系


进程 P1 中有句代码 S1，P2 中有句代码 S2，P3 中有句代码 S3 P6 中有句代码 S6。这些代码要求按如下前驱图所示的顺序来执行：

其实每一对前驱关系都是一个进程同步问题（需要保证一前一后的操作）

因此，

1. 要为每一对前驱关系各设置一个同步信号量
2. 在“前操作”之后对相应的同步信号量执行 V 操作
3. 在“后操作”之前对相应的同步信号量执行 P 操作


```
P1() {           P2() {           P3() {           P4() {           P5() {           P6() {  
    ...             ...             ...             ...             ...             ...  
    S1;           P(a);           P(b);           P(c);           P(d);           ...  
    V(a);         S2;           S3;           S4;           V(e);           P(e);  
    V(b);         V(c);           V(g);           V(e);           P(f);           S5;  
    ...             ...             ...             ...           P(g);           S6;  
    }             }             }             }             }             }             }  
}           }           }           }           }           }           }
```



知识回顾与重要考点

除了互斥、同步问题外，还会考察有多个资源的问题，有多少资源就把信号量初值设为多少。申请资源时进行P操作，释放资源时进行V操作即可

信号量机制





公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研