linux、osx 下搭建操作系统开发环境 v1.1

boxcounter

November 14, 2013

目录

1	前言	2
2	创建虚拟磁盘,并分区	2
3	安装 grub2 到虚拟磁盘	4
4	在 bochs 中使用虚拟磁盘	4
5	编写最简单的系统内核	5
6	使用 grub2 启动自行编写的操作系统内核	6
7	osx 中读写 ext2 文件系统的虚拟磁盘	6
8	附录一: x64 ubuntu 12.04.2 中执行 grub-install 遇到的问题	7
9	附录二:创建虚拟磁盘分区的另外一种方法(losetup)	8
10	主要参考资料	8

版本记录

- v1.0 2013-09-02, 初始发布。
- v1.1 2013-11-14, 增加 x64 系统下的说明。

1 前言

本文档记录的内容既适用于 x86 也适用于 x64, 只是对于后者有一些环境要求。

之前开发使用的方法是:自己的引导代码 + 虚拟软盘。优点是搭建简单,所有代码都是自己编写,可控性强。最近想试试使用 grub 的引导功能,于是花了些时间琢磨。搜出来的相关资料有不少,但是要么是 grub1 的,要么太过零散,要么描述太过简略。总之,没有一篇文章详细的讲述整个配置过程。所以我就在搭建的过程中顺手整理了这么一篇完整的、完全从零开始的方法,其中每一步都有较丰富的说明。

另外,本文档介绍的方法适用于 osx 和 linux,实际上整个过程中大部分必须使用到 linux。也就是说如果要按照本文档来搭建开发环境,linuxer 只需要使用自己的 linux 系统就行,而 osxer 还得备一套 linux 系统(比如虚拟机)。使用 linux 的主要原因是我选择了 ext2 作为文件系统,而 osx 上貌似只有读写 ext2 的 fuse-ext2,没有用于创建 ext2 分区的 fdisk 等工具(如果同好有 osx 的 ext2 创建工具推荐,劳烦分享给我¹吧,不胜感激)。如果改用 fat32 就没有这个烦恼,整个过程都可以在 osx 下完成,因为 osx 的 fdisk 就可以创建 fat32 分区。

我使用的系统、软件情况:

- 系统: x86 ubuntu 12.04.2/x64 ubuntu 13.10、osx 10.8.4/osx 10.9
- nasm 2.10.09
- bochs 2.6.1
- grub2 2.0.0

如果同好使用的环境不一样,可能需要根据情况自行调整一些细节。

另外,本文提供的命令在显示时候可能会自动折行,所以复制到剪贴板中之后(在折行处)可能会有多余的空格,请同好自行删减。

2 创建虚拟磁盘,并分区

首先说明:

- 这里的目标磁盘的属性是: 16 headers, 63 sectors per track, 512 bytes per sector。意味着 每一个 cylinder 的大小是 516096 字节(16*63*512)。
- "#cylinders"表示柱面数, 主要关系到磁盘大小。比如 10MB 的虚拟磁盘, #cylinders 就为 20。
- 需要在 linux 系统中进行,使用的工具是 kpartx,系统默认没有自带,需要下载。

好了, 开始吧。

- 1. dd if=/dev/zero of=antos.img bs=516096 count=#cylinders 创建虚拟磁盘。也可以使用 bochs 附带的 bximage 工具来完成。
- 2. ps aux | grep loop
 默认是搜索不到名为 "[loopX]"进程的。如果有发现,那记住输出中的 "[loopX]"进程。
- 3. kpartx -av ./antos.img 挂载虚拟磁盘,可能没有输出。
- 4. ps aux | grep loop

正常情况下,这里会发现一个名为 "[loop0]" 的进程。说明 antos img 被挂载到了 "/dev/loop0" 设备上。如果前面搜索结果中已经有了 "[loopX]" 进程,那新增加的那个进程就是挂载的设备名。

5. fdisk -u -C#cylinders -S63 -H16 /dev/loop0 为磁盘分区,以 #cylinders=20、单个分区为例:

root@ubuntu:~# fdisk -u -C20 -S63 -H16 /dev/loop0

Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x136d49ee.

The man will make in a manual man and it may decid to make them

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.

After that, of course, the previous content won't be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

Command (m for help): o <<=== Create a new empty DOS partition table Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x5bd665d5.

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.

¹我的邮箱: ns.boxcounter[at]gmail.com

After that, of course, the previous content won't be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

 $\label{lem:command} \mbox{Command (m for help): } n <<<=== \mbox{Create a new partition}$

Partition type:

p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)

e extended

Select (default p): <<<=== 回车

Partition number (1-4, default 1): <<<=== 回车

First sector (2048-20159, default 2048): <<<=== 回车

Using default value 2048

Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-20159, default 20159): <<<=== 回车

Using default value 20159

Command (m for help): a <<<=== Toggle the bootable flag (Optional)

Partition number (1-4): 1 <<<=== 分区1

Command (m for help): p <<<=== Print the partition table.

Disk /dev/loop0: 10 MB, 10321920 bytes

16 heads, 63 sectors/track, 20 cylinders, total 20160 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk identifier: 0x5bd665d5

Device Boot Start End Blocks Id System

/dev/loop0p1 * 2048 20159 9056 83 Linux

<<<=== 如果使用附录2记录的方法,需要记录Start和Blocks的值,本例子中分别是2048和9056。

Command (m for help): w <<<=== Write partition table to our 'disk' and exit The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

WARNING: Re-reading the partition table failed with error 22: Invalid argument.

The kernel still uses the old table. The new table will be used at

the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)

Syncing disks.

<<=== Ignore any errors about rereading the partition table. Since it's not a physical device we really

6. kpartx -dv ./antos.img

卸载磁盘, 应该输出 "loop deleted: /dev/loop0"。

7. kpartx -av ./antos.img

挂载分区磁盘,这次新创建的分区也会自动挂载。

正常会输出 "add map loop0p1 (252:0): 0 18112 linear /dev/loop0 2048",表示分区挂载到了 "/dev/mapper/loop0p1"设备上。

8. mke2fs -b1024 /dev/mapper/loop0p1

格式化分区, "-b1024" 表示使用 1KB 的 block。

9. mkdir /tmp/antos

创建挂载目录。

10. mount -text2 /dev/mapper/loop0p1 /tmp/antos 挂载分区到目录。

11. ls /tmp/antos/

如果前面的步骤都成功,会看到名为"lost+found"的目录,说明磁盘和分区都正确的创建了。

此后, 就可以使用 kpartx 挂载虚拟磁盘, 用 mount 挂载分区到指定目录了。

3 安装 grub2 到虚拟磁盘

假设磁盘挂载到设备 "/dev/loop0"上,分区挂载到 "/tmp/antos"目录下。执行以下命令:

grub-install --no-floppy --modules="biosdisk part_msdos ext2 configfile normal multiboot" -root-directory=/tmp/antos /dev/loop0

安装过程中可能会报警告,只要最后输出"Installation finished. No error reported."就表示安装成功了。

如果使用的系统是 x64 架构的,需要使用新一些的系统,比如 ubuntu 13.10。具体原因请参考附录一。 (在 fedora 等 redhat 系中使用的名称是 "grub2-install")

4 在 bochs 中使用虚拟磁盘

1. 确认虚拟磁盘的属性。

先挂载虚拟磁盘, 然后执行 "disk -u -l /dev/loop0", 正常会有如下输出

- 1 Disk /dev/loop0: 10 MB, 10321920 bytes
- 2 16 heads, 63 sectors/track, 20 cylinders, total 20160 sectors
- 3 Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
- 4 Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
- 5 I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
- 6 Disk identifier: 0x6418cb2e

7

第 2 行说明了虚拟磁盘的属性。(前面使用 fdisk 为磁盘分区的时候也有输出同样的内容,如果记下来了,就无需这一步。)

2. 创建 bochs 虚拟机配置文件。

不带参数运行 bochs, 应该会有这样的输出:

- 1. Restore factory default configuration
- 2. Read options from...
- 3. Edit options
- 4. Save options to...
- 5. Restore the Bochs state from...
- 6. Begin simulation
- 7. Quit now

Please choose one: [2]

选择 4, 然后输入配置文件名, 比如 "antos.bxrc", 提示保存成功后退出 bochs。这样就有了一份默认配置的 bochs 虚拟机配置文件。

- 3. 修改 bochs 虚拟机配置文件,以适应我们的需要。
 - (a)添加虚拟磁盘

ata0-master: type=none

改为

ata0-master: type=disk, path="./antos.img", cylinders=#cylinders,heads=#heads,spt=#sec-per-track

对应之前获取到的磁盘属性,这一行应该是:

ata0-master: type=disk, path="./antos.img", cylinders=20,heads=16,spt=63

(b) 修改启动项为磁盘。

boot: floppy

改为

boot: disk

(c) 开启 bochs 的 magic breakpoint。

magic_break: enabled=0

改为

magic_break: enabled=1

到这里, 就可以在 bochs 中运行了(命令是 "bochs -f antos.bxrc"), 并且看到 grub2 的命令提示符, 如图:



5 编写最简单的系统内核

kernel.asm

```
[section .kernel]
[bits 32]
load_base equ 0x100000
; multiboot header
align 8
multiboot_header:
MBH_magic
                     equ 0xE85250D6
MBH_architecture
                                       ; 32—bit protected mode
                     equ multiboot_header_end - multiboot_header
MBH_header_length
                     equ -(MBH_header_length + MBH_magic + MBH_architecture)
MBH_checksum
dd MBH_magic
dd MBH_architecture
dd MBH_header_length
dd MBH_checksum
: tags
info_request_tag:
dw 1
dw 0
dd info_request_tag_end - info_request_tag
dd 5
dd 6
info_request_tag_end:
align 8
address_tag:
dw 2
dw 0
dd address_tag_end - address_tag
dd load_base
                              ; header_addr
dd load_base
                              ; load_addr
                               load_end_addr
dd 0
dd 0
                              ; bss_end_addr
```

```
address_tag_end:
align 8
entry_address_tag:
dw 0
dd entry_address_tag_end - entry_address_tag
dd load base + kernel entry
entry_address_tag_end:
align 8
; end tag
dw 0
dw 0
dd 8
multiboot_header_end:
kernel_entry:
xchg bx, bx
                             ; magic breakpoint
jmp $
```

整个源码的绝大部分都是按照 multiboot2 规范创建 multiboot header。 编译方法: "nasm kernel.asm –o kernel.bin"。编译过程中可能会报警告,无视它。 将虚拟磁盘挂载到某个目录,然后将 kernel.bin 拷贝到分区的根目录,即和/boot 目录同一层目录。

6 使用 grub2 启动自行编写的操作系统内核

假设分区挂载到"/tmp/antos"目录下,那么需要创建的 grub 配置文件是"/tmp/antos/boot/grub/grub.cfg",将以下几行文本贴进去:

```
set default=0
insmod ext2
set root=(hd0,1)
set timeout=10
menuentry "antos 0.0.1" {
insmod ext2
set root=(hd0,1)
multiboot2 (hd0,1)/kernel.bin
boot
}
```

其中 (hd0,1) 表示咱之前创建的虚拟磁盘的第一个分区,kernel.bin 就是前面编译的系统内核文件。 现在可以启动咱的 bochs 虚拟机了,执行"bochs -f antos.bxrc"。再输入 c 继续执行后,应该就能看到 bochs 从咱的虚拟磁盘引导,然后可以看见 grub 的选择界面,最后会中断到咱系统内核的"xchg bx, bx"指令,这是 bochs 内置的主动中断指令,即 magic breakpoint 机制。如下:

```
00449811185i[CPU0] [449811185] Stopped on MAGIC BREAKPOINT
(0) Magic breakpoint
Next at t=449811185
(0) [0x000000100053] 0010:000000000100053 (unk. ctxt): jmp .-2 (0x00100053) ; ebfe
00449811185i[XGUI] Mouse capture off
<books:2>
```

ok,整个配置过程就完毕了,整个过程都是在 linux 中完成的。使用 fat32 的 osx 同好可以使用类似的方法来完成。整个过程每一步的功能都写的很清楚了,看到这里理理思路应该就明白整个流程了。

7 osx 中读写 ext2 文件系统的虚拟磁盘

最后说说 osx 相关的内容,因为我不想每次做开发的时候都需要开个 linux 虚拟机。以下是在 osx 下读写虚拟磁盘的方法,比如更新的 kernel.bin 等等。linuxer 可以无视这一步。

1. 安装 osxfuse 和 fuse-ext2

fuse-ext2 默认只能以只读方式挂载设备,所以需要进行以下修改使其默认以可读可写方式挂载设备: sudo vi /System/Library/Filesystems/fuse-ext2.fs/fuse-ext2.util 搜索定位到 Mount 函数,为其名为 "OPTIONS" 的变量增加额外的 "rw+" 选项。比如:原内容为:

2. hdiutil attach —nomount antos.img

挂载磁盘到设备,会输出如下信息:

/dev/disk1 FDisk_partition_scheme /dev/disk1s1 Linux

说明虚拟磁盘已经挂载到/dev/disk1 设备上了,分区已经挂载到/dev/disk1s1。 (之所以加上 -nomount 参数,是因为 hdiutil 没法正确地挂载 ext2 分区到目录)

- 3. /sbin/mount_fuse-ext2 /dev/disk1s1 ./mnt 挂载分区到目录。到这里, 就可以操作分区了。
- 4. umount ./mnt 从目录卸载分区。
- 5. hdiutil detach /dev/disk1 卸载虚拟磁盘。(注意是磁盘设备, 不是分区设备 disk1s1。)

8 附录一: x64 ubuntu 12.04.2 中执行 grub-install 遇到的问题

我在 x64 ubuntu 12.04.2 中执行"安装 grub2 到虚拟磁盘"操作时总是失败,如下:

```
root@x64:~# grub-install --no-floppy --
```

modules="biosdisk part_msdos ext2 configfile normal multiboot" --root-directory=/tmp/antos /dev/
loop0

Path `/tmp/antos/boot/

grub' is not readable by GRUB on boot. Installation is impossible. Aborting.

加上 -deubg 选项后,发现 grub-install 输出了这么几行:

- + /usr/local/sbin/grub-probe -t fs /tmp/antos/boot/grub
- + return 1
- + gettext_printf Path `

%s' is not readable by GRUB on boot. Installation is impossible. Aborting.\n /tmp/antos/boot/grub 手动执行 grub-probe, 输出如下:

root@ubuntu:~# /usr/local/sbin/grub-probe -t fs /tmp/antos/boot/grub
/usr/local/sbin/grub-probe: error: disk `lvm/loop0p1' not found.

我查阅了很多资料,都没有明确的解决方案。经过了约莫 20 个小时的摸索,最终发现只需要使用新版本的系统 自带的 grub 2.0.0 即可。

(注: x64 ubuntu 12.04.2 中的 grub2 是我源码编译的 2.0.0 版, 也尝试过使用 trunk 源码编译或者使用系统自带的 1.99, 都会报错。)

9 附录二: 创建虚拟磁盘分区的另外一种方法(losetup)

需要说明,这种方法较前面介绍的使用 kpartx 的方法繁琐,所以并不推荐(特别是如果要使用多分区)。补充在这里的原因是我最开始搜索到的资料使用的就是 losetup 工具,摸索成功之后才发现 kpartx。

另外,操作过程中有部分步骤和前面讲述的步骤一样,所以省略了那些步骤的说明。

- 1. dd if=/dev/zero of=antos.img bs=516096 count=#cylinders
- 2. losetup /dev/loop0 ./antos.img 这个时候执行 "ps aux | grep loop", 会看到一个名为 [loop0] 的进程。(如果 loop0 被占用, 可以 换一个设备)
- 3. fdisk -u -C#cylinders -S63 -H16 /dev/loop0
- 4. losetup -d /dev/loop0 到这里,虚拟磁盘已经创建完毕了,从设备("loop0")上卸载虚拟磁盘,准备格式化分区。
- 5. losetup -o1048576 /dev/loop0 ./antos.img 再次挂载,与前面挂载不同的是,这次使用了"-o1048576"参数,目的是跳过前 1048576 字节,来到分区 的开始。前面提到要记住 Start 的值,即分区开始扇区号,这里就需要使用它了,1048576=2048*512。
- 6. mke2fs -b1024 /dev/loop0 9056 对加载到 "loop0" 设备上的分区 (注意是分区, 不是整个磁盘了, 前面咱跳到了分区开始处) 进行格式化, 使用的是 ext2 文件系统。"-b1024"表示使用 1KB 的 block, 9056 就是之前的 Blocks 的值, 即整个分区的 blocks 数。
- 7. mkdir /tmp/antos
- 8. mount -text2 /dev/loop0 /tmp/antos
- 9. umount /dev/loop0
- 10. losetup -d /dev/loop0 卸载目录和设备。

10 主要参考资料

- The Multiboot Specification
- grub2 源码
- Mac OS X 下读写 ext2/ext3 文件系统