FOCUSKY

2

Linux 基本命令

FOCUSKY

目录&路径

用符号代表特殊的目录

.	代表此层目录（当前目录）
..	代表上一层目录
-	代表前一个工作目录
~	代表“目前用户”所在的主文件夹
/	代表根目录

几个处理目录的命令

pwd	显示当前目录
cd	切换目录
mkdir	创建一个新的目录
rmdir	删除一个空的目录

pwd

查看当前所处路径：“根目录”下的“home文件夹”下的“gongj文件夹”

ls

查看一下gongj“文件夹”

cd test

进入“test文件夹”

mkdir test2

创建新目录“test2文件夹”

cd ..

返回上一层目录，即返回“gongj文件夹”

FOCUSKY

目录&路径

用符号代表特殊的目录

.	代表此层目录（当前目录）
..	代表上一层目录
-	代表前一个工作目录
~	代表“目前用户”所在的主文件夹
/	代表根目录

几个处理目录的命令

pwd	显示当前目录
cd	切换目录
mkdir	创建一个新的目录
rmdir	删除一个空的目录

```
pwd
```

查看当前所处路径：“根目录”下的“home文件夹”下的“gongj文件夹”

```
cd ./test/test2
```

通过**相对路径**进入“test2文件夹”

相对路径：相对当前目录写出的路径

```
cd /home/gongj/test/test2
```

通过**绝对路径**进入“test2文件夹”

绝对路径：从根目录写起的完整路径

FOCUSKY

复制/删除/移动

cp = 复制命令

cp命令用来将一个或多个源文件或者目录复制到指定的目的文件或目录。

参数：

-f　强行复制文件或目录，不论目标文件或目录是否已存在；

-i　覆盖既有文件之前先询问用户；

-r　递归处理，将指定目录下的所有文件与子目录一并处理；

-S　在备份文件时，用指定的后缀“SUFFIX”代替文件的默认后缀；

-v　详细显示命令执行的操作

.....

```
ls
```

查看当前目录下的内容，有test.txt文件和test文件夹。

```
cp test.txt ./test/test2
```

将test.txt文件复制到当前目录下的test文件夹中的test2文件夹中，保持名字不变。

```
ls ./test/test2
```

查看test2文件夹中的内容，多了一个刚刚拷贝进来的test.txt文件。

```
cp -r ./test test3
```

将test文件夹下的所有文件及其子目录复制到当前目录中，更名为test3文件夹。

FOCUSKY

复制/删除/移动

rm = 删除命令

rm命令可以删除一个目录中的一个或多个文件或目录，也可以将某个目录及其下属的所有文件及其子目录均删除掉。

参数：

-f 强制删除文件或目录；

-i 删除已有文件或目录前先询问用户；

-r 递归处理，将指定目录下的所有文件与子目录一并处理；

-d 直接把欲删除的目录的硬连接数据删除成0，删除该目录；

-v 详细显示命令执行的操作

.....

ls

查看当前目录下的内容，有**test.txt**文件和**test**文件夹。

rm -i test.txt

删除**test.txt**文件。删除之前先询问用户，确定删除输入**y**，不删除输入**n**。

rmdir test

试图用删除目录命令**rmdir**删除**test**文件夹，返回错误信息，删不掉！为什么？

rm -r test

删除一个非空目录，需要**rm**命令和参数**-r**。

FOCUSKY

复制/删除/移动

mv = 移动/更名命令

mv命令用来对文件或目录重新命名，或者将文件从一个目录移到另一个目录中。

注意：

mv与cp的结果不同，mv好像文件“搬家”，文件个数并未增加。而cp对文件进行复制，文件个数增加了。

参数：

-b 当文件存在时覆盖前为其创建备份；

-i 交互式操作，覆盖前先行询问用户；

-u 当源文件比目标文件新或者目标文件不存在时，才执行移动操作。

.....

```
ls
```

查看当前目录下的内容，有test.txt文件和test文件夹。

```
mv test.txt test
```

将test.txt文件移动到test文件夹中。

如果目标是到某一个目录，源文件会被移至此，且文件名不变。

```
ls
```

当前文件夹中的test.txt没有了。

```
cd test
```

进入test文件夹，看到test.txt被移动进来了。

FOCUSKY

复制/删除/移动

mv = 移动/更名命令

mv命令用来对文件或目录重新命名，或者将文件从一个目录移到另一个目录中。

注意：

mv与cp的结果不同，mv好像文件“搬家”，文件个数并未增加。而cp对文件进行复制，文件个数增加了。

参数：

-b 当文件存在时覆盖前为其创建备份；

-i 交互式操作，覆盖前先行询问用户；

-u 当源文件比目标文件新或者目标文件不存在时，才执行移动操作。

.....

mv test.txt test1.txt

将**test.txt**文件重命名为**test1.txt**。

如果目标是文件不是目录，则源文件名会变为此目标文件名，并覆盖已存在的同名文件。

ls

原来的**test.txt**更名为**test1.txt**，

test.txt已经不存在了。

FOCUSKY

文本文件的查阅

- cat = 第一行到最后一行
- tac = 最后一行到第一行
- more = 按页向前/后浏览
- less = 按页向前/后浏览
- head = 显示前几行（10）
- tail = 显示后几行（10）

cat test.pdb

将文件的第一行到最后一行连续滚动显示在屏幕上。Ctrl+S键：停止滚屏；Ctrl+Q键：恢复滚屏；Ctrl+C键：终止命令。参数"-n"打印行号。

tac test.pdb

与"cat"相反，将文件的最后一行到第一行连续滚动显示在屏幕上。

more test.pdb

一次显示一屏文本，满屏后停下来。Space键：显示下一屏内容；Enter键：显示下一行内容；B键：显示前一屏内容；Q键：退出。

FOCUSKY

文本文件的查阅

- cat = 第一行到最后一行
- tac = 最后一行到第一行
- more = 按页向前/后浏览
- less = 按页向前/后浏览
- head = 显示前几行（10）
- tail = 显示后几行（10）

less test.pdb

与more命令十分相似。PgDn键：显示下一屏内容；PgUp键：显示前一屏内容；Q键：退出。

head test.pdb

显示文件开头的内容。在默认情况下，**head**命令显示文件的前10行内容。加参数"**-n number**"可以显示前number行。

tail test.pdb

显示文件结尾的内容。在默认情况下，**tail**命令显示文件的后10行内容。加参数"**-n number**"可以显示后number行。

FOCUSKY

创建/修改文本

vi = 全屏幕纯文本编辑器

vi编辑器支持**编辑模式**和**命令模式**，编辑模式下可以完成文本的编辑功能，命令模式下可以完成对文件的操作命令。

常用内置命令：

从编辑模式切换到命令模式：`Esc`

从命令模式切换到编辑模式：

- 并在当前字符后添加文本：`a`
- 并在行末添加文本：`A`
- 并在当前字符前插入文本：`i`
- 并在行首插入文本：`I`

`:wq` 在命令模式下，执行存盘退出操作

`:w` 在命令模式下，执行存盘操作

`:w!` 在命令模式下，执行强制存盘操作

`:q` 在命令模式下，执行退出vi操作

`vi mytest.txt`

创建一个新的纯文本文件，并通过**vi**命令打开编辑器，编辑该文件内容。

`a`

默认情况下，打开vi编辑器后自动进入命令模式。按"a键"切换到编辑模式。

`Hello world!`

输入文本。

`Esc`

输入完成后按**Esc**键，从编辑模式切换到命令模式。

FOCUSKY

创建/修改文本

vi = 全屏幕纯文本编辑器

vi编辑器支持**编辑模式**和**命令模式**，编辑模式下可以完成文本的编辑功能，命令模式下可以完成对文件的操作命令。

常用内置命令：

从编辑模式切换到命令模式：`Esc`

从命令模式切换到编辑模式：

- 并在当前字符后添加文本：`a`
- 并在行末添加文本：`A`
- 并在当前字符前插入文本：`i`
- 并在行首插入文本：`I`

`:wq`	在命令模式下，执行存盘退出操作
`:w`	在命令模式下，执行存盘操作
`:w!`	在命令模式下，执行强制存盘操作
`:q`	在命令模式下，执行退出vi操作

`:wq`

输入":wq"，存盘退出。

`less mytest.txt`

通过"less"命令阅读刚刚创建的纯文本文件。

`q`

按"q键"，退出。