GNU/Linux 命令 硬件查询命令





# 硬件查询命令 -lspci

命令:Ispci

功能:列出所有的 PCI 设备

语法格式:

#Ispci [选项]



# 硬件查询命令 -lsusb

命令:Isusb

功能:列出 usb 设备

语法格式:

#Isusb [选项]



# 硬件查询命令-lsblk

命令:Isblk

功能:列出块设备

语法格式:

#Isblk [选项]



# 硬件查询命令 -blkid

命令:blkid

功能: 查找/显示块设备属性

语法格式:

#blkid [选项][设备]



# 硬件查询命令-lscpu

命令:Iscpu

功能:显示 CPU 相关信息及体系架构

语法格式:

#Iscpu [选项]



## 硬件查询命令-cpu

命令:cat/proc/cpuinfo

功能: 查看本地 cpu 的信息及详细内容

#### 示例:

1. 通过 /proc 查询 CPU 相关信息物理 CPU 个数 #cat /proc/cpuinfo | grep 'physical id' | sort | uniq | wc -l

2. 通过 /proc 查询 CPU 相关 CPU 核数 #cat /proc/cpuinfo | grep 'core id'| wc -l

## 硬件查询命令-mem

命令:cat /proc/meminfo

功能: 查看本地 mem 的信息及详细内容



# 硬件查询命令 - 中断

命令:cat/proc/interrupts

功能: 查看硬件的中断信息



命令:hdparm

功能:显示与设定 IDE/SATA 硬盘参数,测试硬盘

IO 速度等

语法格式:

#hdparm [选项] < 设备 >



参数:

i: 显示硬盘的硬件规格信息

t: 评估硬盘的 read 效率

T: 评估硬盘的快取的 read 效率



#### 示例:

- 1. 显示硬盘相关信息 #hdparm /dev/sda
- 2. 查看硬盘的柱面,磁头,扇区,总扇区,起始扇区 #hdparm -g /dev/sda
- 3. 测试硬盘的读取效率 #hdparm -t /dev/sda

命令:sdparm

功能:访问 SCSI 设备,发送简单的 SCSI 命令

#### 语法格式:

#sdparm [选项] <设备 >

#### 示例:

1. 显示硬盘相关信息 #sdparm /dev/sda



命令:smartctl

功能: 监控硬盘状态

语法格式:

#smartctl [选项] < 设备 >



#### S.M.A.R.T.:

- 1. Self Monitoring Analysis and Reporting Technology (自动检测分析及报告技术)的简写。
- 2. 可实时对硬盘的磁头单元、硬盘温度、盘片表面介质材料、马达及其驱动系统、硬盘内部电路等进行监测,及时分析并预报硬盘可能发生的问题。

### 参数:

-d: 指定设备类型 ata/scsi/auto

-i: 显示设备信息

-s: 开启或关闭 SMART

-A: 显示设备所有信息

-a: 详细显示设备所有信息



### 参数:

-H: 查看硬盘健康状态

-t short: 后台检测硬盘, 耗时短

-t long: 后台检测硬盘, 耗时长

-C -t short: 前台检测硬盘, 耗时短

-C -t long: 前台检测硬盘, 耗时长



#### 示例:

- 1. 显示硬盘的信息,查看 SMART 是否支持 #smartctl -i -d auto /dev/sda |grep "SMART support is"
- 2. 开启 SMART 特性 #smartctl -s on -d ata /dev/sda
- 3. 检测磁盘健康状态 #smartctl -H /dev/sda

命令:dmidecode

功能: 查看硬件信息

语法格式:dmidecode[选项]



1. 查看 BIOS 信息

#dmidecode | head -10



### 执行结果

#dmidecode 2.12 SMBIOS 2.4 present.

25 structures occupying 844 bytes.

Table at 0x000DC010.

Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes BIOS Information

Vendor: LENOVO

Version: 05CN39WW(V1.10)

Release Date: 08/29/2007



#### 执行结果

25 structures occupying 844 bytes.

以上输出中,前面 4 条是 dmidecode 命令整体信息, "25 structures occupying 844 bytes."该行指示该机器的 DMI 记录项总共有 25 条。

### 执行结果

后面就是 DMI 表中各条记录,每条记录的输出格式如下:

Record Header: Handle {record id}, DMI type {dmi type id}, {record size} bytes

Record Value: {multi line record value}

执行结果

record id: DMI 表中每条记录唯一的标识

dmi type id: 记录的类型,比如 BIOS,Memory 等

record size: DMI 表中该条记录的大小

multi line record values: 多行与该 DMI 类型相关的字段描述

DMI 类型

DMI 表包含以下 DMI 类型,每个 DMI Type 值对应 一项硬件信息:



### DMI 类型

Type	Inforr	mation

\_\_\_\_\_

- 0 BIOS
- 1 System
- 2 Base Board
- 3 Chassis
- 4 Processor
- 5 Memory Controller
- 6 Memory Module
- 7 Cache
- 8 Port Connector



DMI 学	<b>≤型</b>	7
Type	Information	37
9	System Slots	1
10	On Board Devices	
11	OEM Strings	
12	System Configuration Options	5
13	BIOS Language	
14	Group Associations	
15	System Event Log	
16	Physical Memory Array	The state of
17	Memory Device	

32-bit Memory Error

18

0 014	1 AL TU
3. DM	
Type	Information
19	Memory Array Mapped Address
20	Memory Device Mapped Address
21	Built-in Pointing Device
22	Portable Battery
23	System Reset
24	Hardware Security
25	System Power Controls
26	Voltage Probe
27	Cooling Device

Temperature Probe

28

DMI 對 Type	
29	Electrical Current Probe
30	Out-of-band Remote Access
31	Boot Integrity Services
32	System Boot
33	64-bit Memory Error
34	Management Device
35	Management Device Component
36	Management Device Threshold Data
37	Memory Channel
38	IPMI Device
39	Power Supply

#### 示例:

- 1. 通过 dmidecode 查询主板 (Base Board) 的信息 #dmidecode -t 2
- 2. 通过设备关键词 #dmidecode –t baseboard
- 3. 使用 dmidecode 命令查询内存支持最大信息 #dmidecode –t 16 | grep Max

Maximum Capacity: 4 GB

#### 示例:

4. 使用 dmidecode 命令查询内存插槽信息 #dmidecode –t 16 | grep Number

**Number Of Devices:2** 

5. 查询内存条数 #dmidecode -t 17 | grep "Size.\*MB" | wc -l

#### 示例:

6. 使用 dmidecode 命令查询内存单条还是双条 #dmidecode -t 17 | grep Size

Size: 4096

7. 查询机器型号 #dmidecode | grep -i product



### 示例:

8. 查询物理 CPU 信息: #dmidecode -t 4

