DHCP的高可用性

更新日期: 2018-03-07 21:05


本节介绍如何使用DHCP代理可伸缩性和HA的代理管理(别名代理)和调度程序(别名agent_scheduler)扩展。

② 注意

使用openstack扩展列表命令来检查是否启用了这些扩展。检查agent并agent_scheduler包含在输出中。

```
$ openstack扩展列表--network -c名称-c别名
| 名称| 别名|
            | 默认子网站 | default-subnetpools |
 网络IP可用性| network-ip-availability |
│ 网络可用区域| network_availability_zone |
 自动分配拓扑服务 | 自动分配拓扑 |
 Neutron L3可配置的外部网关模式| ext-gw-mode |
 端口绑定| 绑定|
 中子测量|测量|
 代理|代理|
 子网分配 \mid subnet_allocation \mid
 L3代理程序调度程序 | 13_agent_scheduler |
 标记支持| 标签|
 中子外部网络 | external-net |
 中子服务香料 口味
 网络MTU | net-mtu |
 可用区域 | availability_zone |
 配额管理支持| 配额|
 HA路由器扩展 | 13-ha |
 提供商网络 | 提供者 |
 多供应商网络 多供应商
 地址范围 地址范围
 中子额外路线 | extraroute |
 子网服务类型 子网服务类型
 资源时间戳 standard-attr-timestamp
 Neutron服务类型管理| 服务类型|
 路由器风味扩展 | 13-flavors |
| 标签支持资源: 子网, 子网池, 端口, 路由器| tag-ext |
 Neutron Extra DHCP选项 extra_dhcp_opt |
 资源修订号 | standard-attr-revision |
 分页支持| 分页|
 排序支持|排序|
| security-group | security-group |
 DHCP代理调度程序 | dhcp_agent_scheduler |
 路由器可用区域| router_availability_zone |
 RBAC策略 | rbac-policies |
 standard-attr-description | standard-attr-description |
 Neutron L3路由器 路由器
 允许的地址对| 允许地址对|
 project_id字段已启用| project-id |
| 分布式虚拟路由器| dvr |
```

演示设置1



设置中将有三台主机。

主办	描述
	运行部署VM所需的网络,身份和计算服务。该节点必须至少有一个连接到管理网络的网络接口。请注意,novanetwork不应该运行,因为它被Neutron取代。
主机A	运行nova-compute, Neutron L2代理和DHCP代理
主机B	与HostA相同

配置1

controlnode:中子服务器

1. Neutron配置文件/etc/neutron/neutron.conf:

```
[DEFAULT]
core_plugin = linuxbridge
rabbit_host = controlnode
allow_overlapping_ips = True
host = controlnode
agent_down_time = 5
dhcp_agents_per_network = 1
```

❷ 注意

在上面的配置中,我们用 这个演示。在通常的部署中,我们建议设置 多个以匹配部署中的DHCP代理数量。请参阅<u>默认启用DHCP高可用性</u>。 dhcp_agents_per_network = 1dhcp_agents_per_network

2. 更新插件配置文件 /etc/neutron/plugins/linuxbridge/linuxbridge_conf.ini:

```
[VLAN的]
tenant_network_type = VLAN
network_vlan_ranges = physnet1: 1000: 2999
[数据库]
连接 = MySQL的: //根: root@127.0.0.1: 3306 / neutron_linux_bridge
retry_interval的 = 2
[linux_bridge]
physical_interface_mappings = physnet1中: eth0
```

HostA和HostB:L2代理

1. Neutron配置文件/etc/neutron/neutron.conf:

```
[DEFAULT]
rabbit_host = controlnode
rabbit_password = openstack
#host = hostb hostb
host = HostA
```

2. 更新插件配置文件 /etc/neutron/plugins/linuxbridge/linuxbridge_conf.ini:

```
[VLAN的]
tenant_network_type = VLAN
network_vlan_ranges = physnet1: 1000: 2999
[数据库]
连接 = MySQL的: //根: root@127.0.0.1: 3306 / neutron_linux_bridge
retry_interval的 = 2
[linux_bridge]
physical_interface_mappings = physnet1中: eth0
```

3. 更新nova配置文件/etc/nova/nova.conf:

```
[DEFAULT]
use_neutron = True
firewall_driver = nova.virt.firewall.NoopFirewallDriver

[中子]
admin_username = 中子
ADMIN_PASSWORD = servicepassword
admin_auth_url = HTTP: // controlnode: 35357 / 2.0 /
auth_strategy = 梯形
admin_tenant_name = servicetenant
URL = http://203.0.113.10:9696/
```

HostA和HostB: DHCP代理

• 更新DHCP配置文件/etc/neutron/dhcp_agent.ini:

```
[DEFAULT]
interface_driver = neutron.agent.linux.interface.BridgeInterfaceDriver
```

演示的先决条件1

使用代理管理和调度程序扩展需要管理员角色。确保在具有管理员角色的项目下运行以下命令。

为了进行实验,您需要虚拟机和中子网络:

在neutron部署中管理代理¶

1. 列出所有代理商:

每个支持这些扩展的代理程序都会在启动时向neutron服务器注册。

输出显示四个代理的信息。该alive字段显示 True代理是否agent_down_time在neutron.conf文件中的选项定义的时间段内报告其状态。否则 alive是False。

2. 列出托管指定网络的DHCP代理:

3. 列出由给定DHCP代理托管的网络:

该命令用于显示给定DHCP客户端正在管理的网络。

4. 显示代理详情。

所述**开栈网络代理显示**命令显示为指定的代理的信息:

```
$ openstack网络代理显示2444c54d-0d28-460c-ab0f-cd1e6b5d3c7b
| 字段| 值|
admin_state_up | UP |
 agent_type | DHCP代理|
 活着| True |
| availability_zone | 新星|
 二进制 | neutron-dhcp-agent |
| 配置| dhcp_driver ='neutron.agent.linux.dhcp.Dnsmasq', |
 dhcp_lease_duration ='86400',
| log_agent_heartbeats ='False', networks ='1', |
 notifies_port_ready ='True', ports ='3',
| | 子网='1'|
 created_at | 2016-12-14 00:25:54 |
| 描述| 无|
| last_heartbeat_at | 2016-12-14 06:53:24 |
主机 HostA
| id | 2444c54d-0d28-460c-ab0f-cd1e6b5d3c7b |
started_at | 2016-12-14 00:25:54 |
| 主题| dhcp_agent |
                   .. + -----
```

在这个输出中,last_heartbeat_at是中子服务器上的时间。您无需同步所有代理,直到此时扩展才能正常运行。configurations描述代理或运行时数据的静态配置。该代理是一个DHCP代理,它托管一个网络,一个子网和三个端口。

不同类型的代理显示不同的细节。以下输出显示了Linux网桥代理的信息:

```
$ openstack网络代理显示22467163 -01ea-4231-ba45-3bd316f425e6
| 字段| 值|
admin_state_up | UP |
| agent_type | Linux桥代理|
活着| True
| availability_zone | 新星|
| 二进制| neutron-linuxbridge-agent |
配置 {
| "physnet1": "eth0", |
| "设备":"4"|
| | } |
 created_at | 2016-12-14 00:26:54 |
 描述| 无|
 last_heartbeat_at | 2016-12-14 06:53:24 |
主机 HostA
 id | 22467163-01ea-4231-ba45-3bd316f425e6 |
| started_at | 2016-12-14T06: 48: 39.000000 |
| 主题| N / A |
```

输出显示bridge-mapping以及此L2代理上的虚拟网络设备数量。

管理网络到DHCP代理的分配<u>1</u>

- 一个网络可以分配给多个DHCP代理,一个DHCP代理可以承载多个网络。您可以将网络添加到DHCP代理并从中删除一个。
 - 1. 默认调度。

当您使用一个端口创建网络时,网络将被调度为活动的DHCP代理。如果有很多活动的DHCP代理正在运行,请随机选择一个。您可以使用与nova-schedule相同的方式设计更复杂的调度算法。

它被分配给HostA上的DHCP代理。如果要通过**dnsmasq**命令验证行为,则必须为网络创建一个子网,因为只有存在DHCP时,DHCP代理才会启动dnsmasq服务。

2. 将网络分配给给定的DHCP代理。

要添加另一个DHCP代理来托管网络,请运行以下命令:

两个DHCP代理都托管net2网络。

3. 从指定的DHCP代理中删除网络。

该命令是前一个命令的兄弟命令。net2从HostA的DHCP代理中删除:

您可以看到只有HostB的DHCP代理正在托管net2网络。

DHCP代理的HA ¶

启动虚拟机net2。让两个DHCP代理主机net2。依次使代理失败,以查看虚拟机是否仍能获得所需的IP。

1. 启动虚拟机net2:

2. 确保两个DHCP代理托管net2:

使用前面的命令将网络分配给座席。

测试DHCP代理的HA:

- 1. 登录到myserver4虚拟机,并运行udhcpc,dhclient或其它DHCP客户端。
- 2. 在HostA上停止DHCP代理。除了停止 neutron-dhcp-agent二进制,你必须停止dnsmasq进程。
- 3. 在虚拟机中运行一个DHCP客户端,看它是否可以获得所需的IP。
- 4. 也在HostB上停止DHCP代理。
- 5. udhcpc在VM中运行;它不能得到想要的IP。
- 6. 在HostB上启动DHCP代理。VM再次获得所需的IP。

禁用和删除代理』

如果计划系统硬件或软件升级,管理员可能希望禁用代理。一些支持调度的代理还支持禁用和启用代理,如L3和DHCP代理。代理被禁用后,调度程序不会为代理安排新资源。

代理被禁用后,您可以安全地删除代理。即使在禁用代理之后,代理上的资源也会被分配。确保在删除代理之前删除代理上的资源。

在停止之前禁用HostA上的DHCP代理:

在HostA上停止DHCP代理后,可以通过以下命令将其删除:

删除后,如果重新启动DHCP代理,它将再次出现在代理列表中。

默认情况下启用DHCP高可用性1

您可以通过在文件中设置以下配置选项来控制分配给网络的默认DHCP代理数量/etc/neutron/neutron.conf。

```
dhcp_agents_per_network = 3
```

更新日期:2018-03-07 21:05



(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

除另有说明外,本文档受 <u>Creative Commons Attribution 3.0许可的授权 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)</u>。 查看所有 <u>OpenStack法律文件 (http://www.openstack.org/legal)</u>。

② 问题吗?(HTTP://ASK.OPENSTACK.ORG)

Θ

OpenStack文档 ▼

Neutron 12.0.1

(../index.html)

安装指南 (../install/index.html)

OpenStack网络指南 (index.html)

介绍 (intro.html)

组态 (config.html)

部署示例 (deploy.html)

操作 (ops.html)

移民 (migration.html)

杂 (misc.html)

存档的内容 (archives/index.html)

中子配置选项 (../configuration/index.html)

命令行界面参考 (../cli/index.html)

中子特征分类 (../feature_classification/index.html)

贡献者指南 (../contributor/index.html)

页面内容

演示设置

组态

演示的先决条件

在中子部署中管理代理

管理网络到DHCP代理的分配

HA代理

禁用和删除代理

默认启用DHCP高可用性

OpenStack的

- 项目 (http://openstack.org/projects/)
- OpenStack安全 (http://openstack.org/projects/openstack-security/)
- 常见问题 (http://openstack.org/projects/openstack-faq/)
- 博客 (http://openstack.org/blog/)
- 新闻 (http://openstack.org/news/)

社区

- 用户组 (http://openstack.org/community/)
- 活动 (http://openstack.org/community/events/)
- 工作 (http://openstack.org/community/jobs/)
- 公司 (http://openstack.org/foundation/companies/)
- 有助于 (http://docs.openstack.org/infra/manual/developers.html)

文档

- OpenStack手册 (http://docs.openstack.org)
- $\qquad \hbox{$\lambda$$ $\stackrel{\frown}{\square}$ (http://openstack.org/software/start/)}$
- API文档 (http://developer.openstack.org)
- 维基 (https://wiki.openstack.org)

品牌与法律

- ・ 标志和指南 (http://openstack.org/brand/)
- 商标政策 (http://openstack.org/brand/openstack-trademark-policy/)