



进程是由程序执行后才产生的。程序的执行可以通过两种方法之一可以实现

- 1. 手动执行
- 2. 利用调度任务,依据一定的条件自动执行。 就像 windows 中的计划任务

如果打算让程序自动执行,您可以使用下面的命令来得已实现:

- 1.at
- 2.cron

at 由 atd 服务负责并管理的。属于 at 的守护进程。可通过如下指令查看、启动、关闭 atd。

#systemctl stop atd

#systemctl start atd

#systemctl restart atd

#systemctl status atd



at

at,这是一个一次性的计划任务。 at 的执行主要依靠系统服务 atd。系统中有2个文件/etc/at.allow和/etc/at.deny,这2个文件规定了系统谁可以使用at,谁不可以使用。超级用户随时可以使用at。其他用户则要受到以上2个文件的限制。

at

总结如下:

如果 2 个文件都存在,只检查 /etc/at.allow,只有在 /etc/at.allow 中规定的用户才可以使用。如果只有 /etc/at.deny 存在,每个在该文件中不存在的用户都可以使用。

如果 2 个文件都不存在,只有超级用户可以使用。

at 可接受的时间格式

日期 MM/DD/YY MMDDYY DD.MM.YY

时间

HH:MM

HH:MMam

HH:MMpm



at 可接受的时间格式 特殊日期 midnight(0am) noon(0pm) teatime(4pm) now(现在)

now + N(minutes, hours, days, weeks)

命令:at

语法:at[选项][time]

功能:依据预先定义好的时间,执行指定进程

```
示例:
    #at 23:00
    at>reboot
    at><EOT> ←按 ^D 得到此符号, 意味结束
at
```

at 时间输入规范:

1. 只输入时间. 不输入日期,会被认为是在今天的某个时刻。

2. 如果只输入日期,不输入时间,被认为是被输入日期的现在这个时刻。

3. 支持输入一个完整的时间。

at 时间时间格式范例:

#at 23:00

#at 12/31/13

#at 23:00 12/31/13

#at noon



at 时间时间格式范例:

#at 0:00pm 12/31/13

#at teatime + 30 minutes

#at 4:00pm + 4 days

#at now + 4 weeks



at 队列管理

at 在编辑后,将进入队列中。由 atd 服务扫描 任务并等待任务的执行

查看 at 队列可使用下面命令 命令:atq

功能: 查看 at 队列

结构语法:atq[选项]



at 队列管理

at 在编辑后,如打算查看某个任务队列的信息 及准备执行的命令,可按如下命令执行:

#at -c at 队列 ID



at 队列管理

at 编辑后, 队列等待执行。如取消预定的 at 任务, 可以使用 atrm 完成取消动作。

命令:atrm

功能:删除 at 队列中的指定任务

结构语法:atrm [选项][队列ID]



cron

cron与 at 最大区别, 在于 cron属于依据指定周期执行预定任务。 cron的守护进程为 crond。

#systemctl stop crond

#systemctl start crond

#systemctl restart crond

#systemctl status crond



cron 使用

命令:crontab

功能:实现周期性计划任务的执行

语法格式:crontab [选项]



选项:

- -l 查看 cron 计划任务列表。
- -e 以默认文本编辑器,编辑 cron 计划任务列表。
- -r 删除 cron 计划任务列表。
- -u 指定用户。如果不指定用户,-l,-e,-r都认为是对当前用户操作。

cron 编辑的格式:

1)shell 及 mail 格式定义

SHELL=/bin/bash

SHELL 指定以哪个 shell 来处理计划任务的命令。

MAILTO=root

MAILTO指定运行完计划任务或者是运行是遇到障

碍,都会发邮件给某个用户,给以提示。

cron 编辑的格式:

2) 时间格式定义

分钟 小时 每月中的第几天 月 0-59 0-23 1-31 1-12

//*星期中 0,7 同样表示周日



- cron 编辑的格式:
- 2) 时间格式定义
- "*"在第一列,能够代表每一分钟。
- "*"在第二列,能够代表每一小时。
- "*"在第三列,能够代表一个月中的每一天
- "*"在第四列,能够代表一年中的每个月。
- "*"在第五列,能够代表一个星期中的每一天。

cron 编辑的格式:

3) 特殊时间格式定义

连续的情况,以小时举例

1,2,3,4,5,8,9,10 可以这样写 1-5,8-10。

周期间隔

如每个5 分钟可在第一列写成:

*/5



cron 编辑的格式: 4)cron 格式

**** 所需要执行的命令及路径

如

0 0 1 1 * echo "Happy New Yera"



cron 编辑的格式:

示例

0 */2 13 * 5 /usr/bin/wall be careful,dark friday!

代表黑色星期五,每隔2小时,向用户发出提示。

0 20 * * 1-5 /sbin/shutdown -h now 从周 1 到周 5 ,每天晚上 8 点,自动关机

cron 编写任务

1. 以当前账户创建 cron 计划任务 #crontab -e

2. 以指定用户创建其 cron 计划任务 (仅 root) #crontab -e -u snow

cron 编写任务

3. 以指定文件作为计划任务的要求 #vim newcron */5 * * * * wall hello #crontab newcron 或 #crontab -u snow newcron



cron 编写任务

- 4. 查看 cron 任务队列
 - 1) 查看当前使用账户的 cron 队列 #crontab -l
 - 2) 查看其他账户的 cron 队列 (仅 root) #crontab -l -u snow

cron 编写任务

- 5. 清除 cron 任务队列
 - 1) 清除当前使用账户的 cron 队列 #crontab -r
 - 2) 清除其他账户的 cron 队列 (仅 root) #crontab -r -u snow

cron 编写任务

/etc/crontab 系统计划任务表及说明。

/etc/cron.d 特定的系统计划任务表

/etc/cron.hourly系统每小时要运行的计划任务。

/etc/cron.daily 系统每天要运行的计划任务。

/etc/cron.weekly 系统每个星期要运行的计划

任务。

/etc/cron.monthly 系统每个月要运行的训划任务。

cron

虽然 /etc/cron.hourly 等目录中全部是 shell 脚本,但在 /etc/cron.d/0hourly 文件中,规定了使用 run-parts 命令来执行指定的目录脚本文件。这就使得这些上述 shell 脚本目录的任务得以执行。

anacron

cron 的计划任务执行必须保持计算机处于开启状态。如果关机或在指定的时间没有执行,将只能等待下一个周期。

而 anacron 不同,如果在指定的时间没有成功执行,则会在一段时间之内与所指定的重试时间再次执行

anacron 配置文件 #vim /etc/anacrontab

格式

时间间隔(默认为天,@mohtnly为1个月内执

行)

等待间隔(默认为分钟)

任务标识

命令



anacron 配置文件 说明:

时间间隔:执行任务的时间间隔

等待间隔:时间间隔到期后,任务没有执行,则使用此处设置时间再次尝试执行

任务标识:任务说明

命令:实际所执行的任务