GNU/Linux 远程管理 VNC





VNC

VNC (Virtual Network Computer) 是虚拟网络计算机的缩写。 VNC 是一款优秀的远程控制工具软件,由著名的 AT&T 的欧洲研究实验室开发的。 VNC 是在基于 UNIX 和 Linux 操作系统的免费的开源软件,远程控制能力强大,高效实用,其性能可以和 Windows 和 MAC 中的分何远程控制软件媲美。

VNC

在 Linux 中,VNC 包括以下四个命令: vncserver,vncviewer,vncpasswd,和 vncconnect。大多数情况下用户只需要其中的两 个命令:vncserver 和 vncviewer。

实现 VNC

- 1. 服务器端
- 1) 启动 GUI
- 2) 安装 server 端软件 #yum install tigervnc-server



实现 VNC

- 3) 启动 vncserver #vncserver 输入客户端连接的密码
- 4) 检查 socket 连接 #netstat -Inat | grep 5900



实现 VNC

- 2. 客户端配置
- 1) 安装 vnc 客户端软件客户端软件格户端软件推荐vinagre realvnc tightvnc tigervnc

.

2) 连接服务器



VNC屏幕共享

- 1. 服务器端配置
- 1) 安装服务器
- #yum install tigervnc-server
- 2) 设置访问所需要的密码 #vncpasswd //* 密码生成后,会在~/.vnc/passwd

VNC屏幕共享

- 1. 服务器端配置
- 3) 开启屏幕共享
- #x0vncserver

PasswordFile=/root/.vnc/passwd

AlwaysShared=1 AcceptPointerEvents=0

AcceptKeyEvents=0

AcceptPointerEvents: 接受指针事件 AcceptKeyEvents: 接受按键事件,

即用来控制鼠标和键盘的. 屏幕共享时应推绝客

户端操作,因此将其关闭



VNC 屏幕共享 2. 客户端连接



- CLI 屏幕共享(远程协助)
 - 1. 服务器配置
 - 1) 安装服务
 - #yum search screen
 - 2) 创建用户 snow
- 3) 开启 CLI 模式屏幕共享,并设定会话名称为 niliu
 - #su snow #screen -S niliu

- CLI 屏幕共享(远程协助)
 - 2. 客户端连入
- 1) 客户端必须以同样的用户账户连接至服务器, 才可以共享同一个会话
 - #ssh snow@192.168.1.123
 - 2) 查看本地有哪些会话 #screen -list
 - 3) 连接至会话 #screen -x niliu



- CLI 屏幕共享(远程协助)
 - 3. 服务器 / 客户端退出等操作
- 1)如果其中的一个终端不再希望其他终端看到自己的输入,可以按Ctrl + A + C组合键,之后的操作就只显示在当前终端,输入exit可以返回原来的共享状态。
- 2)在 screen 共享状态中,输入 exit 可以返回原来的 shell 环境。

screen 基础使用

screen [-AmRvx -ls -wipe][-d < 作业名称 >][-h < 行数 >][-r < 作业名称 >][-s][-S < 作业名称 >]

参数说明:

-A 将所有的视窗都调整为目前终端机的大小

-d < 作业名称 > 将指定的 screen 作业离线

-h < 行数 > 指定视窗的缓冲区行数。

-m 即使目前已在作业中的 screen 作业》仍强制建立新的 screen 作业

- screen 基础使用
- -r < 作业名称 > 恢复离线的 screen 作业。
- -R 先试图恢复离线的作业。若找不到离线的作业,即建立新的 screen 作业。
- -s 指定建立新视窗时,所要执行的 shell
- -S < 作业名称 > 指定 screen 作业的名称
- -V 显示版本信息。

screen 常用参数

1. 新建一个叫 yourname 的 session #screen -S yourname

- 2. 列出当前所有的 session #screen -ls
- 3. 回到 yourname 这个 session #screen -r yourname



screen 常用参数 4. 远程拆分某个 session #screen -d yourname

5. 结束当前 session 并回到 yourname 这个 session #screen -d -r yourname



CLI 下录像 1. 软件安装 #yum install util-linux

2. 录像 #script /tmp/test.rec



CLI下录像

- 3. script 命令说明
- 1. 执行此命令后开始在后台记录,将结果保存到指定文件,直至输入 exit 退出。
- 2. 若不指定保存文件名,默认将保存到当前目录下的 typescript 文件
- 3. 若增加-q选项,则以静默模式运行,即开始或结束录制时不显示提示信息
- 4. 若增加-a选项,可以以追加的方式保存记录结果

CLI下录像播放

例 1:

使用 script 记录终端信息的同时记录时间信息

(--timing 参数)

(1) 录制屏幕

#script --timing=/tmp/cp2.tm
/tmp/test.out

(2) 屏幕播放

#scriptreplay --timing=/tmp/cp2.tm

--typescript=/tmp/test.out



CLI下录像播放

例:

使用 Script 追加记录终端信息的同时记录时间信息(结合标准错误输出->2)

##cript --timing=/tmp/cp2.tm -a /tmp/test.out

#scriptreplay --timing=/tmp/cp2.tm --typescript=/tmp/test.out