迁移卷

08%2015:24%0ASHA:%20ca6e2fb1fb74150680bff605a241947fc88ddd51%0ASource:%20https://git.openstack.org/cgit/openstack/cinder/tree/doc/source/admin/blockstorage-volume-migration.rst%0AURL: https://docs.openstack.org/cinder/queens/admin/blockstorage-volume-migration.html&field.tags=doc)

更新日期: 2018-03-08 15:24

OpenStack能够在支持卷类型的后端之间迁移卷。将卷的数据透明地从当前卷的后端迁移到新的卷。这是一个管理员功能,可以用于包括存储撤离(用于维护或退役)或手动优化(例如,性能,可靠性或成本)等功能。

这些工作流程可用于迁移:

- 如果存储可以自行迁移卷,则有机会这样做。这允许块存储驱动程序启用存储可能能够执行的优化。如果后端无法执行迁移,则块存储使用以下两种通用流程之一。
- 2. 如果未连接卷,则块存储服务将创建一个卷并将原始数据复制到新卷。

❷ 注意

虽然大多数后端支持这个功能,但并非所有人都这样做有关更多详细信息,请参阅OpenStack配置参考中的<u>驱动程序文档(https://docs.openstack.org/cinder/latest/configuration/block-storage/volume-drivers.html)</u>。

3. 如果卷连接到VM实例,块存储将创建一个卷,然后调用Compute将数据从原始数据复制到新卷。目前,这仅受Compute libvirt驱动程序支持。

作为示例,此方案显示两个LVM后端并将附加卷从一个迁移到另一个。此场景使用第三个迁移流程。

首先,列出可用的后端:

❷ 注意

只有Block Storage V2 API支持cinder get-pools。

您还可以获得如下所示的可用后端:

```
# cinder-manage主机列表
server1 @ lvmstorage-1 zone1
server2 @ lvmstorage-2 zone1
```

但最后需要添加池名称。例如 , server1@lvmstorage-1#zone1。

接下来,作为admin用户,您可以看到卷的当前状态(用您自己的名称替换示例ID):

```
$ openstack volume show 6088f80a-f116-4331-ad48-9afb0dfb196c
| 字段| 值|
             | 附件| [] |
availability_zone | zone1 |
可启动 false
\mid consistencygroup_id \mid 无\mid
 created_at | 2013-09-01T14: 53: 22.000000 |
| 描述| 测试|
加密 False
| id | 6088f80a-f116-4331-ad48-9afb0dfb196c |
\mid migration_status \mid 无\mid
 multiattach | False |
| 名称| 测试|
os-vol-host-attr: host | server1 @ lvmstorage-1#lvmstorage-1 |
| os-vol-mig-status-attr: migstat | 无| | os-vol-mig-status-attr: name_id | 无|
os-vol-tenant-attr: tenant_id | d88310717a8e4ebcae84ed075f82c51e |
| 属性| readonly ='False'|
| replication_status | 禁用|
Ⅰ 大小 1 1
| snapshot_id | 无|
| source_volid | 无
| 状态| 在使用中|
| 键入| 无|
| updated_at | 2016-07-31T07: 22: 19.000000 |
| user_id | d8e5e5727f3a4ce1886ac8ecec058e83 |
```

请注意这些属性:

- os-vol-host-attr:host 卷的当前后端。
- os-vol-mig-status-attr:migstat 本卷迁移的状态(None表示迁移目前尚未进行)。
- os-vol-mig-status-attr:name_id 该卷在后端的名称基于的卷ID。在卷迁移之前,后端存储上的名称可能基于卷的ID(请参阅 volume_name_template配置参数)。例如,如果 volume_name_template保留为默认值(volume-%s),则您的第一个LVM后端将有一个名为逻辑卷 volume-6088f80a-f116-4331-ad48-9afb0dfb196c。在迁移过程中,如果您创建卷并复制数据,卷将获取新名称但保留其原始ID。这是由name_id 属性暴露的。

❷ 注意

如果计划停用块存储节点,则必须cinder在执行迁移后停止节点上的卷服务。

在运行CentOS, Fedora, openSUSE, Red Hat Enterprise Linux或SUSE Linux Enterprise的节点上运行:

```
#服务的OpenStack,煤渣批量停止
# chkconfig的OpenStack的,煤渣,关闭音量
```

在运行Ubuntu或Debian的节点上运行:

```
#服务煤渣批量停止
# chkconfig的煤渣,关闭音量
```

停止cinder卷服务将阻止将卷分配给节点。

将此卷迁移到第二个LVM后端:

```
$ cinder migrate 6088f80a-f116-4331-ad48-9afb0dfb196c \
服务器2 @ lvmstorage-2#lvmstorage-2
请求迁移卷6088f80a-f116-4331-ad48-9afb0dfb196c已被
接受。
```

您可以使用openstack volume show命令查看迁移的状态。在迁移时,该migstat属性显示诸如migrating或的状态 completing。出错时,migstat设置为无,主机属性显示原始host。在成功的例子中,输出结果如下所示:

```
$ openstack volume show 6088f80a-f116-4331-ad48-9afb0dfb196c
| 字段| 值|
| 附件| [] |
availability_zone | zone1 |
 可启动 false
| consistencygroup_id | 无|
 created_at | 2013-09-01T14: 53: 22.000000 |
 描述| 测试|
| 加密| False |
 id | 6088f80a-f116-4331-ad48-9afb0dfb196c |
| migration status | 无|
 multiattach | False |
| 名称| 测试|
os-vol-host-attr: host | server2 @ lvmstorage-2#lvmstorage-2 |
| os-vol-mig-status-attr: migstat | 完成|
| os-vol-mig-status-attr: name_id | 无|
 os-vol-tenant-attr: tenant_id | d88310717a8e4ebcae84ed075f82c51e |
| 属性| readonly ='False'|
| replication_status | 禁用|
Ⅰ 大小 1 1
| snapshot_id | 无|
| source_volid | 无|
 状态 | 在使用中 |
| 键入| 无|
 updated_at | 2017-02-22T02: 35: 03.000000 |
user id | d8e5e5727f3a4ce1886ac8ecec058e83 |
```

请注意,migstat无,主机是新主机,并name_id保存由迁移创建的卷的ID。如果你看看第二个LVM后端,你会发现逻辑卷 volume-133d1f56-9ffc-4f57-8798-d5217d851862。

❷ 注意

迁移对非管理员用户不可见(例如,通过卷status)。但是,在进行迁移时不允许执行某些操作,如附加/分离卷和删除卷。如果用户在迁移期间执行此类操作,则会返回错误。

⊘ 注意

迁移具有快照的卷目前不允许。

更新日期:2018-03-08 15:24



(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

除另有说明外,本文档受 <u>Creative Commons Attribution 3.0许可的授权 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)</u>。 查看所有 <u>OpenStack法律文件 (http://www.openstack.org/legal)</u>。

② 问题吗?(HTTP://ASK.OPENSTACK.ORG)



OpenStack文档 [▼]

煤渣12.0.1

(../index.html)

安装指南 (../install/index.html) 升级过程 (../upgrade.html)

煤渣管理 (index.html)

增加块存储API服务吞吐量 (blockstorage-api-throughput.html)

管理卷 (blockstorage-manage-volumes.html)

排查安装问题 (blockstorage-troubleshoot.html)

通用滤波器 (generalized_filters.html)

备份块存储服务磁盘 (blockstorage-backup-disks.html)

从卷引导 (blockstorage-boot-from-volume.html)

一致性组 (blockstorage-consistency-groups.html)

为调度程序配置和使用驱动程序过滤器和称重 (blockstorage-driver-filter-weighing.html)

获取功能 (blockstorage-get-capabilities.html)

通用卷组 (blockstorage-groups.html)

图像卷缓存 (blockstorage-image-volume-cache.html)

使用LIO iSCSI支持 (blockstorage-lio-iscsi-support.html)

配置多个存储后端 (blockstorage-multi-backend.html)

配置NFS存储后端 (blockstorage-nfs-backend.html)

精简配置中的超额预订 (blockstorage-over-subscription.html)

速率限制卷拷贝带宽 (blockstorage-ratelimit-volume-copy-bandwidth.html)

音量支持的图像 (blockstorage-volume-backed-image.html)

导出和导入备份元数据 (blockstorage-volume-backups-export-import.html)

备份和恢复卷和快照 (blockstorage-volume-backups.html)

许农类

卷多重连接:启用将卷连接到多个服务器 (blockstorage-volume-multiattach.html)

配置和使用体积号码秤 (blockstorage-volume-number-weigher.html)

报告服务列表中的后端状态 (blockstorage-report-backend-state.html)

Cinder服务配置 (../configuration/index.html)

示例配置文件 (../sample_config.html)

示例策略文件 (../sample_policy.html)

可用的驱动 (../drivers.html)

命令行界面参考 (../cli/index.html)

cinder-manage用法 (../man/cinder-manage.html)

贡献者指南 (../contributor/index.html)

词汇表 (../common/glossary.html)

OpenStack的

- 项目 (http://openstack.org/projects/)
- OpenStack安全 (http://openstack.org/projects/openstack-security/)
- 常见问题 (http://openstack.org/projects/openstack-faq/)
- 博客 (http://openstack.org/blog/)
- 新闻 (http://openstack.org/news/)

社区

- 用户组 (http://openstack.org/community/)
- ▶ 活动 (http://openstack.org/community/events/)
- 工作 (http://openstack.org/community/jobs/)
- ▶ 公司 (http://openstack.org/foundation/companies/)
- 有助于 (http://docs.openstack.org/infra/manual/developers.html)

文档

- OpenStack手册 (http://docs.openstack.org)
- 入门 (http://openstack.org/software/start/)
- API文档 (http://developer.openstack.org)
- 维基 (https://wiki.openstack.org)

品牌与法律

- 标志和指南 (http://openstack.org/brand/)
- 商标政策 (http://openstack.org/brand/openstack-trademark-policy/)
- 隐私政策 (http://openstack.org/privacy/)
- OpenStack CLA (https://wiki.openstack.org/wiki/How_To_Contribute#Contributor_License_Agreement)

保持联系