GNU/Linux Firewalld





防火墙 (Firewall):

计算机网络中的防火墙通常连接两个网络,是外部 Internet 和内部网络之间的交汇点,同时也是一道屏障

主要功能:实施安全策略、过滤传输数据、记录 Internet 活动、IP 地址转换、保护内部网络信息

防火墙类型:

- 1. 包过滤防火墙
- 2. 代理防火墙
- 3. 状态检测防火墙



包过滤防火墙:

包过滤防火墙对通过它的每一个数据包,根据事 先制订好的规则,对它的源地址、目的地址以及相 应的端口进行判断,把不合规则的数据包都过滤掉

0



包过滤防火墙:

优点:

处理来速度快,对用户透明

缺点:

不能实现用户级认证 日志记录不完善 无法防御 IP 欺骗 对特殊协议不适用





代理 (Proxy) 防火墙:

代理也称为应用网关防火墙,核心是代理技术,即代替客户处理对服务器连接请求。

优点:

安全性高 过滤规则灵活 详细的日志记录



代理 (Proxy) 防火墙:

缺点:

处理速度慢 对用户不透明 代理服务类型有限制



状态检测防火墙:

又称为动态包过滤防火墙。其主要特点在于

- 1) 在防火墙的核心部分建立状态连接表,并将进出网络的数据当成一个个的会话,利用状态表跟踪每个会话状态。
- 2) 防火墙首先根据规则表来判断是否允许这个数据包通过,如果不符合规则就立即丢弃,如果符合规则,再将当前的数据包和状态信息,与前一时刻的数据包和状态信息进行比较,然后根据比较结果决定数据包是否能够通过防火墙。

防火墙结构:

屏蔽路由器

双穴主机

屏蔽主机防火墙

屏蔽子网防火墙

其它结构



屏蔽路由器(包过滤)

优点:

处理速度快

费用低

对用户透明



屏蔽路由器(包过滤)

缺点:

维护困难

只能阻止较少的 IP 欺骗

无用户认证

日志功能有限,

当规则过多时,处理速度及吞吐速度急速,降,

无法对信息全面控制




屏蔽路由器(包过滤)



双穴主机(双宿网关)

优点:安全性比屏蔽路由器高

缺点:入侵者一旦得到双穴主机的访问权,内部网络就会被入侵,因此需具有强大的身份认证系统, 才可以阻挡来自外部的不可信网络的非法入侵。



屏蔽主机防火墙


优点:实现了网络层安全(包过滤)和应用层安全

(代理),因此安全等级比屏蔽路由器高

缺点:堡垒主机可能被绕过,堡垒主机与其它内部

主机间没有任何保护网络安全的东西存在,一旦被

攻破,内网就将暴露




其他结构




(a) 合并外部路由器与堡垒主机



(b) 一个堡垒主机和一个DM结构





Linux 防火墙

Linux 防火墙采用包过滤技术,总体看防火墙发展经历了四个发展阶段

静态防火墙:

ipfwadm(kernel 2.0)

ipchains(kernel 2.2)

iptables(kernel 2.4 later)

动态防火墙

firewalld(RHEL7 新纳入的防火墙)

Linux 防火墙

静态防火墙:

需要自行书写规则及相关信息,每次改变后都需要重新启动防火墙

动态防火墙

在更改防火墙规则后,不需要重新加载相关服务和模块,达到改变及应用的效果

Linux 防火墙

firewalld 看起来是一个非常新的防火墙,实际上仍然采用了 netfilter/iptables 的底层架构。虽然在应用上变化非常大,但底层实质意义上没有太多的改变。

Linux 防火墙

FirewallD 提供了支持网络 / 防火墙区域 (zone) 定义网络链接以及接口安全等级的动态防 火墙管理工具。它支持 IPv4, IPv6 防火墙设置以 及以太网桥接,并且拥有运行时配置和永久配置选 项。它也支持允许服务或者应用程序直接添加防火 墙规则的接口。以前的 system-config-firewall/lokkit 防火墙模型是静态的,每次修改都 要求防火墙完全重启。这个过程包括内核 netfilter 防火墙模块的卸载和新配置所需模块 **类载等**。而模块的卸载将会破坏状态防火墙和确立

Linux 防火墙

firewall daemon 动态管理防火墙,通过 D-BUS 提供当前激活防火墙的设置信息, 也通过 D-BUS 接收使用 PolicyKit 认证方式的更改。因而不 需要重启整个防火墙便可应用更改。。不过,要使 用 firewall daemon 就要求防火墙的所有变更都 要通过该守护进程来实现,以确保守护进程中的状 态和内核里的防火墙是一致的。另外,firewall daemon 无法解析由 iptables 和 ebtables 命 令行工具添加的防火墙规则。

firewall daemon(守护进程)

应用程序、守护进程和用户可以通过 D-BUS 请求启用一个防火墙特性。特性可以是预定义的防火墙功能,如:服务、端口和协议的组合、端口/数据报转发、伪装、ICMP 拦截或自定义规则等。该功能可以启用确定的一段时间也可以再次停用。

firewall daemon(守护进程)

通过所谓的直接接口,其他的服务(例如libvirt)能够通过 iptables 变元(arguments)和参数(parameters)增加自己的规则。

amanda/ftp/samba/tftp 等服务 netfilter 的 火墙助手也被"守护进程"解决了,只要它们还作为 预定义服务的一部分。附加助手的装载不作为当前接口的一部分。由于一些助手只有在由模块控制的所有连接都关闭后才可装载。因而,跟踪连接信息很重要,需要列入考虑范围。

Firewalld

虽然 firewalld 使用 netfilter 子系统, 但仍然跟iptables、 ebtables 出现冲突。因此如果使用firewalld 就必须关闭iptables/ip6tables/ebtables#systemctl mask iptables

#systemctl mask ip6iptables #systemctl mask ebtables

Firewalld

firewalld 的工具包

#yum install firewalld system-configfirewall-base firewall-config

启用 firewalld #systemctl enable firewalld #systemctl start firewalld



Firewalld 配置文件记录 firewalld 配置文件记录 #cd /etc/firewalld/ #ls



Firewalld 基本概念

区域 (zone)

firewalld 定义了 zone 概念,在默认情况下已经

拥有9种区域,用以实现不同的功能:



Firewalld 基本概念

区域 (zone)

依据从不信任到信任的顺序进行排列:

drop: 任务进入网络的包都被丢弃,并且不做任

何回应.至允许出包的链接。

Block: 任何进入网络的包都被丢弃,并返回对方IPv4的 icmp-host-prohibited(禁止)或 IPv6的 icmap6-adm-prohibited 报文. 在此区域中至允许由系统初始化的网络链接

Firewalld 基本概念

区域 (zone)

public(默认): 认为当前网络中的网络信任度不高,仅允许选中的服务通过。

external: 用在路由器等启用伪装 (NAT) 的外部网络. 当认为网络不可信任时, 可指定服务通过。

Firewalld 基本概念

区域 (zone)

dmz: 允许 DMZ 中指定的设备的指定服务,有限的被外部网络访问。

work: 工作网络, 对网络信任度高, 通过指定的

服务提供相关交互

Firewalld 基本概念

区域 (zone)

home: 家庭网络, 对网络信任度高, 通过指定的

服务提供相关交互

internal: 内部网络, 对网络信任度高, 通过指定

的服务提供相关交互



Firewalld 基本概念

区域 (zone)

trusted: 允许所有网络链接, 即使关闭所有服务

,服务仍然可以响应。



Firewalld 基本概念

网卡与区域

每个网卡都将隶属与一个区域(但不可隶属多个区域)。网卡根据区域的特点来传送、接收或丢弃数据包。如

data->enp0s3(eth0)->public(zone)-

>kernel

data->enp0s8(eth0)->work(zone)-

>kernel

data->enp0s9(eth0)->drop(zone)-

>kernel

Firewalld 状态:

1. 运行状态: 所有的规则均在内存中, 一旦服务重新启动或设备启动, 所定义的规则将消失, 需要重新配定

2. 永久状态: 规则写在相关的 zone 文件或服务文件中, 当服务或设备启动时重新加载这些配置即可直接完成相关动作

查看 firewalld 帮助 #firewall-cmd --help

查看 firewalld 状态
#firewall-cmd --state



firewalld 的预先存在的服务是用 xml 格式进行编写的, 这些服务的 xml 存在与#cd /usr/lib/firewalld/services/#ls

可根据某个服务作为模板,来自定以额外的服务,而后用 firewall-cmd --reload 命令重新读取,这样额外服务的 xml 文件将直接被载入。

获取支持的区域列表 #firewall-cmd --get-zones

获取所支持的服务 #firewall-cmd --get-services

列出所有启用的区域信息 #firewall-cmd --list-all-zones



启用应急模式阻断所有网络链接 #firewall-cmd --panic-on

禁用应急模式 #firewall-cmd --panic-off

查询应急模式 #firewall-cmd --query-panic



查看当前 firewalld 的默认区域
#firewall-cmd --get-default-zone

改变 firewalld 默认区域 #fireall-cmd --set-default-zone=drop #firewall-cmd --get-default-zone

开启指定服务

- 1) 测试环境准备
- #systemctl start http
- #echo "hello" >
- /var/www/html/index.html
 - 客户端浏览器测试
 - 2) 开启 http
- #firewall-cmd --zone=public --add-
- service=http
 - 查询指定服务是否在 firewalld 开启



开启指定服务

3) 客户端浏览器测试

4) 关闭 http

#firewall-cmd --zone=public --remove-

service=http

#firewall-cmd --zone=public --query

service=http

5) 客户端浏览器测试



开启指定服务

指定某个服务启动特定时间(单位:秒)

#firewall-cmd --zone=public --add-

service=ipp-client --timeout=60



将指定服务/端口永久性加入默认 zone #firewall-cmd --permanent --addservice=vnc-server #firewall-cmd --permanent --addport=6080/tcp #firewall-cmd --list-all

//* 此时所加载的服务及端口并不存在,主要因为当使用 --permanent 所造成的问题 *//

参数:--permanent

即将修改的信息写入相关的配置的的 zone 文件 (xml) 或服务文件 (xml) 中。

永久选项不直接影响运行时的状态。如果打算使用修改的配置,需要重载或者重启服务才可。为了使用运行时和永久设置,需要分别设置两者。这项--permanent需要是永久设置的参数之一。

当指定为永久性时,必须重新加载才能看到其配置,默认情况下当时候--permanent时,运行状态是无法查看所更改的内容

查看运行时的默认区域信息 #firewall-cmd --list-all

查看默认区域永久性信息 #firewall-cmd --list-all --permanent



在不改变状态的条件下,可重新加载 firewallon当 reload 成功后,永久性配置将被加载,此时当可直接查看信息

#firewall-cmd --reload #firewall-cmd --list-all

可以使用 --complete-reload, 但状态信息将会丢失。这个选项应当仅用于处理防火墙问题时,例如,状态信息和防火墙规则都正常,但是不能建立任何连接的情况。

开启指定端口 #firewall-cmd --add-port=80/tcp #firewall-cmd --query-port=80/tcp 默认不指定区域即为默认区域

关闭指定端口 #firewall-cmd --remove-port=80/tep

查看哪些网卡属于哪个 zone #firewall-cmd --get-zone-ofinterface=enp0s3

将指定网卡加入至默认 zone #firewall-cmd --add-interface=enp0s8

将指定网卡移除默认 zone #firewall-cmd --remove-interface=enp0s8

查看指定区域开启的相关服务、端口、接口 #firewall-cmd --zone=public --list-all

查看指定区域开启的相关服务 #firewall-cmd --zone=public --list-service

查看指定区域开启的相关 port #firewall-cmd --zone=public --list-port

区域设置问题:

- 1. 当默认区域为 trusted 时,相关服务(如http)默认不允许通信,也可以通信。只要原因是trusted 为最高级别信任区域
- 2. 当网卡在不同的区域中,其区域内允许指定服务(如 http)通信,而默认区域不允许,也可以完成服务的通信。此处必须将通信的网卡切换到默认区域才可以实现

```
示例:
#firewall-cmd --add-interface=enp0s8
#firewall-cmd --add-service=http
#firewall-cmd --get-zone-of-
interface=enp0s8
#firewall-cmd --set-default-zone external
#firewall-cmd --query-service=http
#firewall-cmd --get-active-zones
external
  interfaces: enp0s3 enp0s8
```

示例:

测试客户端能否访问 firewalld 上的 httpd?

切换网卡至 public(http 服务已开启)

#firewall-cmd --zone=public --change-

interface=enp0s3

#firewall-cmd --zone=public --change-interface=enp0s8

测试客户端能否访问 firewalld 上的 httpd?

指定源

指定源地址 192.168.3.0/24 的流量都经过 public 区域的过滤

#firewall-cmd --zone=public --add-source=192.168.3.0/24

需要注意的是一个源不能同时在多个 zone 中体现

#fireawll-cmd --zone=work --addsource=192.168.3.0/24

ICMP 控制:

默认情况下, Firewalld 允许所有的 ICMP 类型的协议通过. 如果需要控制 ICMP, 可先查看 ICMP 类型, 确定控制哪类协议。

#fireall-cmd --get-icmptypes

关闭 icmp-request, 禁止客户端 ping #firewall-cmd --add-icmp-block=echb-request

开启 icmp-request, 允许客户端 ping #firewall-cmd --remove-icmpblock=echo-request



开启端口转发,如表所示:

主机名	开启服务	网卡	所链接的上/下 一台主机名称	所链接的上/下 一台主机网卡
t1	httpd	enp0s3	firewall	enp0s3
firewall	firewalld	enp0s3/enp0s 8	t2	enp0s3
t2		enp0s3	firewall	enp0s8

#firewall-cmd --add-masquerade #firewall-cmd --add-forwardport=port=80:proto=tcp:toaddr=192168.3

测试 t2 访问 t1 的 httpd

开启端口转发 #firewall-cmd --add-masquerade #firewall-cmd --add-forwardport=port=8080:proto=tcp:toport=80 #links firewall server ip

开启端口转发 #firewall-cmd --add-forwardport=port=8080:proto=tcp:toprot=80:toad dress=192.168.1.123

#firewall-cmd --add-forwardport=port=8000-9000:proto=tcp:toprot=1000-2000:toaddress=192.168.1.123

查询转发

#firewall-cmd --zone=public --queryforwardport=port=80:proto=tcp:toaddr=192.168.3 .2

删除转发

#firewall-cmd --remove-forwardport=port=80:protco=tcp:toaddr=192/168. 3.2

开启 vsftpd

t1:vsftpd 服务 (192.168.3.2)

Firewalld: 操作


#firewall-cmd --add-service=ftp

#firewall-cmd --add-forward-

port=port=21:protco=tcp:toaddr=192-168.

3.2

T2: 客户端 -> 测试



Rich 规则 (firewall 扩展规则)

如认为 firewalld 所提供的规则有限,可以使用 (direct rules) 直接规则来直接操作 iptables,ip6tables,ebtalbes。虽然对刚学习防火墙来说有些困难,但其灵活和强大是不容忽视的

直接规则有限与 firewalld 规则进行分析

rich 规则,在不指定的情况下将直接加入默认 zones 中

基本的 rich rule 语法格式 rule

[source]

[destination]

service|port|protocol|icmp-block|

masquerade|forward-port

[log]

[audit]

[accept|reject|drop]



基本的 rich rule 语法格式

log: 将指定信息记录至日志

audit: 限制 ='< 速率 / 持续时间 >'



Rich 规则(丰富规则)

列示 1: 将符合规则的条目加入至黑列表

firewall-cmd --direct --permanent --addchain ipv4 raw blacklist

firewall-cmd --direct --permanent --add rule ipv4 raw PREROUTING 0 -s 192.168.0.0/24 -j blacklist

Rich 规则(丰富规则)

列示 1:(审计 ->limit)

firewall-cmd --direct --permanent --addrule ipv4 raw blacklist 0 -m limit --limit 1/min -j LOG --log-prefix "blacklisted "

firewall-cmd --direct --permanent --addrule ipv4 raw blacklist 1 -j DROP

示例 2

1. 将 ssh 链接记录至日志中,每分钟 3次 #firewall-cmd --add-rich-rule='rule service name=ssh log prefix="SSHCONNECT" limit value=3/m'

2. 找客户端链 3 此服务器

3. 查看服务 #grep SSHCONNECT /var/log/messages

示例 2

1. 拒绝 2001:db8::/64 地址 5 分钟内使用 DNS 服务,每小时记录 1 次此信息 #firewall-cmd --add-rich-rule='rule family=ipv6 source address="2001:db8::/64" service name="dns" audit limit value="1/h" reject --timeout=300

示例 3

1. 假设 http 在服务端不允许提供服务,增加下面内容可让指定 IP 完成 http 服务的提供 #firewall-cmd --add-rich-rule='rule family=ipv4 source address=192.168.1.11/32 accept'

2. 拒绝指定网络段 #firewall-cmd --add-rich-rule='rule family=ipv4 source address=192.168.0.0/24 drop'

示例 3

3. 查看 rich 规则 #firewall-cmd --list-all-rules 或 #firewall-cmd --list-all[-zones]

4. 查询指定的 rich 规则 #firewall-cmd --query-rich-rule='rul family=ipv4 source address=192.168.0.0/24 drop'

示例

1. 使 192.168.8.109 可以访问 192.168.8.123 的 http 服务

#firewall-cmd --add-rich-rule='rule family=ipv4 source address=192.168.8.109/32 destination address=192.168.8.123/32 port

protocol=tcp port=80 accept'

示例

2. 使 192.168.8.109 可以访问 192.168.8.123 的 http 服务

#firewall-cmd --add-rich-rule='rule family=ipv4 source address=192.168.8.109/32 destination address=192.168.8.123/32 service

name=http accept'

创建一个指定规则

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-rich-rule="rule family="ipv4" \ source address="192.168.0.4/32" service name="http" accept"

#firewall-cmd --permanent --zone=work --add-rich-rule='rule family=ipv4 source address=192.168.0.0/26 forward-port port=80 protocol=tcp to-port=8080'

创建一个指定规则

#firewall-cmd --permanent --zone=work --add-rich-rule='rule family=ipv4 source address=192.168.0.0/24 forward-port port=80 protocol=tcp to-port=8080'

#firewall-cmd --permanent --zone=work --add-rich-rule='rule family=ipv4 source address=192.168.0.5/32 forward-port port=80 protocol=tcp to-port=8080 to-ipadd=192.168.0.1'

firewalld 区域文件所在 #cd /etc/firewalld/zones/ #vim public.xml



指定规则在每次 Firewalld 重启(计算机重启)后,将必须再次提交,可以直接写在 zone 文件中,以便于自动处理(或直接加 --permanent): <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<zone>

<short>Public</short>

<description>For use in public areas. You
do not trust the other computers on
networks

to not harm your computer. Only selected incoming connections are accepted.</description>

<service name="dhcpv6-client"/>

<service name="ssh"/>

</zone>



删除自定义规则

firewall-cmd --permanent --zone=public
--remove-rich-rule="rule family="ipv4" \
 source address="192.168.0.4/24" service
name="http" accept"

```
添加指定源至指定协议的指定端口
# firewall-cmd --permanent --zone=public
--add-rich-rule="rule family="ipv4" \
    source address="192.168.0.4/24" \
    port protocol="tcp" port="8080" accept"
```

- zone 文件写法
- # cat /etc/firewalld/zones/public.xml
- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
- <zone>
 - <short>Public</short>
- <description>For use in public areas. You
 do not trust the other computers on
 networks

to not harm your computer. Inly selected incoming connections are accepted.</description>

```
zone 文件写法
<service name="dhcpv6-client"/>
 <service name="ssh"/>
 <rule family="ipv4">
  <source address="192.168.0.4/24"/>
  <port protocol="tcp" port="8080"/>
  <accept/>
 </rule>
</zone>
```

删除指定源至指定协议的指定端口 # firewall-cmd --permanent --zone=public --remove-rich-rule="rule family="ipv4" \ source address="192.168.0.4/24" \ port protocol="tcp" port="8080" accept"

启用 masquerade(伪装)

默认情况下,区域 external 已启用 masquerade

#firewall-cmd --list-all --zone=external

如示意:

Internet<->(enp0s8)Firewalld(enp0s9)<-->t2(client)

实现 masquerade(伪装)

1. 当前默认 zone 为 public #firewall-cmd --list-all

2. 将 enp0s8 切换至 external
#firewall-cmd --change-interface=enp0s8
--zone=external --permanent ← 永久性支持,
即永久性切换至 external, 将此内容保存至
external.xml 文件中

实现 masquerade(伪装)

2. 将 enp0s8 切换至 external

...

#firewall-cmd --reload #firewall-cmd --list-all --zone=external



实现 masquerade(伪装)

- 3. 重起 firewalld #firewalld-cmd --complete-reload
- 4. 将 enp0s9 切换至 internal #firewall-cmd --change-interface=enp0s9 --zone=internal --permanent #firewall-cmd --list-all --zone=internal

实现 masquerade(伪装)

- 5. 设置默认区域为 internal #firewall-cmd --set-default-zone=internal #firewall-cmd --get-default-zone
- 6. 添加 NAT 所需的服务 #firewall-cmd --zone=internal --adde service=dns --permanent

实现 masquerade(伪装)

7. 对客户端设置 DNS 服务器地址 #cat /etc/resolv.conf nameserver 202.160.0.20 Nameserver 202.106.148.1

8. 测试



对区域增加 / 删除伪装 (masquerade) 功能 #firewall-cmd --permanent [-zone=<zone>] --add-masquerade #firewall-cmd --permanent [-zone=<zone>] --remove-masquerade

对区域增加 / 删除伪装 (masquerade) 功能 (富规则)

#firewall-cmd --permanent
--zone=<ZONE> --add-rich-rule='rule
family=ipv4 source
address=192.168.0.0/24 masquerade'

#firewall-cmd --permanent
--zone=<ZONE> --remove-rich-rule='rule
family=ipv4 source
address=192.168.0.0/24 masquerade'

查询某区域是否开启 masquerade
#firewall-cmd --zone=external --querymasquerad



firewalld 也可以使用图形工具来进行配置及完成 #firewall-conifg

或

应用程序 -> 杂项 -> 防火墙



创建自定义区域文件 当区域文件需要自定时,可以 在 /usr/lib/firewalld/zones 和 /etc/firewalld/zones 中创建,当两个目录中都 存在相同的区域, firewalld 将优先 从 /etc/firewalld 中读取区域配置

用户可根据某个存在的区域当成模板进行修改

解读区域 public.xml #cd /etc/firewalld/zones #vim /etc/public.xml



- 解读区域 public.xml
 - <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
- ←xml 格式标记
- <zone> ←zone 开头
 - <short>Public</short> ← 区域名
 - <description> ← 区域说明
- For use in public areas. You do not trust
- the other computers
 - on networks not to harm your computer.
- Only selected incoming

- 解读区域 public.xml connections are accepted.
 - </description> ← 结束区域说明
- <interface name="eno1"/> ← 区域包含的

网卡

- <source address="172.26.0.0/24"/> ← 原
 地址
- <service name="ssh"/> ← 允许提供服务的服务名称
- <port protocol="tcp" port="123"/> ← 允许
 使用的协议及端口号

创建自定义服务文件 当服务文件需要自定时,可以 在 /usr/lib/firewalld/services 和 /etc/firewalld/services 中创建,当两个目录 中都存在相同的区域,firewalld 将优先 从 /etc/firewalld/services 中读取区域配置

用户可根据某个存在的区域当成模板进行修改

解读服务 smaba 文件 #cd /etc/firewalld/zones #vim /etc/public.xml



- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?;</pre>
- ←xml 格式定义
- <service> ← 服务定义起始位置
 - <short>Samba</short> ← 服务名称
 - <description> ← 注释

This option allows you to access and

participate in Windows

file and printer sharing networks.

need the samba package

installed for this option to be useful.

</description> ← 服务注释结束

- <port protocol="udp" port="137"/> 服务析用协议及端口
 - <port protocol="udp" port="138"/>
 - <port protocol="tcp" port="139"/>
 - <port protocol="tcp" port="445"/>
 - <module
- name="nf_conntrack_netbios_ns"/> ← 服务 所需要的 kernel 模块
- </service> ← 服务定义结束位置