网络地址解读

07%2021:05%0ASHA:%2043df2709acbdce86686a40b75fd34e96880427d0%0ASource:%20https://git.openstack.org/cgit/openstack/neutron/tree/doc/source/admin/intro-nat.html&field.tags=doc) nat.rst%0AURL: https://docs.openstack.org/neutron/queens/admin/intro-nat.html&field.tags=doc)

更新日期: 2018-03-07 21:05

网络地址转换(NAT)是一个在数据包传输过程中修改IP数据包标题中的源地址或目标地址的过程。通常,发送方和接收方应用程序不知道IP数据包正在被操作。

NAT通常由路由器实现,因此我们将把执行NAT的主机称为NAT路由器。但是,在OpenStack部署中,通常是实现NAT功能的Linux服务器,而不是硬件路由器。这些服务器使用 iptables (https://www.netfilter.org/projects/iptables/index.html) 软件包来实现NAT功能。

NAT有多种变体,我们在这里描述OpenStack部署中常见的三种变体。

SNAT 1

在*源网络地址转换*(SNAT)中,NAT路由器修改IP数据包中发送方的IP地址。SNAT通常用于使拥有*专用地址的*主机能够与公共Internet上的服务器进行通信。

RFC 5737 (https://tools.ietf.org/rfc/rfc5737) 将以下三个子网保留为专用地址:

- 192.0.2.0/24
- 198.51.100.0/24
- 203.0.113.0/24

这些IP地址不可公开路由,这意味着公共Internet上的主机无法将IP数据包发送到任何这些地址。私人IP地址广泛用于住宅和公司环境。

通常,在具有私有IP地址的主机上运行的应用程序将需要连接到公共Internet上的服务器。一个例子是想要访问诸如www.openstack.org之类的公共网站的用户。如果IP数据包到达www.openstack.org上的Web服务器并且使用私有IP地址作为源,则Web服务器无法将数据包发送回发件人。

SNAT通过将源IP地址修改为可在公共Internet上路由的IP地址来解决此问题。SNAT有不同的变体;以OpenStack部署使用的形式,发送者和接收者之间的路径上的NAT路由器用路由器的公共IP地址替换数据包的源IP地址。路由器还将源TCP或UDP端口修改为另一个值,路由器维护发件人的真实IP地址和端口以及修改的IP地址和端口的记录。

当路由器收到具有匹配IP地址和端口的数据包时,它会将这些数据转换回专用IP地址和端口,并将数据包转发。

由于NAT路由器修改端口以及IP地址,因此这种形式的SNAT有时称为*端口地址转换* (PAT)。它有时也被称为NAT超载。

OpenStack使用SNAT来使实例内运行的应用程序连接到公共Internet。

DNAT ¶

在目标网络地址转换(DNAT)中,NAT路由器修改IP数据包报头中目的地的IP地址。

OpenStack使用DNAT将来自实例的数据包路由到OpenStack元数据服务。在实例中运行的应用程序通过向IP地址为169.254.169.254的Web服务器发出HTTP GET请求来访问 OpenStack元数据服务。在OpenStack部署中,没有具有此IP地址的主机。相反,OpenStack使用DNAT更改这些数据包的目标IP,以便它们到达元数据服务正在侦听的网络接口。

一対一NAT¶

在一对一NAT中,NAT路由器在私有IP地址和公有IP地址之间保持一对一映射。OpenStack使用一对一NAT来实现浮动IP地址。

 $07\%2021:05\%0ASHA:\%2043df2709acbdce86686a40b75fd34e96880427d0\%0ASource:\%20https://git.openstack.org/cgit/openstack/neutron/tree/doc/source/admin/intronat.html&field.tags=doc)\\ nat.rst\%0AURL: https://docs.openstack.org/neutron/queens/admin/intro-nat.html&field.tags=doc)\\ nat.rst\%0AURL: https://docs.openstack.org/neutron/queens/admin/i$

更新日期:2018-03-07 21:05



(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

除另有说明外,本文档受 <u>Creative Commons Attribution 3.0许可的授权 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)</u>。查看所有 <u>OpenStack法律文件</u> (http://www.openstack.org/legal)。

★ 发现错误?报告错误(HTTPS://BUGS.LAUNCHPAD.NET/NEUTRON/+FILEBUG?

 问题吗?(HTTP://ASK.OPENSTACK.ORG)

Neutron 12.0.1

(../index.html)

安装指南 (../install/index.html)

OpenStack网络指南 (index.html)

介绍 (intro.html)

组态 (config.html)

部署示例 (deploy.html)

操作 (ops.html)

移民 (migration.html)

杂 (misc.html)

存档的内容 (archives/index.html)

中子配置选项 (../configuration/index.html)

命令行界面参考 (../cli/index.html)

中子特征分类 (../feature_classification/index.html)

贡献者指南 (../contributor/index.html)

页面内容

SNAT

DNAT

一对—NAT

OpenStack的

- 项目 (http://openstack.org/projects/)
- OpenStack安全 (http://openstack.org/projects/openstack-security/)
- 常见问题 (http://openstack.org/projects/openstack-faq/)
- 博客 (http://openstack.org/blog/)
- 新闻 (http://openstack.org/news/)

社区

- 用户组 (http://openstack.org/community/)
- 活动 (http://openstack.org/community/events/)
- 工作 (http://openstack.org/community/jobs/)
- 公司 (http://openstack.org/foundation/companies/)
- 有助于 (http://docs.openstack.org/infra/manual/developers.html)

文档

- OpenStack手册 (http://docs.openstack.org)
- 入门 (http://openstack.org/software/start/)
- API文档 (http://developer.openstack.org)
- 维基 (https://wiki.openstack.org)

品牌与法律

- 标志和指南 (http://openstack.org/brand/)
- 商标政策 (http://openstack.org/brand/openstack-trademark-policy/)
- 隐私政策 (http://openstack.org/privacy/)
- OpenStack CLA (https://wiki.openstack.org/wiki/How_To_Contribute#Contributor_License_Agreement)

保持联系

(https://t//nittips://o/in//@pss//d/hatdalsin/kan/kopssonat/arben/com//spen/@psc//StackFoundation)

OpenStack项目是在<u>Apache 2.0许可 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)</u>下提供的。Openstack.org由 <u>Rackspace云计算提供支持 (http://rackspace.com)</u>。