GNU/Linux 用户权限管理





Linux下可以对文件/目录等进行权限,属主,属组进行管理。来确保文件,目录的安全性

对于权限的赋予,应遵循以下原则:

- 1. 可给可不给的不给
- 2. 赋权仅给予最恰当的权限
- 3. 对于不确定的权限应不赋权
- 4. 如确需赋权可给予最小权限



Linux 权限识别

权限:

I	权限	说明	对应数值	说明
	r	读权限	4	赋予文件/目录可读权限
	W	写权限	2	赋予文件/目录可修改、写、删除权限
	X	执行权限	1	赋予文件可以执行权限, <mark>目录则为进入权限</mark>
	-	拒绝权限	0	取消相关权限



Linux 权限识别

通过权限可以看出:

- 1. Linux 最大权限为 777
- 2. 文件最大权限应为 666
- 3. 目录最大权限应为 777
- 4. 对于所需要的权限可以进行累加
- 5. 应注意 Linux 的权限实际为 8 进制



Linux 的属主、数组、其他人解释

- 1. 属主:即文件/目录的主人(u)
- 2. 属组:即文件/目录的主人所在组对其资源权限(g)
 - 3. 其他人: 即非属主、数组对其资源的权限 (o)
- 4. 所有人(全部用户): 即属主、属组、其他人(a)

命令:chmod

功能: 改变用户/目录的权限

语法格式:chmod [选项] <目标 >

选项:

-R: 递归改变目标权限

-v: 改变权限时候显示详细动作

-f: 忽略在修改文件时的错误信息



操作运算符:

+: 增加某个权限

-: 去除某个权限

=: 只拥有某个权限

示例:

1. 对 test.txt 文件的权限,属主增加 rw, 属组增加 rw, 其他人增加 r 权限 #chmod u+rw,g+rw,o+r test.txt

示例:

- 2. 对 test.txt 文件的权限,属主减去 r, 属组只有 x, 其他人减去 r 权限 #chmod u-w,g=x,o-r test.txt
- 3. 对 test.txt 文件权限设置属主有 rwx, 属组 rx, 其他人没有任何权限, 并显示详细信息。 #chmod -v 750 test.txt
- 4. 对 files 目录及其子目录及文件设定属主 fwx, 属组 rx, 其他人没有任何权限 #chmod -R 750 ~/files

Set 位

suid: 让其他用户以属主身份操作文件/目录

sgid: 让其他用户以属组身份操作文件/目录

sticky: 黏贴位,确保用户仅可以删除自己的文件

示例:

- 1. 对 test.txt 设置 suid 位 #chmod 4644 test.txt
- 2. 对 test.txt 设置 sgid 位 #chmod 2644 test.txt
- 3. 对 linuxtmp 目录进行 sticky 设置 #chmod 1777 /linuxtmp



系统默认情况下的权限为特权账户的默认权限为umask 0022即文件创建默认权限为:644

创建目录的默认权限为:755



系统默认情况下的权限为普通账户的默认权限为umask 0002即

文件创建默认权限为:664

创建目录的默认权限为:775

两者默认内容规定详见 /etc/profile 及 /etc/bashrc

查看当前账户的 umask 权限 #umask

如需要改变 umask 的默认权限可以

- 1. 临时修改 #umask 新的权限 如 #umask 077
- 2. 全局永久改变,可修改/etc/profile及/etc/bashrc
- 3. 针对某个账户改变 #echo "umask 077" >> ~/.bashrc

用户权限管理 -chown

命令:chown

功能: 改变文件/目录的属主和(或)属组

语法格式:chown [选项] [属主.属组] <目标>

选项:

-R: 递归

-v: 执行时显示详细信息

用户权限管理 -chown

示例:

- 1. 改变 test.txt 的属主为 lisa 账户 #chown lisa test.txt
- 2. 改变 test.txt 的属组为 thomas 组 #chown .thomas test.txt
- 3. 改变 files 目录及其子目录,所有文件的属主为 snow, 属组为 nilu, 并显示更改动作 #chown -Rv snow.niliu files

用户权限管理 -chgrp

命令:chgrp

功能: 改变文件/目标的属组

语法格式:chgrp [选项] [属组] <目标 >

选项:

-R: 递归

-v: 执行时显示详细信息



对现今的操作系统而言,对于不同的用户分配不同的权限或有一定差别是非常普遍的

而 Linux 的 chmod 却只能分配三个角色,因此为了能够完成多个角色的不同权限分配需求,可以使用 ACL(Access Control List---- 访问控制列表)

ACL 的种类

- 1) 存取 ACL(Access ACL), 针对文件/目录设置访问控制列表
- 2) 默认 ACL(Default ACL), 只针对目录设置。如果目录中没有设置 ACL 将自动使用默认 ACL

对于 ACL 而言就是设定某个特定的账户或组对某个文件 / 目录的操作权限

命令:getfacl

功能: 查看本地文件/目录的 ACL 权限

语法格式:getfacl [选项] <目标 >

示例:

1. 查看本地的文件 test.txt 的 ACL 权限 #getfacl test.txt

命令:setfacl

功能:修改本地文件/目录的ACL权限

语法格式:setfacl [选项] <目标 >



选项:

常用参数	参数说明	
-m	设定文件 ACL 规则	
-M	从文件或标准输入读取 ACL 规则并设定	
-X	删除文件 ACL 规则	
-X	从文件或标准输入读取 ACL 规则并删除	4
-b	删除所有扩展的 ACL 规则,基本的 ACL 规则将被保留	
-k	删除缺省的 ACL 规则, 如没有缺省规则将不提示	N.
-d	设定默认的 ACL 规则	9
-test	测试并列出 ACL 规则	
-R	递归对所有文件及目录进行操作	/
-L	跟踪符号链接,直指目标目录	7
-P	跳过所有符号链接,包括符号链接文件	E
help	帮助	

示例:

- 1. 确认本地分区允许进行 ACL 设定 #tune2fs -l /dev/sdax | grep option
- 2. 让 lisa 对 test.txt 拥有 rw 权限 #setfacl -m u:lisa:rw- test.txt #getfacl test.txt
- 3. 为 test.txt 增加 thomas 账户 ,niliu 组添加 rw 权限

#setfacl -m u:thomas:rw-,g:niliu:rw- test.txt

示例:

4. 对 files 目录及子目录与文件增加账户 snow 的 rwx 权限 #setfacl -R -m u:snow:rwx files

- 5. 去掉 lisa 对 test.txt 的 ACL 权限 #setfacl -x u:lisa test.txt
- 6. 去掉所有的 test.txt 中的 ACL 权限 #setfacl -b test.txt



示例:

7. 对 files 目录设定继承权限,未来有新建的子目录与文件将实现自动继承 ACL

#setfacl -d --set u:lisa:rwx,g:niliu:rwx

files

或

#setfacl -m d:u:lisa:rw files

#getfacl

8. 将 a.txt 的权限,属主,属组等信息作为 b.txt 的模板

actfact file A I cotfact cot file file

文件有其自己的属性,根据属性的设定也可以实现限制用户的部分行为.

命令:lsattr

功能:显示文件/目录的权限

语法格式: lsattr [选项] <目标>



选项:

-a: 显示指定目录下的文件及目录的属性

-R: 递归显示

示例:

1. 查看 /root 下的文件及目录权限 #lsattr -aR /root



命令:chattr

功能:更改文件/目录的属性

语法格式:charrt <选项 > <属性 > <目标 >

选项:

-R: 递归

-V: 执行时显示详细动作



操作方法:

+: 增加某个属性

-: 去除某个属性

=: 只拥有某个属性



属性:

i: 只读属性

A: 不更新文件的访问时间. 可减少磁盘 IO 操作

a: 可追加数据,但无法修改、删除、重命名

c: 压缩, 文件使用时自动解压, 离开文件/ 医录时自动压缩, 以节省使用空间

属性:

d: 忽略 dump 备份, 文件有此属性将不允许备份

S:sync 同步

s: 安全删除属性, 文件不可恢复

u: 文件删除后,可恢复



示例:

1. 将文件 test.txt 增加 i 属性,并测试 #chattr +i test.txt



用户权限管理-su

命令:SU

功能:切换当前用户身份

特点:

- 1. 管理员切换至普通用户, 不需要普通用户密码
- 2. 普通用户切换至管理员,需要管理员密码。
- 3. 普通用户切换至普通用户,需要对方的密码

语法格式: su [-] [账户名]

用户权限管理-su

示例:

1. root 切换至 snow 用户, 且继续使用 root 的 shell 环境

#su snow

2. root 切换至 snow 用户, 并使用 snow 的 shell 环境

#su - snow

命令:sudo

功能: 赋予普通用户特殊权限

特点:

- 1. 普通用户可以通过特权账户赋予特殊权限而完成管理操作
- 2. 普通用户操作特权时,只需要知道自己的密码即可执行操作

配置文件及所在路径 sudo 的配置文件位于 /etc/sudoers, 打开配置文件的方法为: #visudo

配置文件说明 Host_Alias 为主机别名

User_Alias 为用户别名



配置文件说明 Cmnd_Alias 为命令别名

如:

Host_Alias NILIUHOSTS = localhost,niliu User_Alias NILIUUSERS = lisa,snow,%niliu

如:

Cmnd_Alias NILIUCMDS = /sbin/mkfs,/sbin/fdisk

组调用:

%niliu <- 代表某个用户组



运算符

!: 可以对任何东西取反,除了上述的,包括别名本身。

*: 代替任意个任何字符。

?: 代替单个任何字符。

[...]: 匹配括号中的任何一个字符。



sudoer 配置格式

用户 主机 = 命令



示例:

1. 将普通用户变为 root #visudo 在配置中增加如下行 snow ALL=ALL

2. 赋予别名 NILIUUSER 可以完成 mkfs #visudo 再配置中增加如下行 NILIUUSER ALL=/sbin/mkfs

示例:

3. 多别名使用
NILIUUSER NILIUHOSTS = NILIUCMDS

命令使用:

- 1. 将 snow 账户通过 su 到 root \$sudo su
- 2. 使用 snow 账户进行格式化 \$sudo /sbin/mkfs -t ext4 /dev/sdb1

示例:

4. 多别名使用,并不需要用户输入密码 NILIUUSER NILIUHOSTS = NILIUCMDS NOPASSWD:ALL



sudo 命令参数:

-V: 显示 sudo 版本信息

-h: 帮助参数

-v:sudo 默认超过 5 分钟才问询用户密码,可通过此 选项重新确认

-k: 强迫 sudo 让用户下一次使用时必须提供加令(忽略分钟)

sudo 命令参数:

-b: 将指令放入后台执行

-u: 指定以某个 UID 执行此程序

-g: 指定以某个 GID 执行此程序

-s: 指定使用的 shell

-H: 将当前主目录变更为变更身份的主目录