网络选项2:自助服务网络

更新日期: 2018-03-07 21:05

在计算节点上配置网络组件。

配置Linux网桥代理¶

Linux网桥代理为实例构建第2层(桥接和交换)虚拟网络基础结构并处理安全组。

- 编辑/etc/neutron/plugins/ml2/linuxbridge_agent.ini文件并完成以下操作:
 - 在本[linux_bridge]节中,将提供者虚拟网络映射到提供者物理网络接口:

```
[linux_bridge]
physical_interface_mappings = 提供者: PROVIDER_INTERFACE_NAME
```

替换PROVIDER_INTERFACE_NAME为底层提供商物理网络接口的名称。有关 更多信息,请参阅主机网络 (environment-networking-rdo.html)

。 在该[vxlan]部分中,启用VXLAN覆盖网络,配置处理覆盖网络的物理网络接口的IP地址,并启用第2层群体:

```
[vxlan]
enable_vxlan = true
local_ip = OVERLAY_INTERFACE_IP_ADDRESS
12_population = true
```

替换OVERLAY_INTERFACE_IP_ADDRESS为处理覆盖网络的底层物理网络接口的IP地址。示例体系结构使用管理接口将流量发送到其他节点。因此,请替换OVERLAY_INTERFACE_IP_ADDRESS计算节点的管理IP地址。有关更多信息,请参阅<u>丰机网络(environment-networking-rdo.html)</u>

○ 在本[securitygroup]节中,启用安全组并配置Linux网桥iptables防火墙驱动程序:

```
[securitygroup]
#...
enable_security_group = true
firewall_driver = neutron.agent.linux.iptables_firewall.IptablesFirewallDriver
```

• 确保您的Linux操作系统内核支持网桥过滤器,方法是验证以下所有sysctl值都设置为1:

```
net.bridge.bridge-nf-call-iptables
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables
```

要启用网络桥接支持,通常br_netfilter需要加载内核模块。检查您的操作系统的文档以获取启用此模块的更多详细信息。

返回到网络计算节点配置。



(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

除另有说明外,本文档受 <u>Creative Commons Attribution 3.0许可的授权 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)</u>。 查看所有 <u>OpenStack法律文件 (http://www.openstack.org/legal)</u>。

07%2021:05%0ASHA:%2043DF2709ACBDCE86686A40B75FD34E96880427D0%0ASOURCE:%20HTTPS://GIT.OPENSTACK.ORG/CGIT/OPENSTACK/NEUTRON/TREE/DOC/SOURCE/INSTALL/COMPUTE-INSTALL-OPTION2-RDO.RST%0AURL: HTTPS://DOCS.OPENSTACK.ORG/NEUTRON/QUEENS/INSTALL/COMPUTE-INSTALL-OPTION2-RDO.HTML&FIELD.TAGS=DOC)

0

问题吗?(HTTP://ASK.OPENSTACK.ORG)

 Θ

OpenStack文档 [▼]

Neutron 12.0.1

(../index.html)

安装指南 (index.html)

概观 (overview.html)

网络服务概述 (common/get-started-networking.html)

网络 (中子)概念 (concepts.html)

安装并配置openSUSE和SUSE Linux Enterprise (install-obs.html)

为红帽企业Linux和CentOS安装和配置 (install-rdo.html)

为Ubuntu安装和配置 (install-ubuntu.html)

OpenStack网络指南 (../admin/index.html)

中子配置选项 (../configuration/index.html)

命令行界面参考 (../cli/index.html)

中子特征分类 (../feature_classification/index.html)

贡献者指南 (../contributor/index.html)

页面内容

配置Linux网桥代理

OpenStack的

- 项目 (http://openstack.org/projects/)
- OpenStack安全 (http://openstack.org/projects/openstack-security/)
- 常见问题 (http://openstack.org/projects/openstack-faq/)
- 博客 (http://openstack.org/blog/)
- 新闻 (http://openstack.org/news/)

社区

- 用户组 (http://openstack.org/community/)
- 活动 (http://openstack.org/community/events/)
- 工作 (http://openstack.org/community/jobs/)
- 公司 (http://openstack.org/foundation/companies/)
- 有助于 (http://docs.openstack.org/infra/manual/developers.html)

文档

- OpenStack手册 (http://docs.openstack.org)
- 入门 (http://openstack.org/software/start/)
- API文档 (http://developer.openstack.org)
- 维基 (https://wiki.openstack.org)

品牌与法律

- 标志和指南 (http://openstack.org/brand/)
- 商标政策 (http://openstack.org/brand/openstack-trademark-policy/)
- 隐私政策 (http://openstack.org/privacy/)
- OpenStack CLA (https://wiki.openstack.org/wiki/How_To_Contribute#Contributor_License_Agreement)

保持联系

(https://t//nittips://o/ht/@pse//d/hatelelig/k/an/kopsenst/arden.pany//spe/f@pack/stackFoundation)