安装和配置控制器节点

08% 2015: 24% 0ASHA: %20 ca6e2 fb1 fb74150680 bff605a241947 fc88 ddd51% 0AS ource: %20 https://git.openstack.org/cgit/openstack/cinder/tree/doc/source/install/cinder-controller-install-rdo.rst%0AURL: https://docs.openstack.org/cinder/queens/install/cinder-controller-install-rdo.html & field.tags=doc)

更新日期:2018-03-08 15:24

本节介绍如何在控制器节点上安装和配置代码为cinder的块存储服务。此服务至少需要一个为实例提供卷的额外存储节点。

先决条件¶

在安装和配置块存储服务之前,您必须创建数据库,服务凭据和API端点。

- 1. 要创建数据库,请完成以下步骤:
 - a. 使用数据库访问客户端以root用户身份连接到数据库服务器:

```
$ mysql -u root -p
```

b. 创建cinder数据库:

```
MariaDB [ (none) ]> CREATE DATABASE cinder;
```

c. 授予对cinder数据库的适当访问权限:

```
MariaDB [(none)]>将所有权限
授予
cinder。*至'cinder'@'localhost'\ IDENTIFIED BY'CINDER_DBPASS'; MariaDB [(none)]>将所有权限
授予cinder。* TO'cinder' @'%'\ IDENTIFIED BY'CINDER_DBPASS';
```

用CINDER_DBPASS适当的密码替换。

- d. 退出数据库访问客户端。
- 2. 来源admin凭据来访问仅管理员CLI命令:
 - \$。管理员-OpenRC的
- 3. 要创建服务凭据,请完成以下步骤:
 - a. 创建一个**cinder**用户:

b. 将admin角色添加到cinder用户:

```
$ openstack角色添加--project服务 - 用户cinder管理员
```

❷ 注意

该命令不提供输出。

c. 创建cinderv2和cinderv3服务实体:

❷ 注意

块存储服务需要两个服务实体。

4. 创建块存储服务API端点:

```
$ openstack endpoint create --region RegionOne \
 volumev2 public http://controller: 8776 / v2 /%\ ( project_id \) s
字段| 值|
| 启用| True |
 id | 513e73819e14460fb904163f41ef3759 |
界面|公共|
 区域 | RegionOne |
 region_id | RegionOne |
 service_id | eb9fd245bdbc414695952e93f29fe3ac |
 service_name | cinderv2 |
| service_type | volumev2 |
| url | http://controller: 8776 / v2 /% (project_id) s |
$ openstack endpoint create --region RegionOne \
 volumev2内部http: //控制器: 8776 / v2 /%\( project_id \) s
字段| 值|
+ ------ + ------ + ------ +
| 启用| True |
| id | 6436a8a23d014cfdb69c586eff146a32 |
界面 内部
区域 RegionOne
region_id | RegionOne |
| service_name | cinderv2 |
| service_type | volumev2 |
| url | http://controller: 8776 / v2 /% (project_id) s |
$ openstack endpoint create --region RegionOne \
 volumev2 admin http: // controller: 8776 / v2 /%\ ( project_id \) s
+ ------ + ------ +
| 字段| 值|
| 启用| True |
| id | e652cf84dd334f359ae9b045a2c91d96 |
 界面 admin
 区域 RegionOne
 region_id | RegionOne |
 service_id | eb9fd245bdbc414695952e93f29fe3ac |
service_name | cinderv2 |
 service_type | volumev2 |
| url | http://controller: 8776 / v2 /% (project_id) s |
```

```
$ openstack endpoint create --region RegionOne \
 volumev3 public http://controller: 8776 / v3 /%\ ( project_id \) s
字段| 值|
 启用| True |
 id | 03fa2c90153546c295bf30ca86b1344b |
界面|公共|
 区域 | RegionOne |
 region_id | RegionOne |
 service_id | ab3bbbef780845a1a283490d281e7fda |
 service_name | cinderv3 |
| service_type | volumev3 |
| url | http://controller: 8776 / v3 /% (project_id) s |
$ openstack endpoint create --region RegionOne \
 volumev3内部http: //控制器: 8776 / v3 /%\( project_id \) s
| 字段| 值|
 | 启用| True |
id | 94f684395d1b41068c70e4ecb11364b2 |
界面 内部
区域 RegionOne
region id RegionOne
| service_id | ab3bbbef780845a1a283490d281e7fda |
| service_name | cinderv3 |
service_type | volumev3 |
| url | http://controller: 8776 / v3 /% (project_id) s |
$ openstack endpoint create --region RegionOne \
 volumev3 admin http: // controller: 8776 / v3 /%\ ( project_id \) s
+ ------ + ------ +
| 字段| 值|
| 启用| True |
| id | 4511c28a0f9840c78bacb25f10f62c98 |
 界面 admin
 区域 RegionOne
 region_id | RegionOne |
 service_id | ab3bbbef780845a1a283490d281e7fda |
| service_name | cinderv3 |
 service_type | volumev3 |
| url | http://controller: 8776 / v3 /% (project_id) s |
```

❷ 注意

块存储服务需要每个服务实体的端点。

安装和配置的部件1

1. 安装软件包:

```
#百胜安装OpenStack的,煤渣
```

- 2. 编辑/etc/cinder/cinder.conf文件并完成以下操作:
 - a. 在该[database]部分中,配置数据库访问:

```
[database]
#...
connection = mysql + pymysql: // cinder: CINDER_DBPASS @ controller / cinder
```

替换CINDER DBPASS为您为Block Storage数据库选择的密码。

b. 在该[DEFAULT]部分中,配置RabbitMQ消息队列访问:

```
[DEFAULT]
#...
transport_url = rabbit: // openstack: RABBIT_PASS @ controller
```

替换RABBIT_PASS为您为该openstack帐户选择的密码 RabbitMQ。

c. 在[DEFAULT]和[keystone_authtoken]部分中,配置身份服务访问:

```
[DEFAULT]
#...
auth_strategy = keystone

[keystone_authtoken]
#...
auth_uri = HTTP: //控制器: 5000
auth_url = HTTP: //控制器: 35357个
memcached_servers = 控制器: 11211
AUTH_TYPE = 密码
project_domain_id = 默认
user_domain_id = 默认
PROJECT_NAME = 服务
的用户名 = 煤渣
密码 = CINDER_PASS
```

替换CINDER_PASS为您cinder在身份识别服务中为用户选择的密码。

❷ 注意

注释掉或删除该[keystone_authtoken]部分中的其他选项。

d. 在该[DEFAULT]部分中,将该my_ip选项配置为使用控制器节点的管理接口IP地址:

```
[DEFAULT]
#...
my_ip = 10.0.0.11
```

3. 在该[oslo_concurrency]部分中,配置锁定路径:

```
[oslo_concurrency]
#...
lock_path = / var / lib / cinder / tmp
```

4. 填充块存储数据库:

```
# 苏-s / bin / sh的-c "煤渣管理数据库同步"煤渣
```

❷ 注意

忽略此输出中的任何弃用消息。

配置Compute以使用块存储1

1. 编辑/etc/nova/nova.conf文件并添加以下内容:

```
[cinder]
os_region_name = RegionOne
```

完成安装』

1. 重新启动Compute API服务:

```
# systemctl重新启动OpenStack的-NOVA-api.service
```

2. 启动块存储服务并将其配置为在系统引导时启动:

```
# systemctl 支持 OpenStack的,煤渣api.service的OpenStack,煤渣scheduler.service
# systemctl启动的OpenStack,煤渣api.service的OpenStack,煤渣scheduler.service
```

(cinder-storage-install-rdo.html) (inder-storage-install-rdo.html) (inder-storage-install-rdo.html) (inder-storage-install-rdo.html) (inder-storage-install-rdo.html) (inter-storage-install-rdo.html) (inter-storage-install-rdo.html)

08%2015:24%0ASHA:%20ca6e2fb1fb74150680bff605a241947fc88ddd51%0ASource:%20https://git.openstack.org/cgit/openstack/cinder/tree/doc/source/install/cinder-controller-install-rdo.rst%0AURL: https://docs.openstack.org/cinder/queens/install/cinder-controller-install-rdo.html&field.tags=doc)

更新日期:2018-03-08 15:24



(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

除另有说明外,本文档受 <u>Creative Commons Attribution 3.0许可的授权 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)</u>。查看所有 <u>OpenStack法律文件 (http://www.openstack.org/legal</u>)。

★ 发现错误?报告错误(HTTPS://BUGS.LAUNCHPAD.NET/CINDER/+FILEBUG?

08%2015:24%0ASHA:%20CA6E2FB1FB74150680BFF605A241947FC88DDD51%0ASOURCE:%20HTTPS://GIT.OPENSTACK.ORG/CGIT/OPENSTACK/CINDER/TREE/DOC/SOURCE/INSTALL/CINDER-CONTROLLER-INSTALL-RDO.RST%0AURL: HTTPS://DOCS.OPENSTACK.ORG/CINDER/QUEENS/INSTALL/CINDER-CONTROLLER-INSTALL-RDO.HTML&FIELD.TAGS=DOC)

0

问题吗?(HTTP://ASK.OPENSTACK.ORG)



OpenStack文档 ▼

煤渣12.0.1

(../index.html)

安装指南 (index.html)

先决条件 (index.html#prerequisites)

将Cinder添加到您的OpenStack环境中 (index.html#adding-cinder-to-your-openstack-environment)

升级过程 (../upgrade.html)

煤渣管理 (../admin/index.html)

Cinder服务配置 (../configuration/index.html)

示例配置文件 (../sample_config.html)

示例策略文件 (../sample_policy.html)

可用的驱动 (../drivers.html)

命令行界面参考 (../cli/index.html)

cinder-manage用法 (../man/cinder-manage.html)

贡献者指南 (../contributor/index.html)

词汇表 (../common/glossary.html)

页面内容

先决条件 安装和配置组件 配置计算以使用块存储 完成安装

OpenStack的

- 项目 (http://openstack.org/projects/)
- OpenStack安全 (http://openstack.org/projects/openstack-security/)
- 常见问题 (http://openstack.org/projects/openstack-faq/)
- 博客 (http://openstack.org/blog/)
- 新闻 (http://openstack.org/news/)

补区

- 用户组 (http://openstack.org/community/)
- ▶ 活动 (http://openstack.org/community/events/)
- 工作 (http://openstack.org/community/jobs/)
- 公司 (http://openstack.org/foundation/companies/)
- 有助于 (http://docs.openstack.org/infra/manual/developers.html)

文档

■ OpenStack手册 (http://docs.openstack.org)