



Rsyslog

实现集中管理日志

目的:

将 B 主机 (client) 的指定日志信息发送至 A 主机 (Server). 在 A 主机上可以集中查看 A 和 主机的全部信息

IP 说明

host-A:192.168.10.1

host-B:192.168.10.2



Rsyslog Server端(A主机)实现 1) 配置 rsyslog.conf #vim /etc/rsyslog.conf 将下列注释开启 \$ModLoad imudp ← 开启 UDP syslog 输入插件 \$UDPServerRun 514 ←- 开启 UDP 监听端口 514

\$ModLoad imtcp ← 开启 TCP syslog 输入插件 \$InputTCPServerRun 514 ← 开启 TCP 监听端口

Rsyslog rsyslog 的传统传送日志方式的有 3 种

1. UDP 传输,但信息有损耗

2. 基于 TCP 明文的传输,只在特定情况下丢失信息,并被广泛使用

3. RELP 传输,不会丢失信息,但只在 rsyslogd 3.15.0 及以上版本中可用

Rsyslog

如果准备使用 RELP 传输,需要手动添加以下内

容:

\$ModLoad imrelp \$InputRELPServerRun 2514



Rsyslog
2) 启用监听服务
#vim /etc/sysconfig/rsyslog
改为
SYSLOGD OPTIONS="-r514 -c2"



Rsyslog

参数:

- -c 指定运行兼容模式 (兼容 syslog)
- -r 指定监听端口
- -x 再接收客户端时,禁用 DNS 查找(与-r配合)

-m 标记时间戳 . 单位 : 分钟 , 为 0 时 , 表示禁用。(即每个多少分钟,在日志文件里增加,MARK--,以便于确认 syslog 守护进程没有停止)

Rsyslog

参数:

-s ip:表示仅允许接收来自指定的 IP 信息

-s 192.168.10.1:192.168.10.2



Rsyslog

3) 重启主机 A 的 rsyslog 服务 #systemctl restart rsyslog



Rsyslog Client(Host B) 配置

1) 配置 rsyslog.conf #vim /etc/rsyslog.conf 在下面添加一行如下配置 *.* @192.168.10.1

注:

UDP 传输 在主机名前加 "@" TCP 传输 在主机名前加 "@@" RELP 传输 在主机名前加 ":omrelp:"

Rsyslog Client(Host B) 配置

2) 启动 rsyslog #systemctl restart rsyslog.service



Rsyslog 测试

1)Server 端 (Host-A) #tail -f /var/log/messages

2)Client 端 (Host-B) #logger -t kern -p err "Messages From HostB"