Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

3BIT

З ВИКОНАННЯ Лабораторної роботи №1

за дисципліною: *"Безпека та аудит бездротових та рухомих мереже"*На тему: «Попереднє планування бездротової локальної мережі 802.11»
Варіант № 4

Виконав: студент факультету Інформаційних технологій 3 курсу, спец. Кібербезпека, групи 6.04.125.010.21.2 Бойко Вадим Віталійович Перевірив: Лимаренко В'ячеслав

Володимирович

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 2024 **Мета:** Ознайомитися з принципами попереднього планування безпровідної мережі IEEE 802.11.

Завдання:

- 1. Вибрати з табл. 2. відповідно до свого номеру варіанту вихідні дані для розрахунку. Всі розрахунки проводяться з урахуванням того, що використовуються штатні антени точок доступу. Застосовується технологія 802.11n
- 2. Розрахунок радіуса мережі 802.11g на відкритому просторі

Завдання 1

Вхідні дані:

- N = 130 максимальна кількість користувачів
- F = 2,5 Мбіт/с гарантована швидкість для одного користувача
- D T = 0.65 частка планшетів і смартфонів
- D L = 0.35 частка ноутбуків
- D 2.4GHz = 0,6 частка пристроїв 2,4 ГГц
- D 5 GHz = 0.4 частка пристроїв $5 \Gamma \Gamma \mu$

Кроки:

- 1. Розрахунок загальної пропускної здатності:
 - а. Пропускна здатність 2,4 ГГц: 130 * 0,6 * 2,5 Мбіт/с = 195 Мбіт/с
 - b. Пропускна здатність 5 ГГц: 130 * 0,4 * 2,5 Мбіт/с = 130 Мбіт/с
- 2. Визначення пропускної здатності однієї точки доступу:
 - а. 802.11n 2,4 ГГц: 144 Мбіт/с (теоретична)
 - b. 802.11n 5 ГГц: 300 Мбіт/с (теоретична) Реальна пропускна здатність буде значно нижче через завади та інші фактори.
- 3. Розрахунок кількості точок доступу:
 - а. 2,4 ГГц: 195 Мбіт/с / 144 Мбіт/с = 1,35 точки
 - b. 5 ГГц: 130 Мбіт/с / 300 Мбіт/с = 0,43 точки
- 4. Округлення до цілого числа:
 - а. 2,4 ГГц: 1 точка
 - b. 5 ГГц: 1 точка
- 5. Орієнтована конфігурація:
 - а. 1 точки доступу 2,4 ГГц
 - b. 1 точка доступу 5 ГГц

Завдання 2:

Розрахунок радіуса мережі 802.11g на відкритому просторі Вхідні дані:

- Рt (потужність передавача): 13 дБм
- Gt (коефіцієнт посилення антени точки доступу): 1 дБи
- Gr (коефіцієнт посилення антени приймача): 3 дБи
- L (втрати в кабелі): 6 м
- Тип перегородок: дерев'яні
- Максимальна швидкість: 54 Мбіт/с
- 1. Розрахунок потужності сигналу на приймачі (Рг)
 - a. Pr = Pt + Gt + Gr L Ploss де:
 - i. Pr: потужність сигналу на приймачі (дБм)
 - іі. Рt: потужність передавача (дБм)
 - ііі. Gt: коефіцієнт посилення антени точки доступу (дБи)
 - iv. Gr: коефіцієнт посилення антени приймача (дБи)
 - v. L: втрати в кабелі (м)
 - vi. Ploss: загальні втрати сигналу (дБ)
 - b. Ploss складається з втрат на вільне простір (це FSPL) та додаткових втрат, залежних від типу перегородок.

FSPL можна розрахувати за формулою:

- i. FSPL = 20 * log10(4 * pi * f * d / c)
- с. де:
- i. f: частота сигналу (ГГц)
- ii. d: відстань (м)
- ііі. с: швидкість світла (3 * 10^8 м/с) Для частоти 2,4 ГГц (центральна частота 802.11g) FSPL склале:

$$FSPL = 20 * log10(6 * pi * 2.4 * d / 3 * 10^8) = 36.6 + 20 * log10(d)$$

- d. Втрати на дерев'яну стіну:
 - і. Додаткові втрати: 10 дБ
 - іі. Ефективна відстань: 30%
- е. Загальні втрати:
 - i. Ploss = FSPL + 10 * log10(1 / 0.3) = 36.6 + 20 * log10(d) + 5.23
 - іі. Підставляючи значення в формулу для Pr, отримуємо:
 - iii. Pr = 13 + 1 + 0 4 (36.6 + 20 * log10(d) + 5.23)
 - iv. Pr = -48.83 20 * log10(d)
- 2. Розрахунок радіуса мережі Для максимальної швидкості 54 Мбіт/с рівень сигналу на приймачі (Pr) має бути не менше -70 дБм. -70 = -48.83 20 * log10(d)

$$21.17 = 20 * log10(d)$$

$$log10(d) = 1.0585$$

$$d = 11.47 \text{ M}$$

Радіус мережі на відкритому просторі складе:

a.
$$R = d / 2 = 11.47 \text{ m} / 2 = 5.73 \text{ m}$$

3. Визначення зони покриття мережі на схемі

Згідно з схемою, маємо наступні перешкоди:

- а. 2 дерев'яні стіни
- b. 1 вікно без тонування
- с. Загальні додаткові втрати:

і.
$$10 \text{ дБ/стіна} * 2 + 3 \text{ дБ} = 23 \text{ дБ}$$

d. Ефективна відстань:

i.
$$0.3 * 0.3 * 0.7 = 0.063$$

е. Радіус зони покриття:

i.
$$5.73 \text{ m} * \text{sqrt}(0.063) = 2.35 \text{ m}$$

f. Зона покриття на схемі:

На схемі зона покриття буде охоплювати центральну область, оскільки дерев'яні стіни та вікно без тонування послаблюють сигнал, але не повністю його блокують.

Контрольні питання:

- 1. Етапи проектування мережі 802.11:
 - а. Визначення потреб:
 - і. Визначення цілей та задач мережі.
 - іі. Оцінка кількості користувачів та пристроїв.
 - ііі. Визначення необхідної пропускної здатності.
 - b. Планування:
 - і. Вибір відповідного стандарту 802.11 (n, ac, ax).
 - іі. Вибір топології мережі (зірка, шина, дерево).
 - ііі. Розміщення точок доступу.
 - с. Впровадження:
 - і. Монтаж кабельної інфраструктури.
 - іі. Налаштування точок доступу.
 - ііі. Тестування та оптимізація мережі.
 - d. Підтримка:
 - і. Моніторинг мережі.
 - іі. Усунення несправностей.
 - ііі. Оновлення програмного забезпечення.
- 2. Оцінка кількості точок доступу 802.11:
 - а. Площа приміщення
 - b. Кількість користувачів
 - с. Тип пристроїв
 - d. Пропускна здатність
 - е. Матеріали стін і перегородок
 - f. Бюджет
- 3. Оцінка зони покриття мережі 802.11:
 - а. Потужність передавача
 - b. Коефіцієнт посилення антен
 - с. Чутливість приймача
 - d. Втрати сигналу
 - е. Перешкоди
- 4. Вплив перешкод і несучих конструкцій на радіосигнал:
 - а. Дерев'яні стіни: послаблюють сигнал на 10 дБ.
 - b. Вікна без тонування: послаблюють сигнал на 3 дБ.
 - с. Вікна з тонуванням: послаблюють сигнал на 5-8 дБ.
 - d. Міжкімнатні стіни: послаблюють сигнал на 15-20 дБ.
 - е. Несучі стіни: послаблюють сигнал на 20-25 дБ.
 - f. Бетонні перекриття: послаблюють сигнал на 15-25 дБ.