

9. Transferts thermiques

filmB.jpg

Dans les chapitres précédents, nous nous sommes uniquement intéressés à la description des états d'équilibre initiaux et finaux au cours d'une transformation thermodynamique. Mais il y a plusieurs aspects que nous n'avons pas étudiés :

- A quelle vitesse se fait la transformation thermodynamique ?
- Comment se fait la transformation ? L'évolution de la température est elle uniforme ?
- Comment est transportée l'énergie lors d'une transformation thermodynamique ?

Ces questions appellent à une modélisation des systèmes thermodynamiques hors équilibre, et des transferts thermiques qui y ont lieu. C'est l'objet de ce chapitre.

9.1 Modélisation mésoscopique des transferts thermiques

9.1.1 Equilibre thermodynamique local

Lorsqu'on se trouve hors équilibre en thermodynamique, certaines variables intensives telles que la température T ou la pression p ne sont plus définies pour un échantillon macroscopique. Pour décrire l'évolution d'un système, on préférera donc une description continue, dans laquelle la température et la pression deviennent des champs scalaires qui dépendent de l'espace et du temps $T = T(M, t)$ et $p = p(M, t)$. Cette description n'est possible que si l'on suppose que l'on se trouve à l'équilibre thermodynamique local, que nous avons introduit au chapitre précédent.

Ainsi, on choisit une échelle mésoscopique intermédiaire ℓ grande devant la taille d'une molécule ou d'un atome et devant son libre parcours moyen, et petite devant la taille macroscopique du système, et on suppose que les temps caractéristiques d'évolution de la température sont suffisamment lents pour que l'on puisse considérer que des petits volumes de taille $d\tau \sim \ell^3$ soient à tout instant à l'équilibre thermodynamique.

9.1.2 Vecteur densité de courant thermique

Puisque le système thermodynamique que l'on considère n'est pas à l'équilibre, il est le siège de transferts thermiques : de l'énergie thermique est transportée au sein du système. Ce transport se fait généralement depuis les régions les plus chaudes vers les plus froides (c'est le sens qui

contribue à faire augmenter l'entropie). Pour le modéliser, on utilise le vecteur densité de courant thermique :

Définition — Vecteur densité de courant thermique. On appelle vecteur densité de courant thermique $\vec{j}_t h$ le vecteur tel que la puissance thermique traversant une surface élémentaire orientée $d\vec{S}$ soit donnée par :

$$d\Phi = \vec{j}_t h \cdot d\vec{S} \quad (9.1)$$

Il s'exprime en $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$.

De cette définition découle directement l'expression de la puissance thermique traversant une surface macroscopique :

Propriété — Flux thermique à travers une surface. Soit une surface orientée Σ , alors la puissance thermique traversant Σ est égale au flux du vecteur densité de courant thermique à travers cette surface :

$$\mathcal{P}_{th} = \Phi = \iint_{\Sigma} \vec{j}_t h \cdot d\vec{S} \quad (9.2)$$

R On utilisera indifféremment les termes *flux thermique* et *puissance thermique*, puisque l'on vient de montrer qu'ils sont équivalents.

9.1.3 Modélisation des transferts thermiques

Dans la nature, il existe trois types de transferts thermiques :

Rayonnement

Définition — Transfert thermique par rayonnement. On parle de transfert thermique par rayonnement lorsque l'énergie est transportée par des ondes électromagnétiques.

C'est le cas, par exemple, d'un corps chaud qui perd de l'énergie en émettant un rayonnement conformément à la loi de Wien. Tous les corps perdent de l'énergie par rayonnement, mais les corps les plus chauds en perdent plus qu'ils n'en reçoivent, et c'est l'inverse pour les corps les plus froids. On en déduit que le transfert net d'énergie se fait bien des corps les plus chauds vers les corps les plus froids.

Le rayonnement d'un corps se fait en général dans le domaine de longueur d'onde de l'infrarouge thermique, autour de $10 \mu\text{m}$, sauf pour les corps très chauds comme le soleil ou une flamme, pour lesquels un rayonnement visible peut être émis.

R Ces transferts thermiques sont quantifiés par la loi de Stefan-Boltzmann (hors programme), qui correspond à l'intégrale spectrale de la loi de Planck. Ce sont eux qui sont responsables de l'effet de serre et permettent d'expliquer le réchauffement climatique d'origine humaine.

Conduction

Définition — Conduction. La conduction traduit un transfert thermique à travers un milieu matériel sans transport macroscopique de matière. Elle se fait de proche en proche par agitation thermique des particules.

La conduction est le mode de transfert thermique dominant dans les solides. Elle peut être décrite de manière locale, à travers une loi phénoménologique, appelée loi de Fourier :

Théorème Dans un milieu matériel, le vecteur densité de courant thermique par conduction est opposé et proportionnel au gradient de température :

$$\vec{j}_t h = -\lambda \nabla T \quad (9.3)$$

où λ est appelée la conductivité thermique du matériau. Elle se mesure en $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$.

La loi de Fourier ne se démontre pas : il s'agit d'une loi phénoménologique fondée sur l'expérience. On peut citer quelques ordres de grandeur de conductivité thermique :

Matériau	Cuivre	Zinc	Béton	Verre	Laine de verre	Eau	Air
$\lambda [\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}]$	400	100	1	0.9	0.05	0.6	0.03

 **Capacité exigible 1** Interpréter la loi de Fourier à partir de cas limites (gradient faible ou fort) et commenter le signe du vecteur densité de courant thermique.

Convection

Définition — Convection. Un transfert thermique par convection correspond à un transport net d'énergie thermique associé à un déplacement macroscopique de matière. Ce transfert est prédominant dans les fluides et généralement absent dans les solides.

La convection joue par exemple un rôle important pour les transferts thermiques dans l'océan et dans l'atmosphère, ou bien à l'intérieur d'une maison. Elle permet aussi des transferts thermiques dans le manteau terrestre : bien que celui-ci soit solide, les échelles de temps sont suffisamment longues pour que les roches puissent se déplacer en raison de leur plasticité.

La convection joue aussi un rôle à l'interface entre un solide et un fluide : si le fluide est plus froid que le solide, il va extraire de l'énergie thermique du solide, et inversement. On a continuité du flux thermique à une interface :

Propriété Le vecteur densité de courant thermique est une fonction continue de l'espace, y compris au niveau d'une interface.

En effet, on ne peut pas avoir une accumulation d'énergie au niveau de l'interface.

Le vecteur densité de courant thermique à l'interface est décrit phénoménologiquement par la loi de Newton :

Théorème Considérons une interface entre un solide et un fluide. On définit le vecteur unitaire $\vec{n}$ normal à la surface et orienté du solide vers le fluide. Alors à l'interface :

$$\vec{j}_{th} = h(T_{solide} - T_{fluide})\vec{n} \quad (9.4)$$

où T_{fluide} et T_{solide} sont les températures du fluide et du solide à l'interface, respectivement.



En pratique, on constate que la valeur de h dépend de nombreux paramètres, et en particulier de la vitesse d'écoulement du fluide, de l'état de surface du solide, de la nature du fluide et du solide.

 **Capacité exigible 2** En déduire l'expression du flux thermique Φ qui traverse une interface de surface S .

9.2 Premier principe local dans un solide

Nous avons décrit des lois locales permettant de décrire les transferts thermiques qui se produisent pour un champ de température donnée $T(M, t)$ à un instant t . Maintenant, nous souhaitons, en retour, savoir comment la température va varier en réponse au vecteur densité de courant thermique $\vec{j}_{th}$. Pour cela, nous avons besoin d'appliquer le premier principe.

9.2.1 Cas d'un solide à une dimension

Considérons le cas d'un solide de capacité thermique à pression constante c_p , dans lequel la température n'est fonction que d'une seule coordonnée cartésienne x . Nous appliquons le premier principe de la thermodynamique à un système fermé situé entre les coordonnées x et $x + dx$, comme indiqué sur le schéma suivant :

 **Capacité exigible 3** En supposant que l'on travaille à pression constante, établir l'expression du premier principe de la thermodynamique sous sa forme locale à une dimension.

9.2.2 Equation locale de conservation de l'énergie ; opérateur divergence

Considérons maintenant une situation à trois dimensions : on applique le premier principe à un volume élémentaire $d\tau = dx dy dz$. Alors, le transfert thermique reçu par le système pendant dt est donné par :

$$\delta Q = dt \times (j_{th}^x(x) dy dz - j_{th}^x(x + dx) dy dz) \quad (9.5)$$

$$+ j_{th}^y(y) dx dz - j_{th}^y(y + dy) dx dz \quad (9.6)$$

$$+ j_{th}^z(z) dx dy - j_{th}^z(z + dz) dx dy \quad (9.7)$$

Ou encore, après simplification :

$$\delta Q = dt d\tau \left(\frac{\partial j_{th}^x}{\partial x} + \frac{\partial j_{th}^y}{\partial y} + \frac{\partial j_{th}^z}{\partial z} \right) \quad (9.8)$$

On constate que la puissance thermique volumique reçue par un élément du solide est proportionnelle à une fonction du vecteur densité de courant thermique que l'on appelle divergence :

Définition — Divergence. La divergence est un opérateur scalaire qui agit sur un champ vectoriel. Ainsi, en coordonnées cartésiennes, la divergence d'un champ $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$ est définie par :

$$\nabla \cdot (\vec{A}) = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (9.9)$$

Propriété La divergence exprime la dispersion d'une grandeur (si elle est positive) ou la concentration de cette grandeur (si elle est négative) sous l'effet d'un champ de vecteurs caractérisant le flux de cette grandeur.

Nous pouvons alors en déduire la forme générale du premier principe sous forme locale, en admettant l'effet d'un terme source de chaleur.

Propriété Considérons un solide de capacité thermique massique à pression constante c_p , siège de transferts thermiques caractérisés par une densité de courant thermique $\vec{j}_{th}$. Le premier principe de la thermodynamique sous sa forme locale peut alors s'écrire :

$$\mu c_p \frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j}_{th} = 0 \quad (9.10)$$

- R** On constate bien sur cette équation qu'une convergence de la densité de courant thermique ($\nabla \cdot \vec{j}_{th} < 0$) va causer l'augmentation de la température, alors qu'une divergence de la densité de courant thermique ($\nabla \cdot \vec{j}_{th} > 0$) va causer une augmentation de la température.

9.2.3 Bilan macroscopique et théorème d'Ostrogradski

Nous pouvons réaliser un bilan macroscopique pour interpréter plus facilement le résultat de ce bilan d'énergie. On considère ainsi un volume $\mathcal{V}$ fermé délimité par une surface Σ que l'on oriente (comme en électrostatique) vers l'extérieur.

 **Capacité exigible 4** Appliquer le premier principe au volume $\mathcal{V}$. Obtenir une équation similaire en utilisant la loi locale de l'énergie, et commenter la différence entre les deux expressions obtenues.

On constate que les deux lois obtenues ne sont pas tout à fait similaires, pourtant les deux expressions doivent être valides. Nous avons ainsi démontré que l'intégrale de la divergence d'un vecteur dans un volume fermé est reliée au flux de ce vecteur sur la surface délimitant ce volume : c'est le théorème d'Ostrogradski :

Théorème — Formule de Green-Ostrogradski. Soit $\vec{A}$ un champ vectoriel et $\mathcal{V}$ un volume fermé délimité par une surface Σ , alors :

$$\iiint_{\mathcal{V}} \nabla \cdot \vec{A} d\tau = \oiint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S} \quad (9.11)$$

- R** Cette formule vient conforter l'interprétation physique de la divergence : si la divergence de $\vec{j}_{th}$ est positive dans un volume fermé alors le flux de $\vec{j}_{th}$ sortant de ce volume est positif, c'est-à-dire que de l'énergie thermique sort de ce volume.

9.3 Diffusion thermique

Nous avons maintenant :

- Une description phénoménologique des transferts thermiques, qui nous donne la densité de courant thermique pour un champ de température donné ;
- Et la forme locale du premier principe, qui nous donne la variation temporelle de la température en réponse au champ de densité de courant thermique.

La combinaison de ces deux méthodes va nous permettre de déterminer l'équation d'évolution de la température dans le solide.

9.3.1 Cas d'un solide à une dimension

 **Capacité exigible 5** Dans le cadre du modèle à une dimension, établir cette équation et montrer qu'elle est de la forme :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad (9.12)$$

Cette équation est une équation aux dérivées partielles d'ordre 1 en temps et d'ordre 2 en espace. On la nomme **équation de diffusion**. On remarque que l'équation n'est pas invariante par renversement du temps $t \rightarrow -t$, il s'agit donc d'une équation irréversible.

Pour le comprendre, nous pouvons remarquer que :

- Dans les zones où la température est une fonction convexe de l'espace, on a tendance à avoir un minimum local de température. La température va avoir tendance à augmenter ;
- Au contraire, dans les zones où la température est une fonction concave de l'espace, on a un maximum local et la température va diminuer.

L'effet de cette équation est donc d'homogénéiser la température : on parle de diffusion thermique. Ceci est une conséquence directe du second principe de la thermodynamique, qui implique que les transferts thermiques se font spontanément du chaud vers le froid.

9.3.2 Généralisation. Opérateur Laplacien.

Nous pouvons désormais déterminer l'équation en trois dimensions. Pour cela, nous combinons la forme locale du premier principe avec la loi de Fourier pour obtenir l'équation suivante :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \nabla \cdot (\nabla(T)) \quad (9.13)$$

Nous pouvons alors définir le laplacien d'une fonction :

Définition Le Laplacien est un opérateur scalaire qui agit sur un champ scalaire. Il se note Δ et est défini par :

$$\Delta A = \nabla \cdot (\nabla(A)) \quad (9.14)$$

 **Capacité exigible 6** Montrer qu'en coordonnées cartésiennes, le Laplacien d'une fonction vérifie :

$$\Delta A = \frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \quad (9.15)$$

Le laplacien d'un champ est une dérivée seconde de ce champ par rapport à l'espace, et est une mesure de sa convexité à plusieurs dimensions. Ainsi, on retrouve les mêmes propriétés que l'équation de diffusion à une dimension.

Propriété Dans un solide de capacité thermique massique c_p , de conductivité thermique λ et de masse volumique μ , la température obéit à l'équation de diffusion thermique :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \Delta T \quad (9.16)$$

où $D = \frac{\lambda}{\mu c_p}$.

9.3.3 Diffusivité thermique

Définition D est appelée la diffusivité thermique du matériau. Elle se mesure en $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.

Quelques valeurs caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous (elles ne sont pas à connaître) :

Matériau	Cuivre	Zinc	Béton	Verre	Laine de verre	Eau	Air
$D [\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}]$	10^{-4}	$4 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-7}$	$6 \cdot 10^{-7}$	10^{-7}	$2 \cdot 10^{-5}$

 **Capacité exigible 7** A partir d'une analyse dimensionnelle de l'équation de diffusion,

déterminer le temps caractéristique nécessaire pour atteindre l'équilibre thermique en fonction de la taille de l'échantillon.

9.4 Régime stationnaire unidimensionnel

9.4.1 Notion de résistance thermique

On considère une paroi solide, d'épaisseur e selon $\vec{e}_x$ et de section S , dans lequel la température ne dépend que d'une coordonnée x .

 **Capacité exigible 8** En régime stationnaire, établir la relation existant entre d'une part la différence de température $T_2 - T_1$ aux extrémités du solide en $x = 0$ et $x = e$, et d'autre part le flux thermique $\Phi_{1 \rightarrow 2}$ traversant l'échantillon.

Définition On définit la résistance thermique d'un échantillon solide R_{th} comme le rapport entre la différence de température aux extrémités de l'échantillon, et le flux thermique qui le traverse en régime stationnaire :

$$T_1 - T_2 = R_{th} \Phi_{1 \rightarrow 2} \quad (9.17)$$

Elle s'exprime en $\text{K} \cdot \text{W}^{-1}$.

On définit également la conductance thermique G_{th} par la relation inverse :

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = G_{th} (T_1 - T_2) \quad (9.18)$$

On a alors :

$$G_{th} = \frac{1}{R_{th}} \quad (9.19)$$

Propriété Pour un solide d'épaisseur e et de section S perpendiculaire à la direction du transfert thermique, on a :

$$R_{th} = \frac{e}{\lambda S} \quad (9.20)$$

9.4.2 Analogie avec l'électrocinétique

 **Capacité exigible 9** Proposer une analogie avec la loi d'Ohm en électrocinétique. Parmi ces deux situations, lesquelles correspondent à des résistances thermiques en série et en parallèle ?

- Double vitrage.
- Deux vitres sur le même mur.

En déduire les lois d'association de résistances thermiques correspondantes.