

Seite 1 02/02 UM

System Alliance GmbH

Tel.: int. + 49 - 6625 - 107 - 0 Fax: int. + 49 - 6625 - 107 - 499

Industriestr. 5 36272 Niederaula

FORTRAS-Datensatz für Statusberichte - Release 5

Identifikation im Package-Header-Satz: 'STAT128'

I Allgemeine Erläuterungen

Sind keine Dezimalstellen angegeben, so handelt es sich um Alpha-Felder, die alle Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen und auch Leerstellen enthalten können. Inhalte sind linksbündig auszurichten.

Umlaute müssen verarbeitet werden können, jedoch sollten Umlaute und ß wegen der unterschiedlichen Systeme vermieden werden.

Sind Dezimalstellen angegeben, so sind in diesem Feld nur die Ziffern von 1 bis 9 erlaubt. Diese Felder dürfen keine Leerstellen enthalten.

II Überblick über die Satzarten

Q = Statusberichts-Satz

X = Packstückstatus-Satz (wird innerhalb der System Alliance nicht unterstützt)



Seite 2 02/02 UM

III Einzelbeschreibung der Satzarten

	Art (Muss/Kann)	Anzahl Stellen/ davon dezimal	Position
Statusberichts-Satz	muss	davon dozima	T GOILLOIL
(je Vorkommnis mehrfach m	ıöglich)		
Satzart 'Q'	muss	1	001 - 001
Identifkations-Nr. des			
Versandpartners beim			
Empfangspartner**	muss	10	002 - 011
Verkehrsart	muss	1	012 - 012
Sendungs-Nr.			
Versandpartner	muss	16	013 - 028
Sendungs-Nr.			
Empfangspartner	muss	16	029 - 044
Statusschlüssel*	muss	3	045 - 047
Datum des Ereignisses			
(TTMMJJJJ)	muss	8/0	048 - 055
Uhrzeit des Ereignisses			
(SSMM)	muss	4/0	056 - 059
Warte-/Standzeit in Minuten	kann	3	060 - 062
Name des Quittungsgebers	kann	15	063 - 077
Zusatztext	kann	49	078 - 126
Frei _		1	127 - 127
Releasestand '5'	muss	1	128 - 128

^{*} siehe Verzeichnis **System Alliance**-Statusschlüssel

^{**} Bei Sendungen ex ZKP (Verkehrsart ,Z' bzw. 'Y') ist die Original-ID des ursprünglichen VP beim EP zu übertragen. Diese wird in der Satzart ,E' im Bordero vom ZKP an den EP übermittelt.



Seite 3 02/02 UM

	Art (Muss/Kann)	Anzahl Stellen/ davon dezimal	Position
Packstückstatus-Satz*	* kann		
(Satzart 'X' nur in Verbin	dung mit Satzart 'Q')		_
Satzart 'X'	muss	1	001 - 001
Barcode-Nummer	muss	35	002 - 036
Statusschlüssel*	muss	3	037 - 039
Barcode-Nummer	kann	35	040 - 074
Statusschlüssel*	kann	3	075 - 077
Barcode-Nummer	kann	35	078 - 112
Statusschlüssel*	kann	3	113 - 115
Frei		13	116 - 128

siehe Verzeichnis System Alliance-Statusschlüssel Die Satzart ,X' wird innerhalb der System Alliance nicht unterstützt



Seite 4 02/02 UM

IV System Alliance Statusschlüssel

Status- schlüssel	Statusbezeichnung	Zusatztext erforderlich ja/nein	Erledigungs- status ja/nein
001	Nicht in Zustellung - Sendung fehlt komplett lt. EB		
	Erläuterung:		
	Die Erstmeldung 'Sendung fehlt komplett im Eingang' wird per DFÜ durch den Entladeberichtsdatensatz ausgelöst. Wird dieser Status beim Beladevorgang bestätigt, muss der Status 001 gemeldet werden.	nein	nein
002	Nicht in Zustellung - unvollständige/falsche Sendungsangaben		
	Erläuterung:		
	Unter Status 002 können folgende Ereignisse gemeldet werden:		
	a) falsche Empfängerangaben (Empfängeradresse lt. DFÜ/Bordero stimmt nicht mit Sendungsetikett überein - Sendungserfassungsfehler)		
	b) fehlende Straßenangaben inkl. Hausnummer insbesondere an Großplätzen		
	c) unvollständige Empfängernamen und/oder fehlende Straßennamen inkl. Hausnummern		
	d) fehlende Sendungsbehandlungs-Hinweise, die eine Zustellung nicht zulassen	ja	nein



Seite 5 02/02 UM

003	Nicht in Zustellung – Ware beschädigt		
	Erläuterung:		
	Eine Zustellung der Ware ist auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht möglich bzw. nicht sinnvoll.	ja	nein
004	Nicht in Zustellung - Sendung verstapelt/nicht auf- findbar		
	Erläuterung:		
	Dieser Status ist anzuwenden, wenn die komplette Sendung, obwohl It. Entladekontrolle entladen, bei der Weiterverladung nicht aufzufinden ist.	nein	nein
005	Nicht in Zustellung - Platzmangel auf Zustelltour		
	Erläuterung:		
	Eine Zustellung mit dem normalen Touren-LKW ist aus Platzgründen nicht möglich. Trotz Ausschöpfung aller Dispositionsmöglichkeiten kann z. B. auch die Sendung von einer Nachbartour nicht mitgenommen werden.	nein	nein
006	Nicht in Zustellung - Fix- oder Zustelltermin It. Vorgabe		
	Erläuterung:		
	Sendung darf oder kann lt. Vorschrift DFÜ/Speditionsauftrag/Bordero nicht am Eingangstag zugestellt werden. ('Zustellung nicht früher oder später am' = Fixtermin oder 'Zustellung spätestens bis')	nein	nein
007	Nicht in Zustellung - Empfänger außerhalb des Produktionsgebietes (24 h)		
	Erläuterung:		
	Dieser Status wird verwendet, für Sendungen deren Empfangsadresse außerhalb des definierten Produktionsgebietes des EP liegt. Es besteht keine Zustellverpflichtung für den EP.	nein	nein



Seite 6 02/02 UM

800	Nicht zugestellt - Zeitmangel auf Zustelltour		
	Erläuterung:		
	Dieser Status wird gesetzt wenn eine Zustellung auf Grund von Zeitmangel nicht realisiert werden konnte.	nein	nein
009	Nicht zugestellt - Empfänger nicht angetroffen. Zustellbescheid hinterlassen		
	Erläuterung:		
	Hierunter fallen Sendungen, bei denen der Anlieferungsversuch innerhalb der gewöhnlichen, ortsüblichen Geschäftszeit (ca. 8.00 - 17.00 Uhr OZ) regional und branchenunterschiedlich stattfand.	nein	nein
010	Nicht zugestellt - annahmeverweigert/unzustellbar oder Adressfehler		
	Erläuterung:		
	Ein Zustellversuch ist in der Regel erfolgt. Der Empfänger hat die Sendung nicht angenommen oder der Empfänger existiert nicht unter der Adresse It. Beleg. In beiden Fällen ist eine separate Meldung (Fax) an den Versandpartner erforderlich, da eine neue Weisung des Versandpartners erteilt werden muss.	ja	nein
011	Nicht in Zustellung - Sendung endgültig in Verlust (Protokoll folgt)		
	Erläuterung:		
	Wird aufgrund des Status 004 die Sendung innerhalb von 10 Werktagen nicht ermittelt, muss spätestens am 11. Werktag der Statusschlüssel 011 gesendet werden. Das Schadenprotokoll muss anschließend ohne Verzögerung erstellt werden. In der Regel ist nach 10 Tagen mit dem Wiederauffinden einer Sendung nicht zu rechnen.	ja	ja



Seite 7 02/02 UM

012	Zugestellt - reine Quittung		
	Erläuterung:		
	Sendungen mit reiner Quittung erhalten diesen Status. Dazu gehören auch Sendungen, die Selbstabholer gegen reine Quittung am Empfangsspediteurlager übernommen haben.	nein	ja
013	Nicht in Zustellung - Sendung unvollständig		
	Erläuterung:		
	Dem Empfangspartner ist bekannt, dass der Empfänger keine unvollständige Sendung annimmt. Dieser Status ist unabhängig davon anzuwenden, in wessen Gewahrsam die Teilfehlmenge entstanden ist.	nein	nein
014	Nicht in Zustellung - Empfänger ist Selbstabholer		
	Erläuterung:		
	Sendungen, die vom Empfänger am Empfangsspediteurlager abgeholt werden, erhalten diesen Status.	nein	nein
015	Nicht in Zustellung – Regionaler Feiertag		
	Erläuterung:		
	Sendungen, die aufgrund eines regionalen Feiertages im Zustellgebiet nicht in die Zustellung gelangen, erhalten diesen Status.	nein	nein
016	Nicht in Zustellung - Zollgut		
	Erläuterung:		
	Unverzollte Sendungen müssen vom Empfangspartner vor Zustellung besonders behandelt werden. In der Regel werden unverzollte Sendungen von der Fachabteilung (Import) bearbeitet und danach zur Zustellung freigegeben.	nein	nein



Seite 8 02/02 UM

017	Nicht in Zustellung - Avisvorschrift lt. Beleg/Anweisung/Inkasso		
	Erläuterung:		
018	Diesen Status erhalten Sendungen, die vor der Zustellung avisiert werden müssen. Dies kann lt. DFÜ/Bordero/Beleg vorgeschrieben sein, oder es liegt eine Avisvereinbarung zwischen Empfänger und Empfangspartner vor, oder es handelt sich um Privatempfänger, die nur zu bestimmten Zeiten - z. B. den gewöhnlichen ortsüblichen Geschäftszeiten – anzutreffen sind. Nicht zugestellt - zu lange Wartezeit beim Empfänger	ja	nein
	Erläuterung:		
	Von Wartezeiten ab mehr als einer halben Stunde ist es dem Fahrer gestattet, den Empfänger unverrichteter Dinge zu verlassen, um nicht weitere Sendungen laufzeitlich zu gefährden.	nein	nein
022	Nicht in Zustellung - Lieferschein fehlt/Begleitpapiere unvollständig		
	Erläuterung:		
	 a) Dem EP ist bekannt, dass der Empfänger die Ware nur in Verbindung mit einem Lieferschein übernimmt. Sollte dieser fehlen, ist ein Zustellversuch von vornherein zwecklos. b) Der EP stellt fest, dass Zollversandpapiere oder Gefahrgutpapiere fehlen. In diesem Falle ist eine Zustellung nicht möglich. 	ja	nein
031	Nicht in Zustellung - Fernverkehr vom VP/HUB verspätet (E2-Status)		
	Erläuterung:		
	Der Status wird automatisch gesetzt für Sendungen, die im Entladebericht einen E2-Status (Ankunft des Fernverkehrs nach der morgendlichen Zeitschranke bzw. nach der vereinbarten Ankunftszeit) erhalten haben. Sendungen, die dennoch tagesgleich in Zustellung gebracht werden oder für die eine tagesgleiche Zustellverpflichtung besteht, (10-Uhr- und 12-Uhr-Service), müssen anschließend mit einem weiteren Status versehen werden.	nein	nein



Seite 9 02/02 UM

053	Sendung für Zustellung vorgesehen / Nachladesdg.		
	Erläuterung:		
	Dies sind Sendungen, die sich am Eingangstag (Eingänge bis zur morgendlichen Zeitschranke) bis 09.30 Uhr (späteste Meldezeit für die bis zur morgendlichen Zeitschranke eingegangenen Sendungen) nicht auf dem Weg zum Empfänger befinden, jedoch noch für die Zustellung vorgesehen bzw. disponiert sind. Stellt sich im Laufe des Tages/Nachmittags heraus, dass die Sendung nicht mehr zugestellt werden kann, so muss ein neuer, dem tatsächlichen Ereignis entsprechender Statusschlüssel vergeben werden, der innerhalb der festgeschriebenen Meldezeit zu übertragen ist.	nein	nein
054	Sendung auf dem Weg zum Empfänger/in Zustellung		
	Erläuterung:		
	Der Status sagt aus, dass sich die Sendung auf dem Weg zum Empfänger befindet.	nein	nein
055	Nicht in Zustellung - keine Warenannahme oder Vereinbarung		
	Erläuterung:		
	Dieser Status muss angewandt werden, wenn dem Empfangspartner von vornherein bekannt ist, dass der Empfänger keine Warenannahme hat oder der Empfangspartner mit dem Empfänger feste Anlieferungszeiten/Anliefertage vereinbart hat.	nein	nein
063	Nicht zugestellt - keine Warennahme oder Waren- annahme geschlossen		
	Erläuterung:		
	Ein Anlieferungsversuch hat innerhalb der gewöhnlichen, ortsüblichen Geschäftszeit stattgefunden. Abweichende Warenannahmezeiten waren dem Empfangspartner bzw. Fahrer zum Zeitpunkt der Zustellung nicht bekannt. Es kann sich auch um Sendungen für Empfänger handeln, die annahmebereit gewesen wären, bei denen der Fahrer jedoch nicht innerhalb der gewöhnlichen, ortsüblichen Geschäftszeit beim Empfänger eintraf.	ja	nein



Seite 10 02/02 UM

064	Nicht zugestellt - Hebebühne erforderlich		
	Erläuterung:		
	Ein Anlieferungsversuch hat stattgefunden, jedoch war es dem Fahrer mangels Hebebühne am LKW oder anderer technischer Entladegeräte nicht möglich, die Sendung zuzustellen bzw. abzuladen. Eine Hebebühnenzustellung war vor Tourbeginn nicht bekannt.	nein	nein
065	Nicht zugestellt - Empfänger wünscht Avis oder Fixtermin		
	Erläuterung:		
	Die Sendung konnte nicht tagesgleich zum Sendungseingang zugestellt werden, da der Empfänger eine Avisierung wünscht bzw. einen Fixtermin für die Zustellung mit dem EP vereinbart hat. Wurde ein Fixtermin vereinbart, so ist dieser im Zusatztext zu vermerken.	ja	nein
066	Keine Zustellung - Komplett-Fehlmenge per Entlade- bericht gemeldet		
	Erläuterung:		
	Wird eine Komplett-Fehlmenge, die der Empfangspartner per Entladebericht gemeldet hat und die nach den Unter- lagen des Empfangspartners noch besteht, innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen vom Versandpartner nicht nachgeliefert, muss der Status 066 gemeldet werden. Aus der Sicht des Empfangspartners gilt dann die Sendung als erledigt.	nein	ja
067	Nicht zugestellt - annahmeverweigerte Sendung, Retour It. Verfügung		
	Erläuterung:		
	Diesem Status geht der Statusschlüssel 010 oder einer der Status von 080 bis 085 voraus. Lautet die Weisung des Versandpartners, die Sendung zurückzuleiten, muss zur Original-Sendung der Statusschlüssel 067 per DFÜ übermittelt werden.	nein	ja



Seite 11 02/02 UM

068	Nicht zugestellt - annahmeverweigerte Sendung, Retour-Verfügung fehlt			
	Erläuterung:			
	Dem Statusschlüssel 068 geht der Statusschlüssel 010 oder einer der Status von 080 bis 085 voraus. Im Gegensatz zum Statusschlüssel 067 liegt hier keine Verfügung des Versandpartners vor.	nein	ja	
069	Zugestellt - mit Teilfehlmenge			
	Erläuterung:			
	Dieser Status ist anzuwenden, wenn auf dem Spediteur- übergabeschein (Einzelrollkarte) vom Empfänger eine Teilfehlmenge vermerkt wurde.	ja	nein	
070	Zugestellt - mit Beschädigung			
	Erläuterung:			
	Dieser Status ist anzuwenden, wenn auf dem Spediteur- übergabeschein (Zustellbeleg) vom Empfänger ein Beschädigungsvermerk angebracht wurde.	ja	ja	
071	Zugestellt - Zustellung nicht belegbar/SPÜS verloren			
	Erläuterung:			
	Nach Tourenende fehlt der Zustellbeleg oder die Empfangsquittung. Auf Wunsch des VP ist eine Ersatzquittung vom EP zu besorgen.	nein	nein	



Seite 12 02/02 UM

074	Zugestellt - Teil-AV		
	Erläuterung		
	Die Sendung wurde mit dem Vermerk einer Teil- Annahmeverweigerung an den Kunden ausgeliefert. Auf dem Zustellbeleg sind Menge und Art der Annahmeverweigerung genau zu vermerken. Der annahmeverweigerte Teil der Ware wird vom EP vereinnahmt und auf Weisung des VP retourniert.	ja	nein
080	AV - Ware beschädigt		
	Erläuterung:		
	Der Empfänger hat die Annahme der Ware wegen einer Beschädigung verweigert. Nach erfolgter Meldung dieses Ablieferhindernisses verfügt der VP über die Ware und gibt seine Weisungen an den EP weiter.	ja	nein
081	AV - Fehlmenge		
	Erläuterung:		
	Die Sendung wurde vom Empfänger nicht angenommen, da sie eine offensichtliche Fehlmenge aufweist. Nach erfolgter Meldung dieses Ablieferhindernisses an den VP verfügt dieser über die Ware und gibt seine Weisungen an den EP weiter.	ja	nein
082	AV - Liefertermin überschritten		
	Erläuterung:		
	Die Sendung wurde vom Empfänger nicht angenommen, da der Liefertermin überschritten wurde. Nach erfolgter Meldung dieses Ablieferhindernisses an den VP verfügt dieser über die Ware und gibt seine Weisungen an den EP weiter.	ja	nein



Seite 13 02/02 UM

083	AV - Lieferschein fehlt/Begleitpapiere unvollständig			
	Erläuterung			
	Die Sendung wurde vom Empfänger nicht angenommen, da der Lieferschein oder andere wichtige Dokumente, z. B. Zoll- oder Gefahrgutpapiere, fehlen. Nach erfolgter Meldung dieses Ablieferhindernisses an den VP verfügt dieser über die Ware und gibt seine Weisungen an den EP weiter.	ja	nein	
084	AV - Empfänger zahlt WWNN/EUSt. nicht			
	Erläuterung:			
	Die Sendung wurde vom Empfänger nicht angenommen, da er die WWNN/EUSt. grundsätzlich oder nicht in der angegebenen Form zahlen will. Nach erfolgter Meldung dieses Ablieferhindernisses an den VP verfügt dieser über die Ware und gibt seine Weisungen an den EP weiter	ja	nein	
085	AV - nicht bestellt			
	Die Sendung wurde vom Empfänger nicht angenommen, da die Ware nicht bestellt worden ist. Nach erfolgter Meldung dieses Ablieferhindernisses an den VP verfügt dieser über die Ware und gibt seine Weisungen an den EP weiter.	ja	nein	
088	Erledigung durch			
	Erläuterung:			
	Mit dem Statusschlüssel 088 können Ereignisse bzw. Informationen mit einem frei wählbaren Kurztext (49 Zeichen), die eine Sendung positiv erledigen und für die kein Statusschlüssel existiert, gemeldet werden.	ja	ja	



Seite 14 02/02 UM

090	Übermittlung des Quittungsgebers, des Zustelldatums und der Ablieferzeit		
	Erläuterung:		
	Mit dem Statusschlüssel 090 können nachträglich gewonnene Daten (z.B. mittels einer Texterkennung aus dem Zustellbeleg) zur Zustellung an die zentrale Datenbank und die Partner übermittelt.	nein	nein
091	Zustellbeleg archiviert		
	Erläuterung:		
	Mit dem Statusschlüssel 091 wird die dezentrale Archivierung des Zustellbelegs dokumentiert. Als Zusatzdaten sind das Datum und die Uhrzeit der Archivierung als Ereignisdatum und –zeit an den entsprechenden Stellen im Q-Satz zu übermitteln.	nein	nein
099	Nicht in Zustellung - Ereignis zu Lasten Empfangspartner		
	Erläuterung:		
	Mit dem Statusschlüssel 099 können unverschlüsselte Ereignisse bzw. Informationen mit einem frei wählbaren Kurztext (49 Zeichen), für die kein Statusschlüssel existiert, beschrieben werden.	ja	nein
100	Nicht in Zustellung - Ereignis nicht zu Lasten Empfangspartner		
	Erläuterung:		
	Mit dem Statusschlüssel 100 können unverschlüsselte Ereignisse, die eine Zustellung verhindern und nicht vom Empfangspartner zu vertreten sind, z. B. Hochwasser, Glatteis, regionale Festlichkeiten, Bombenentschärfung, mit einem frei wählbaren Kurztext (16 Zeichen), für die kein Statusschlüssel existiert, beschrieben werden.	ja	nein