

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMASANGAN AKSES VENA FEMORALIS		
	No. Dokumen 141/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 3 Februari 2025	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	Melakukan pemasangan akses vena femoralis sebagai akses inlet pada tindakan hemodialisis	
Tujuan	<i>Inseri akses vena femoralis berjalan aman, tepat, dan nyaman sehingga dapat meminimalisir risiko infeksi ataupun komplikasi intradialisis</i>	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pelayanan Dialisis di Instalasi Hemodialisa 755/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2024	
Prosedur	A. Persiapan Alat dan Bahan 1. Alat pelindung diri (APD) 2. HD <i>pack</i> 3. Jarum fistula 16 G 4. NaCL 0,9% 5. <i>Tourniquet</i> 6. Betadine 7. Plester 8. Lidokain 2% B. Prosedur 1. Perawat ucapkan salam dan memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarga 2. Lakukan identifikasi pasien dengan menanyakan nama dan tanggal lahir menggunakan pertanyaan terbuka 3. Identifikasi dialiser dengan mengecek identitas yang terpasang di dialiser dan mesin hemodialisis 4. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien 5. Atur posisi pasien senyaman mungkin 6. Cuci tangan dan menggunakan APD 7. Siapkan plester sesuai kebutuhan. Dekatkan semua alat yang akan dipakai 8. Tentukan lokasi akses inlet, cari arteri femoralis sebagai patokan. Apabila arteri femoralis sudah teraba, tentukan daerah vena femoralis $\pm$ 1 cm ke arah medial dari arteri femoralis 9. Desinfeksi lokasi yang akan diakses dengan <i>depper</i> alkohol	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMASANGAN AKSES VENA FEMORALIS		
	No. Dokumen 141/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	70%, kemudian dibersihkan dengan cara memutar dari dalam ke luar 10. Pakai sarung tangan steril 11. Pasang duk di area akses femoralis (inlet) dan duk biasa di area outlet 12. Lakukan akses outlet: - Isi spuit 3 cc dengan cairan NaCl 0,9%, lalu hubungkan spuit 3 cc tersebut dengan jarum AV fistula 16 G lalu dorong sampai NaCl 0,9% terisi pada jarum AV fistula dan pastikan tidak ada udara - Lakukan akses dan cek apakah aliran darah lancar dengan cara diaspirasi kemudian fiksasi dengan plester - Lepas spuit 3 cc dari AV fistula outlet kemudian tutup 13. Lakukan akses inlet: - Lakukan anestesi lokal dengan menggunakan lidokain 2% di daerah vena femoralis - Isi spuit 3 cc dengan cairan NaCl 0,9% lalu hubungkan spuit 3 cc tersebut dengan jarum AV fistula 16 G lalu dorong sampai NaCl 0,9% terisi pada jarum AV fistula dan pastikan tidak ada udara - Lakukan akses dan cek apakah aliran darah lancar dengan cara diaspirasi kemudian fiksasi dengan plester - Lepas spuit 3 cc dari jarum AV fistula inlet kemudian tutup 14. Lakukan SPO memulai hemodialisis 15. Alat-alat dirapikan kembali, tutup dan simpan bak instrumen steril untuk tindakan mengakhiri hemodialisis 16. Lepaskan sarung tangan 17. Cuci tangan enam langkah dengan air mengalir 18. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan		
Unit Terkait	Unit Dialisis		