## Nom de l'établissement :

**CFA ROBERT SCHUMAN** 

# Réalisé par:

**AOURDOU BEN KHAYI BRAHIM** 

## Date:

08/01/2025

## **Encadrant:**

M.ROTH

## Intro:


Un serveur RDS (Remote Desktop Service) permet d'accéder à des bureaux et applications à distance via un réseau. Il centralise les données et applications sur un serveur.

#### **REQUIS:**


-Machine Windows Server intégré au domaine

#### INSTALLATION DES SERVICES AU BUREAU A DISTANCE


- -->Ouvrir le gestionnaire de serveur
- --> Gérer
- -->Ajouter des rôle et des fonctionnalités
- -->Installation des services bureau à distance




- --> Déploiement basé sur une session
- --> Les utilisateurs se partagent le même serveur mais possèdent une session dédié




--> Le serveur va redémarrer suite à l'installation des rôles.




Attention : Il faut bien être administrateur du domaine pour pouvoir installer et déployer les rôles.




Paramétrage des services Bureau à distance




- --> Paramétrage du serveur de licence
- -->Installer le rôle de licence






- -->Configurer le mode licence (soit licence par ordinateur soit licence par ordinateur)
- -->Tâches

- --> Modifier les propriétés de déploiement
- -->Gestionnaire de licence (ici donc on va choisir la licence par utilisateur)




- -->Activer le serveur
- -->Outils d'administration
- -->Remote desktop services
- -->Gestionnaire de licences des services de bureau à distance




#### Sécuriser le serveur de bureau à distance


- -->Création d'un groupe dans l'active directory ayant le droit à la connexion au bureau à distance
- -->Outils d'administration
- -->Utilisateurs et ordinateurs active directory




## --> Ajouter un utilisateur dans ce groupe




- --> Sélectionner dans les serveur RDS les utilisateurs pouvant se connecter à celui-ci
- --> click droit Ce pc
- -->propriétés
- -->Paramètres d'utilisation de distance




### --> Sélectionner le groupe crée précédemment



- \*\*Restreindre l'accès à certain paramètres du serveur RDS (disque C: , Invite de commande , exécution de scripte )
- --> Création de l'unité d'organisation RDS
- --> Outils d'administration
- --> Utilisateurs et ordinateurs active directory
- -->Nouvelle unité d'organisation
- -->Déplacer le serveur RDS dans celle-ci



- --> Création de la GPO
- -->Outils d'administration
- -->Gestion de stratégie de groupe





On va appliquer cette GPO à l'OU RDS crée précédemment

--->premier paramètre dans la GPO permettant que la GPO s'applique uniquement sur le serveur RDS quand l'utilisateur s'y connecte mais pas sur les autres ordinateurs (Boucle de rappel)


#### **Restriction RDS**

- -->Click droit modifier
- -->stratégie ordinateur
- -->modèles d'administration
- -->Système
- -->Stratégie de groupe






- -->Restriction utilisateurs
- -->Bloquer le panneau de configuration
- -->Configuration Utilisateur
- -->Modèles d'administration
- -->Panneau de configuration





- --> Bloquer l'accès à l'invite de commande
- -->Configuration Utilisateur
- -->Modèles d'administration
- -->Système
- -->Interdire l'accès à l'invite de commande




- -->Masquer le disque C:
- -->Configuration Utilisateur
- -->Modèles d'administration

- -->Composants Windows
- -->Explorateur de fichier
- -->Dans poste de travail masquer ces lecteurs spécifiés





- -->empêcher l'accès au disque C:
- -->Configuration Utilisateur
- -->Modèles d'administration
- -->Composants Windows
- -->Explorateur de fichier
- --> Empêcher l'accès aux lecteurs à partir du poste de travail







Se connecter avec l'utilisateur Binfo ajouté dans le groupe RDS pour tester le serveur et voir si les restrictions ont bien été mise en place

- -->Redémarrer le serveur RDS
- -->Ouvrir le pare-feu Stormshield et créer la règle pour autoriser l'accès au réseau ou se situe serveur(192.168.57.0) depuis le réseau utilisateur(192.168.56.0)





- -->Ouvrir Windows Client
- -->Windows +R
- -->mstsc





--> L'utilisateur n'a pas accès au disque C:





## --> CMD bloqué

```
Microsoft Windows [version 10.0.17763.2114]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

L'invite de commandes a été désactivée par votre administrateur.

Appuyez sur une touche pour continuer... _
```

#### **CONCLUSION:**

En résumé, un serveur RDS permet d'accéder facilement à des applications et données à distance, tout en simplifiant la gestion et en améliorant la sécurité. C'est une solution pratique et économique pour gérer les ressources informatiques.